Wijzigen van de tabelstructuur Verwijderen van een tabel

Alter table

Drop table







cursusmateriaal

- Cursus 'Databanken 1' blz. 51-53
- > SQL Reference blz. 52 ev.
- Deze powerpoint
- > Extra's:
- Hoofdstuk 11 handboek 'SQL fundamentals I Exam Guide' blz.465-466
- http://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/statements 3001. htm#SQLRF01001



ALTER TABLE




Daarvoor gebruiken we de instructie:


ALTER TABLE tabelnaam

- + één van de onderstaande opties (of een combinatie ervan)
- □ MODIFY
- □ DROP
- □ SET UNUSED COLUMN
- □ RENAME COLUMN
- □ READ ONLY

SQL Reference p. 52




- Een 'Clause' verwijst naar een ander deel in de reference
 - is een deel van een instructie



column_clauses

zie SQL Reference verder onder ALTER TABLE p. 55



ALTER TABLE



- **ADD**-optie
- ☐ attributen toevoegen
- om table constraints toe te voegen


MODIFY-optie

Dom in <u>bestaande</u> attributen wijzigingen aan te brengen (datatype wijzigen, default waarde toevoegen of verwijderen, column constraints toevoegen)

DROP-optie

- □attribuut verwijderen
- □constraint verwijderen

SQL Reference p. 55



ALTER TABLE

SET UNUSED COLUMN-optie

zet de weergegeven kolom op 'unused'. het is nu of de kolom niet meer bestaat

→ SQL referentie p55 (drop_column_clause)

RENAME COLUMN-optie

om een kolom een nieuwe naam te geven

→ SQL referentie p55 (rename_column_clause)

READ ONLY-optie

er kan enkel informatie uit de tabel gehaald worden, de inhoud kan niet gewijzigd worden.

→ niet in SQL referentie (nieuw in Oracle 11g)

ALTER TABLE - ADD optie




(toevoegen van een attribuut aan een tabel)

ALTER TABLE tabelnaam
ADD (attribuutnaam gegevenstype
[default waarde]
[column constraint-clausule],...);

- Om een attribuut (eventueel met default waarde en constraints) toe te voegen aan de tabel.
- □ Het attribuut wordt achteraan de tabel toegevoegd.
- ☐ Je kan in 1 instructie meerdere attributen toevoegen.

SQL Reference p. 55



ALTER TABLE - ADD-optie



Mag ook zonder haakjes behalve als je meerdere attributen in 1 keer wenst toe te voegen!

ALTER TABLE medewerkers ADD geslacht char(1);

- □ ALTER TABLE medewerkers

 ADD adres VARCHAR2(50) CONSTRAINT

 c_adres CHECK(adres=UPPER(adres));
- □ ALTER TABLE medewerkers
 ADD(plaats VARCHAR2(25),
 provincie CHAR(2));

ALTER TABLE - ADD optie



(om table constraints toe te voegen aan een tabel)

ALTER TABLE tabelnaam ADD (table constraint-clausule,...);

Om een tabel te voorzien van één of meerdere **table** constraints.

ALTER TABLE - ADD-optie



ALTER TABLE opdrachten

ADD CONSTRAINT pk_opdrachten

PRIMARY KEY(sofi_nr,proj_nr);

> Je kan in één instructie meerdere table constraints toevoegen:



ALTER TABLE tabelnaam

ADD (table constraint1,

table constraint2);

ALTER TABLE - MODIFY-optie



ALTER TABLE tabelnaam

MODIFY (attribuutnaam [datatype]

[default waarde]

[constraint-clausule],...);

- Om in een bestaand attribuut een wijziging aan te brengen:
- □ een attribuut verbreden of versmallen,
- □ een default waarde toevoegen of weghalen,
- □ een column constraint toevoegen,
- □ het gegevenstype van het attribuut wijzigen*

ALTER TABLE - MODIFY-optie



- ALTER TABLE medewerkers

 MODIFY parkeerplaats

 CONSTRAINT nn_parkeerplaats NOT NULL;
- ALTER TABLE medewerkers

 MODIFY achternaam CONSTRAINT c_achternaam

 CHECK(achternaam=UPPER(achternaam));
- □ ALTER TABLE medewerkers MODIFY parkeerplaats NUMBER(5); (kolom wordt verbreed van 4 naar 5)
- ALTER TABLE medewerkers

 MODIFY salaris DEFAULT 0;

ALTER TABLE - MODIFY-optie



```
□ ALTER TABLE medewerkers
MODIFY(
achternaam constraint c_achternaam
CHECK(achternaam=UPPER(achternaam)),
voornaam constraint c_voornaam
CHECK(voornaam=UPPER(voornaam)));
```

Je kan in 1 instructie meerdere attributen uit de tabel wijzigen

ALTER TABLE - DROP-optie



ALTER TABLE tabelnaam DROP COLUMN attribuutnaam;

Om een attribuut te verwijderen uit de tabel.

ALTER TABLE tabelnaam DROP CONSTRAINT constraint_name;

➤ Om een **constraint** te **verwijderen**. Je hebt daartoe de <u>naam van de constraint</u> nodig. Deze vind je in de dictionary tabel USER_CONSTRAINTS of via connections in SQL Developer

ALTER TABLE - DROP-optie

۸	V ₀	
CONSTRAINT_NAME	(CONSTRAINT_TYPE	SEARCH_CONDITION
CK_SALARIS	Check	salaris <= 85000
FK_MED_AFD	Foreign_Key	(null)
FK_MED_MED	Foreign_Key	(null)
NN_ACHTERNAAM	Check	"ACHTERNAAM" IS NOT NULL
NN_VOORNAAM	Check	"VOORNAAM" IS NOT NULL
PK_MEDEWERKERS	Primary_Key	(null)
UN_PARKEERPLAATS	Unique	(null)

ALTER TABLE - DROP-optie



ALTER TABLE medewerkers

DROP COLUMN salaris;

□ ALTER TABLE medewerkers

DROP CONSTRAINT nn_achternaam;

ALTER TABLE - DROP-optie

Bemerking 1:

Wat als je een PRIMARY KEY constraint wil verwijderen? Je kan maar verwijzen naar een attribuut (of combinatie van attributen) wanneer dat attribuut of die combinatie van attributen een PK constraint heeft! Hoe oplossen?

ALTER TABLE projecten

DROP CONSTRAINT pk_project CASCADE;

Of

ALTER TABLE projecten

DROP PRIMARY KEY CASCADE;

Gevolg: de FK constraints die verwijzen naar die PK worden mee verwijderd.

ALTER TABLE - DROP-optie

Bemerking 2:

Wanneer je een bestaande constraint wil wijzigen, dan kan dat niet met de MODIFY optie! Je moet de constraint in dat geval verwijderen (DROP) en opnieuw creëren (MODIFY of ADD).

voor een column constraint

voor een table constraint

ALTER TABLE - DROP-optie



Op het attribuut salaris uit de tabel MEDEWERKERS staat volgende check constraint:

```
CHECK(salaris <= 85000);
```

Die bovengrens moet verhoogd worden naar 95000.

Hoe tewerk gaan?

Eerst de constraint droppen:

```
ALTER TABLE medewerkers
DROP CONSTRAINT ck_salaris;
```

Daarna de aangepaste constraint aanmaken:

```
ALTER TABLE medewerkers

MODIFY salaris

CONSTRAINT ck_salaris CHECK(salaris<=95000);
```

ALTER TABLE - SET UNUSED COLUMN

ALTER TABLE tabelnaam SET UNUSED COLUMN kolomnaam



Een beschrijving van de tabel AFDELINGEN geeft:

bei / (i beerittee) t geelei		
COLUMN_NAME	DATA_TYPE	
AFD_NR	NUMBER(2,0)	
AFD_NAAM	VARCHAR2 (20 BYTE)	
MGR_SOFI_NR	CHAR (9 BYTE)	
MGR_START_DATUM	DATE	



ALTER TABLE afdelingen

SET UNUSED COLUMN mgr_start_datum;

Een beschrijving van de tabel AFDELINGEN geeft nu:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE
AFD_NR	NUMBER(2,0)
AFD_NAAM	VARCHAR2 (20 BYTE)
MGR_SOFI_NR	CHAR (9 BYTE)

Er wordt met de kolom geen rekening meer gehouden. Opgelet! Deze actie is onomkeerbaar.

ALTER TABLE – SET UNUSED COLUMN

Bedenking:

Waarom een kolom die je niet meer gebruikt UNUSED zetten?

Waarom ze niet meteen droppen?

- □ voor grote tabellen is het droppen van een kolom tijdrovend + het vraagt veel resources.
- ☐ daarom zet men de betreffende kolom voorlopig unused om ze dan op een ander geschikt moment te droppen.

ALTER TABLE – RENAME COLUMN

ALTER TABLE tabelnaam RENAME COLUMN oude_kolomnaam TO nieuwe_kolomnaam



ALTER TABLE afdelingen

RENAME COLUMN afd_naam TO naam_afd;



Een beschrijving van de tabel AFDELINGEN geeft nu:

COLUMN_NAME	
AFD_NR	NUMBER(2,0)
NAAM_AFD	VARCHAR2 (20 BYTE)
MGR_SOFI_NR	CHAR (9 BYTE)
MGR_START_DATUM	DATE

ALTER TABLE – READ ONLY ALTER TABLE tabelnaam READ ONLY



ALTER TABLE afdelingen READ ONLY;



De tabel kan enkel geraadpleegd worden.

Inhoudelijk kan je niets veranderen.

UPDATE afdelingen
SET afd_naam=UPPER(afd_naam);

Error report:

SQL Error: ORA-12081: update operation not allowed on table "THEORIE1"."AFDELING

12081. 00000 - "update operation not allowed on table \"%s\".\"%s\""

*Cause: An attempt was made to update a read-only materialized view.

*Action: No action required. Only Oracle is allowed to update a

read-only materialized view.

Opnieuw inhoudelijk aanpasbaar maken kan met

ALTER TABLE tabelnaam READ WRITE



DROP TABLE tabelnaam [CASCADE CONSTRAINTS];


Je kan een tabel maar verwijderen wanneer er geen foreign keys verwijzen naar de betreffende tabel, zelfs wanneer je bij de vreemde sleutel ON DELETE CASCADE/SET NULL definieerde!!



DROP TABLE projecten;

→ zal een ERROR geven omdat in de tabel OPDRACHTEN het attribuut proj_nr nog verwijst naar de tabel PROJECTEN.

(Zelfs een foreign key constraint met ON DELETE CASCADE zal een ERROR geven!)



Men kan de verwijdering van een tabel waar nog vreemde sleutels naar verwijzen enkel afdwingen met de

CASCADE CONSTRAINTS-optie.


DROP TABLE projecten CASCADE CONSTRAINTS;



→ zorgt ervoor dat alle foreign key constraints die nog naar PROJECTEN verwijzen, verwijderd worden.


Tabel verwijderen


DROP TABLE



Tabel verwijderen

DROP TABLE






Error report:

SQL Error: ORA-02449: unique/primary keys in table referenced by foreign keys 02449. 00000 - "unique/primary keys in table referenced by foreign keys"


*Cause: An attempt was made to drop a table with unique or

primary keys referenced by foreign keys in another table.



Tabel verwijderen

DROP TABLE





Log aan in SQL Developer.



Oefeningen

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

Neem de oefeningen op Alter en Drop van blackboard en het script create_ondernemingsdatabank (zie databank scripts op bb)






Software

Databank scripts

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

Log aan als gebruiker THEORIE.

Kopieer het script create_ondernemingsdatabank



Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

Log aan als gebruiker THEORIE.

Kopieer en voer het script create_ondernemingsdatabank uit

```
wun Statement (Ctrl+Enter) TRAINT ik_med_med FOREIGN KEY (mgr_soil_nr)
               REFERENCES medewerkers
64
65 l
  ) ;
66
   REM Creeer de tabel opdrachten
68 CREATE TABLE opdrachten (
69
                    CHAR(9),
       sofi nr
70
       proj nr
                           NUMBER (2),
                           NUMBER (5,1),
71
       uren
72
           CONSTRAINT pk opdrachten
73
               PRIMARY KEY (sofi nr, proj nr),
74
           CONSTRAINT fk opd med
75
               FOREIGN KEY (sofi nr) REFERENCES medewerkers,
76
           CONSTRAINT fk opd proj
               FOREIGN KEY (proj nr) REFERENCES projecten
70
```

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen

tabellen

Errors zijn normaal bij DROP (de eerste lijnen uit het txtbestand) indien de tabellen nog niet bestaan (dan kan je ze ook niet verwijderen ©)

```
Script Output ×

Property of the completed in 0,425 seconds

Effor Starting at line . o in command

DROP TABLE afdeling

Error report -

SQL Error: ORA-00942: table or view does not exist

00942. 00000 - "table or view does not exist"

*Cause:

*Action:

table AFDELING created.

table MEDEWERKER created.

table PROJECT created.


table OPDRACHT created.

table GEZINSLID created.

table LOCATIE created.
```

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

Dit zou het resultaat moeten zijn (misschien even refreshen)



Bekijk ook het relationeel model vd Ondernemingsdatabase (zie map Databank scripts op bb)

© Tip: altijd handig bij de oefeningen om die erbij te nemen.


Wijzigen tabelstructuur – verwijderen

tabellen

In de tabel AFDELINGEN moet het attribuut AFD NAAM verbreed worden naar 25

karakterposities





ALTER TABLE afdelingen

MODIFY (afd_naam VARCHAR2(25));



Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

In de tabel PROJECTEN moet afgedwongen worden dat de projectnaam in hoofdletters wordt ingegeven

ALTER TABLE projecten


MODIFY proj_naam CONSTRAINT c_proj_naam CHECK(proj_naam=UPPER(proj_naam));

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

In de tabel MEDEWERKERS moet het attribuut email toegevoegd worden (20 karaktertekens). Het attribuut moet verplicht ingevuld worden.

ALTER TABLE medewerkers

ADD email VARCHAR2(20) CONSTRAINT nn_email NOT NULL;



Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

In de tabel AFDELINGEN moet de NOT NULL constraint op de afdelingnaam verwijderd worden

ALTER TABLE afdelingen

DROP CONSTRAINT nn_afd_naam;

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen

tabellen

In de tabel MEDEWERKERS moet het attribuut email opnieuw verwijderd worden.

ALTER TABLE medewerkers

DROP COLUMN email;

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

In de tabel GEZINSLID moet men voor het attribuut GEZ_GESLACHT BIJKOMEND de waarden v en m toelaten (kleine letters)

ALTER TABLE gezinsleden

DROP CONSTRAINT c_geslacht;

ALTER TABLE gezinsleden

MODIFY (geslacht CONSTRAINT c_gez_geslacht CHECK (geslacht IN ('M','V','m','v')));

C_GEZ_GESLACHT	Check	geslacht	IN	('M','V','m','v')
FK_GEZ_MED	Foreign_Key	(null)		
PK_GEZINSLEDEN	Primary_Key	(null)		

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen

tabellen

Plaats op de tabel AFDELINGEN een vreemde sleutel naar de tabel MEDEWERKERS;

ALTER TABLE afdelingen

MODIFY mgr_sofi_nr CONSTRAINT fk_afd_med REFERENCES medewerkers(sofi_nr);

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

Plaats op de tabel AFDELINGEN een vreemde sleutel naar de tabel MEDEWERKERS;

Alternatieve oplossing als table constraint:

ALTER TABLE afdelingen

ADD CONSTRAINT fk_afd_med FOREIGN KEY(mgr_sofi_nr) REFERENCES medewerkers(sofi_nr);

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

Verwijder de tabellen die je onder user theorie maakte. Maak **geen** gebruik van CASCADE CONSTRAINTS dus denk aan de volgorde!

tabellen

DROP TABLE gezinsleden;

DROP TABLE locaties;

DROP TABLE opdrachten;

DROP TABLE projecten;

ALTER TABLE medewerkers

DROP CONSTRAINT fk_med_afd;

DROP TABLE afdelingen;

DROP TABLE medewerkers;

Wijzigen tabelstructuur – verwijderen tabellen

```
Alternatief:
ALTER TABLE afdelingen
  DROP CONSTRAINT fk_afd_med;
DROP TABLE gezinsleden;
DROP TABLE opdrachten;
DROP TABLE medewerkers;
DROP TABLE projecten;
DROP TABLE locaties;
DROP TABLE afdelingen;
```