

# Serviços em Redes de Computadores

Tecnologia em Redes de Computadores

Aula 07

Prof. Me. Henrique Martins



Aula 07

• FTP



#### **FTP**

- File Transfer Protocol (FTP) é um protocolo TCP para upload e download de arquivos entre computadores. Trabalha com o modelo cliente/servidor.
- O componente do servidor é chamado de FTP daemon.
- Sua função é esperar por requisições de clientes remotos em uma determinada porta.
- Geralmente a porta padrão é 21.



#### **FTP**

- Existem duas maneiras de acesso ao serviço:
  - anônimo
  - autenticada



# Instalar o vsftpd No Linux



#### vsftpd

vsftpd é um FTP daemon disponível para o Ubuntu.

#### Pacotes Necessários:

apt-get install vsftpd

#### Instalação:

Algumas peculiaridades no arquivo de configuração /etc/vsftpd.conf, use seu editor de texto e verifique se os parâmetros estão como os mostrados a seguir:



#### vsftpd

Desativar o acesso "anônimo".

anonymous enable=NO

Permitir o acesso a usuários locais

local enable=YES

Permitir gravar na pasta por FTP

write enable=YES

#### Bash falso:

Para que o usuário de FTP não tenho acesso via SSH, é necessário criar um bash falso para este. Ao final do arquivo /etc/shells adicione o parâmetro abaixo:

/bin/falso



#### vsftpd

#### Criando usuário

É importante que as credenciais de uma conta FTP apenas funcionam para autenticação via FTP. Neste passo vamos proceder ao seguinte:

- Criar pasta do utilizador (ex. /home/ftp/ftpuser)
- Criar utilizador, definir qual o seu diretório e associá-lo ao shell "falso" (ex. user ftpuser)
- Criar/mudar a password do utilizador (com o comando passwd) sudo mkdir -p /home/ftp/ftpuser sudo useradd ftpuser -d /home/ftp/ftpuser/ -s /bin/false sudo passwd ftpuser

É também importante que o usuário tenha permissões de escrita na sua pasta uma vez que a pasta criada ficou associada ao root. Para isso podemos simplesmente mudar o dono da pasta através do comando sudo chown ftpuser /home/ftp/ftpuser




```
sudo mkdir -p /home/ftp/ftpuser
sudo useradd ftpuser -d /home/ftp/ftpuser/ -s /bin/falso
sudo passwd ftpuser
```

sudo chown ftpuser /home/ftp/ftpuser

```
Reiniciar o serviço
/etc/init.d/vsftpd restart
```



#### Testar o vsftpd





#### FTP no Windows Server



#### Instalar os Serviços de Informações da Internet e o Serviço FTP

• Como o FTP depende do IIS (Serviços de Informações da Internet) da Microsoft, o IIS e o Serviço FTP devem ser instalados no computador. Para instalar o IIS e o Serviço FTP, siga estas etapas.

**OBSERVAÇÃO**: No Windows Server 2003, ao instalar o IIS o Serviço FTP não é instalado por padrão. Se você já instalou o IIS no computador, você deve usar a ferramenta Adicionar ou Remover programas no painel de controle para instalar o Serviço FTP.



#### Instalar os Serviços de Informações da Internet e o Serviço FTP

- 1. Clique em **Iniciar**, aponte para **painel de controle** e clique duas vezes em **Adicionar ou remover programas**.
- 2. Clique em Adicionar ou Remover Componentes do Windows.
- 3. Na lista **Componentes**, clique em **Servidor de aplicativos**, clique em **Internet Information Services (IIS)** (mas não marque ou desmarque a caixa de seleção) e clique em **Detalhes**.
- 4. Clique para marcar as seguintes caixas de seleção (se já não estiverem marcadas):

Arquivos comuns Serviço FTP (File Transfer Protocol) Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet



#### Instalar os Serviços de Informações da Internet e o Serviço FTP

- 5. Clique para marcar as caixas de seleção próximas a qualquer outro serviço ou subcomponente relacionado ao IIS que deseje instalar e clique em **OK**.
- 6. Clique em **Avançar**.
- 7. Ao ser solicitado, insira o CD-ROM do Windows Server 2003 na unidade de CD-ROM ou DVD-ROM do computador ou forneça um caminho para o local dos arquivos e clique em **OK**.
- 8. Clique em Concluir.
- O IIS e o Serviço FTP estão disponíveis. Você deve configurar o Serviço FTP antes de usá-lo.



#### Configurar o Serviço FTP

- Para configurar o Serviço FTP de modo a permitir somente conexões anônimas, siga estas etapas:
- 1. Abra o Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet da Microsoft ou o snap-in do IIS.
- 2. Expanda *Nome\_do\_servidor*, em que *Nome\_do\_servidor* é o nome do servidor.
- 3. Expanda Sites FTP
- 4. Clique com o botão direito em **Site FTP padrão** e clique em **Propriedades**.
- 5. Clique na guia Contas de segurança.
- 6. Clique para marcar as caixas de seleção **Permitir conexões anônimas** (se já não estiver selecionada) e **Permitir somente conexões anônimas**.
  - Ao clicar para selecionar a caixa de seleção **Permitir somente conexões anônimas**, você configura o Serviço FTP para permitir somente conexões anônimas. Os usuários não podem conectar-se usando nomes de usuário e senhas.




#### Configurar o Serviço FTP

- 7. Clique na guia **Diretório base**.
- 8. Clique para marcar as caixas de seleção **Leitura** e **Log de visitantes** (se já não estiverem marcadas) e clique para desmarcar a caixa de seleção **Gravação** (se já não estiver desmarcada).
- 9. Clique em **OK**.
- 10. Feche o Gerenciador dos Serviços de Informações da Internet da Microsoft ou o snap-in do IIS.
- O servidor FTP está configurado para aceitar solicitações de entrada FTP. Copie ou mova os arquivos que deseja tornar disponível para acesso para a pasta de publicação em FTP. A pasta padrão é *unidade*:\Inetpub\Ftproot, onde *unidade* é a unidade na qual o IIS está instalado.



#### Testar no Win XP





#### Bibliografia

KUROSE, James F., ROSS, Keith W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top down. São Paulo: Pearson, 2010.

MORIMOTO, Carlos. Redes – Guia Prático. Porto Alegre: SUL Editores, 2009.

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; TRENT, HEIN. Manual Completo do Linux – Guia do Administrador – 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

http://wiki.ubuntu-br.org/InstalandoVSFTP