
## 0.docker原理

## 1.docker是一个c/s架构主要组件包括

- 1. 常驻后台进程dockerd
- 2. 一个和dockerd交互的rest api server
- 3. 命令行cli接口 通过和rest api进行交互



- docker daemon: dockerd用来监听docker api的请求和管理docker镜像 容器 网络 卷
- docker client 是交互工具 如docker run docker build等命令
- image: 镜像是一个制度模板 带有镜像的说明
- container:容器是一个镜像的可运行的实例可以使用rest api或者cli来操作容器容器的实质是进程但与直接在宿主执行的实例进程不同,容器进程属于自己独立的namespace 因此容器用于自己的root文件系统网络配置进程空间用户id

文章链接: https://i4t.com/4248.html

## 1.docker常见问题

- rrent[11684]: Error starting daemon: SELinux is not supported with the
  - : docker.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
  - : Failed to start Docker Application Container Engine.
  - : Unit docker.service entered failed state.
  - : docker.service failed.
- 原因:此linux内核中的selinux不支持overlay2 graph driver ,解决办法有两个
  - 。 启动一个新内核
  - o 在docker里禁用selinux ( --selinux-enabled=false )
    - 修改 /etc/sysconfig/docker中的--selinux-enabled=false
  - o 重启docker

# 2.docker 自带仓库 registry

• 启动docker仓库容器

```
docker run -d -p 5000:5000 --restart=always --name registry registry
```

• 指定本地路径

```
$ docker run -d \
  -p 5000:5000 \
  -v /opt/data/registry:/var/lib/registry \
  registry
```

• 打标记

```
$ docker tag centos:latest 127.0.0.1:5000/centos:latest
```

• 使用 docker push 上传标记的镜像

```
$ docker push 127.0.0.1:5000/centos:latest
```

docker登录Harbor

```
#1.标记镜像
docker tag {镜像名}:{tag} {Harbor地址}:{端口}/{Harbor项目名}/{自定义镜像名}:{自定义tag}
#eg:docker tag vmware/harbor-adminserver:v1.1.0
192.168.2.108:5000/test/harbor-adminserver:v1.1.0

#2.push 到Harbor
docker push {Harbor地址}:{端口}/{自定义镜像名}:{自定义tag}
#eg:docker push 192.168.2.108:5000/test/harbor-adminserver:v1.1.0
```

## 3.docker 命令

## 1.docker基本命令

1. attach

1.

2. build

- 1. --rm=false 不删除临时镜像
- 2. -f 使用自定义Dockerfile
- 3. -t 添加标签
- 3. commit

- 1. -a --autohr作者
- -c --change 改变参数 可更改参数:
   CMD|ENTRYPOINT|ENV|EXPOSE|LABEL|ONBUILD|USER|VOLUME|WORKDIR
- 3. -m --message 提交一个commit备注信息
- 4. -pause=false or true 在执行commit操作时 容器内所有进程是处于暂停状态 false表示不暂停

#### 4. **cp**

1. docker cp:/tmp/a.txt \$(home)/dockerdata

#### 5. create

1. create命令只是创建一个container 并且在容器文件层的最上面添加一个读写层 容器里所有数据的变化都发生在读写层 当使用create命令后 在使用start命令启动这个容器

#### 6. diff

#### 7. events

- 1. docker events --since '2020-07-01' or '2020-07-01T15:49:30'
- 2. docker events --filter 'event=stop'
- 3. docker events --filter 'container=id'

#### 8. exec

- 1. exec是容器内部执行命令的命令 在docker使用过程中 很少出现启动容器时直接创建pty的情况 因为在启动容器时创建pty 退出终端时 容器也会关闭
- 2. docker exec id ps -ef
- 3. docker exec id touch /tmp/a.sh

### 9. logs

1. docker logs -f log不会退出 容器新产生的日志会显示出来

#### 10. rename

1. 重命名

#### 11. run

- 1. docker run --pid=host reh17 strace -p 1234 xxxxxx 通过这个命令可以让新容器访问主机pid=1234的容器的strace进程了(其他还包括 --ipc --uts)
- 2. **docker run -d --cidfile=/tmp/id.log busybox** 通过指定cidfile docker运行后 将id写入 cidfile中
- 3. --restart: no always on-failure(在容器遭遇异常原因退出时--restart=on-failure:50)查看重 启次数 docker inspect -f '{{.HostConfig.RestartPolicy}}' mybusybox
- 4. **a**.--dns 设置一个dns服务器为容器(默认情况复用主机dns)**b**.--net **c**.--add-host **d**.--mac-address

## 5. 内存 cpu等限制

- 1. -m 300M --memory-swap -1: --memory-swap没有限制 默认 memory+swap=2\*memory
- 2. -m 300M --memory-swap 1G: 允许swap+memory 等于1G
- 3. 如果容器进程出现oom docker会强制杀死错误进程 想关闭此功能 使用 --oom-kill-disable 使用此功能时 容器要内存限制 否则有可能耗尽主机内存 非常危险
- 6. docker run --privileged 那么docker将允许访问主机除了AppArmor和selinux之外的所有进程

#### 12. **start**

1. docker start -a xxxxx --attach docker会把容器中的stderr和stdout重定向到主机的stderr和stdout流中

#### 13. **stats**

1. 监控查看容器资源的命令 stats命令可以统计cpu使用率 内存使用率 网络吞吐量

2. docker stats --no-stream a68fc01cbe4e

### 14. tag

1. docker tag box newbox

## 15. **top**

1. top命令统计容器资源状态 包括pid ppid 如果有必要kill某个进程 可以配合exec发送kill命令

## 2.docker资源命令

## 1. export导出容器

- 1. docker export box > box.tar
- 2. docker export --output="box.tar" box
- 3. export 命令不会导出挂载卷组的数据

docker run -it --rm -v 'pwd':/mountdir box:1.0 /bin/bash

创建后查看mountdir目录 应该是和当前目录一致的

导出tar包 发现mountdir为空

## 2. images

- 1. --all 展示所有images
- 2. --filter 筛选参数 key=value形式 目前key只有dangling和label , dangling表示悬空。意思是查找没有父文件层的临时文件层。这些文件主要产生的原因是在共建images时 修改 Dockerfile中某一个命令 造成此命令之后所有临时文件层失效 虽然docker不会使用这些失效的临时文件层 但又没有删除 长久会产生很多没有父文件层的镜像数据
- 3. docker images --filter "dangling=true"可以筛选出这些镜像
- 4. 可以把镜像ID找出来——删除 docker rmi \$(docker images -f "dangling=true" -q)

#### 3. import

1. cat box.tar | docker import - image:tag(用户指定tag)


## 4. load

- 1. load命令是加载镜像归档文件的命令 import加载容器导出的归档文件 load加载镜像归档文件 export导出的归档文件不包括文件系统的历史记录 只有最近一次的读写层数据 load命令导入image归档文件时会维护历史记录
- 2. docker load --input box.tar
- 5. save
  - 1. docker save --output test.tar stefanprodan/podinfo

#### 3.DockerFile

- 1. **FROM**
- 2. MAINTAINER
- 3. **RUN**
- 4. **CMD**
- 5. LABEL
- 6. EXPOSE
- 7. **ENV**
- 8. **ADD**
- 9. **COPY**
- 10. ENTRYPOINT
- 11. VOLUME
- 12. **USER**
- 13. WORKDIR
- 14. ONBUILD

## 4.docker namespace



## docker daemon 管理资源的过程

## namespace包括: mount IPC Network PID User UTS

- NameSpace
- 1. IPC: linux进程通信方式包括:信号量 消息队列和共享内存 容器内部的进程通信 对于宿主机来说,就是具有相同PID的进程间通信。因此,docker首先为容器创建一个IPC namespace 允许容器内所有进程通过全局唯一的32位标识符访问共享资源。
  - 需要注意的是 docker自身通信是通过tcp 或者socket进行 所以ipc namespace并不是为了容器自身使用 更多是为了容器内部的应用预留的 如果容器内部运行的应用需要使用message queue 就可以在同一宿主环境创建多个message queue 而不会产生干扰
- 2. PID namespace: 容器之间的进程树相互不可见 通过PID namespace 每个容器都会有一个进程号计数器 容器内所有的进程号会被重新编号 宿主机内核会维护各个容器中的进程树 在树最顶端的进程号是1 也就是init进程 此进程会作为容器内其他所有进程的父进程
  - 在宿主机中次init进程只是一个普通的进程 docker cli发送stop或者kill命令的本质 就是向init进程发送SIGSTOP信号或者SIGKILL信号。一旦容器处于顶点的Init进程被销毁 那么和其处于同一个PID namespace的所有进程都将会受到内核发送的SIGSTOP和SIGKILL信号被销毁
- 3. UTS namespace 每个容器都拥有独立的主机名和域名资源
- 4. network namespace 一个典型的network namespace包括 ip协议栈 ip路由 端口信息 物理设备(网卡)在linux系统中,一个物理设备最多只能被包括在一个network namespace中, docker 为每个容器的network创建一对虚拟网络设备 一个名为eth0 放置在容器中 另一个vethN连接 docker0上

- 5. user namespace 隔离资源包括:用户ID 用户组ID 用户权限 但无论容器中的用户怎么变 始终对应的是宿主机环境中所创建容器的用户 而且这种关联关系通过 /proc/[pid]/uid\_map 和 /proc/[pid]/gid\_map 这两个文件予以保存
- 6. mount namespace 通过格力文件挂载点的方式提供隔离的文件系统 docker 为每个容器创建一个 其独有的目录 并且将此容器所依赖的镜像文件层按照先父后子的顺序 逐层挂载到此目录当中 docker 会将当前目录设置为read-only模式 对此目录所作出的所有写操作都将体现到另一个目录 这个目录就是我们说的writable文件层

## 5.docker cgroup

- 1. 任务 task 一个任务对应宿主机环境当中的一个 进程
- 2. 子系统 subsystem 没一个子系统是对某一项具体物理资源的控制 cup子系统 memory子系统
- 3. **控制组 control group** cgroup中最基本的控制单元 一个group包含若干个任务(对应宿主环境的进程)并且此group也会包含若干个子系统 用来控制group内的任务在指定子系统上面的资源使用
- 4. **层级树 hierarchy** cgroup的调度单位 由一个或多个group组成的树状结构 每个层级树通过绑定对应的子系统进行资源调度 同时子节点继承父节点的属性
- cgroup共有十个子系统
  - o blkio 块设备 (磁盘 硬盘 usb) 设备io限制
  - 。 cpuacct cgroup中任务生成cpu资源使用报告
  - o cupset 在多cpu系统中为cgroup中的任务分配独立的cup和内存节点
  - o devices 设置任务对物理设备的访问权限
  - o freezer 挂起或者恢复cgroup中的任务
  - o memory 设定cgroup中任务使用的内存限制 同时生成任务的内存资源使用报告
  - o **net\_cls** 使用等级识别符标记网络数据包同时使用linux流量控制程序识别从具体cgroup中生成的数据包
  - o net prio 对应用程序设置网络传输优先级 类似于socket 选项中的SO PRIORITY
  - HugeTLB HugeTLB页的资源控制功能

通过查看 /proc/cgroups 可以查看当前操作系统支持的子系统

# 4.容器运行时 安全工具

开源工具

Anchore (https://anchore.com/):漏洞分析与镜像扫描。

Apparmor (https://gitlab.com/apparmor/): RASP功能。

Cilium (https://cilium.io/): 网络及HTTP层安全。

Coreos Clair (https://coreos.com/clair/docs/latest/):静态代码分析。

Dagda ( https://github.com/eliasgranderubio/dagda ) :静态漏洞分析与监视。

Saucelabs (https://saucelabs.com/open-source): 免费实时自动化代码测试。

• 主流供应商

```
Alertlogic (https://www.alertlogic.com/solutions/container-security/):管理容器身份和日志分析。
AquaSec (https://www.aquasec.com/):RASP、审计、镜像扫描和容器IDS
Flawcheck (https://www.tenable.com/products/tenable-io/container-security):被Tenable收购并融入其容器镜像扫描器以利用其Nessus安全专业技术。Twistlock (https://www.twistlock.com/platform/):RASP和附加机器学习防护。
Threatstack (https://www.threatstack.com/securing-containerized-environments):作为漏洞监视工具融入其云安全平台。
```

5.docker 的空间使用分析和清理

```
#根据使用的存储驱动的不同,相应目录会有所不同
$du -h --max-depth=1 |sort
#Docker 的内置 CLI 指令 docker system df , 可用于查询镜像 (Images) 、容器
(Containers) 和本地卷(Local Volumes) 等空间使用大户的空间占用情况
$docker system df
#可以进一步通过 -v 参数查看空间占用细节,以确定具体是哪个镜像、容器或本地卷占用了过高空间。示
例输出如下
$docker system df -v
#清理空间
$docker system prune
WARNING! This will remove:
      - all stopped containers
      - all networks not used by at least one container
      - all images without at least one container associated to them
      - all build cache
####手动清理
#镜像清理
# 删除所有悬空镜像,但不会删除未使用镜像
$docker rmi $(docker images -f "dangling=true" -q)
# 删除所有未使用镜像和悬空镜像。
#【说明】: 轮询到还在被使用的镜像时, 会有类似"image is being used by xxx container"的
告警信息, 所以相关镜像不会被删除, 忽略即可
$docker rmi $(docker images -q)
#卷清理
$docker system df -v #查看卷 对于未被任何容器调用的卷(-v 结果信息中, "LINKS" 显示为 0)
# 删除所有未被任何容器关联引用的卷:
$docker volume rm $(docker volume ls -qf dangling=true)
# 也可以直接使用如下指令,删除所有未被任何容器关联引用的卷(但建议使用上面的方式)
#【说明】轮询到还在使用的卷时,会有类似"volume is in use"的告警信息,所以相关卷不会被删
$docker volume rm $(docker volume ls -q)
#容器清理
# 删除所有已退出的容器
docker rm -v $(docker ps -aq -f status=exited)
# 删除所有状态为 dead 的容器
```

```
$docker ps -s #分析容器占用空间
# 如下容器的原始镜像占用了422MB空间,实际运行过程中只占用了2B空间:
CONTAINERID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES SIZE
ac3912 word ntrypoin 3 11 80/tcp Web_web_4
2B(virtual422MB)

#使用Device Mapper 存储驱动限制容器磁盘空间 如果使用device mapper 作为底层驱动 则可以通过
Docker daemon 参数 全局限制单个容器的空间大小
--storage-opt dm.basesize=20G

#使用btrfs btrfs驱动主要使用btrfs所提供的的subvolume功能实现
$ btrfs qgroup limit -e 50G /var/lib/docker/btrfs/subvolumes/<CONTAINER_ID>

#文章链接: https://yq.aliyun.com/articles/272173 (其中包括 如何给容器服务的Docker增加
数据盘)
```

## 6.载出和载入镜像

```
$ docker save -o calico_node_v3.8.2.tar calico/node:v3.8.2
$ docker load --input calico_node_v3.8.2.tar
```

# 7.docker-compose network网段设置

```
# docker version: 18.06.0+
# docker-compose version: 1.23.2+
# OpenSSL version: OpenSSL 1.1.0h
version: "3.7"
services:
 web:
    image: alenx/walle-web:2.1
    container_name: walle-nginx
   hostname: nginx-web
    ports:
     # 如果宿主机80端口被占用,可自行修改为其他port(>=1024)
     # 0.0.0.0:要绑定的宿主机端口:docker容器内端口80
     - "80:80"
   depends_on:
     - python
    networks:
      - walle-net
    restart: always
  python:
    image: alenx/walle-python:2.1
    container_name: walle-python
   hostname: walle-python
    env_file:
     # walle.env需和docker-compose在同级目录
      - ./walle.env
    command: bash -c "cd /opt/walle_home/ && /bin/bash admin.sh migration &&
python waller.py"
    expose:
     - "5000"
    volumes:
```

```
- /opt/walle_home/plugins/:/opt/walle_home/plugins/
      - /opt/walle_home/codebase/:/opt/walle_home/codebase/
      - /opt/walle_home/logs/:/opt/walle_home/logs/
      - /root/.ssh:/root/.ssh/
    depends_on:
      - db
    networks:
      - walle-net
    restart: always
  db:
    image: mysql
    container_name: walle-mysql
    hostname: walle-mysql
    env_file:
      - ./walle.env
    command: [ '--default-authentication-plugin=mysql_native_password', '--
character-set-server=utf8mb4', '--collation-server=utf8mb4_unicode_ci']
    ports:
      - "3306:3306"
    expose:
     - "3306"
    volumes:
      - /data/walle/mysql:/var/lib/mysql
    networks:
      - walle-net
    restart: always
networks:
  walle-net
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.33.255.1/24
```

# 8.docker daemon 远程访问

## 1.docker daemon的连接方式

- 1. Unix域套接字
  - 1. 默认方式 会生成一个 /var/run/docker.sock文件 Unix域套接字用于本地进程间的通信
- 2. tcp端口监听
  - 1. 服务端开启端口监听 dockerd -H IP:port 客户端通过docker -H IP:port 访问 (不安全)

## 2.更改docker配置

• 在/etc/docker/daemon.json 中添加如下内容(现在docker的配置信息都在daemon文件中配置 没有需要创建)

```
{
    "hosts" : ["unix:///var/run/docker.sock", "tcp://0.0.0.0:2375"]
}
#"unix:///var/run/docker.sock" unix socket : 本地客户端通过这个连接docker daemon
#"tcp://0.0.0.0:2375" tcp : 表示允许任何远程客户端通过2375访问(2376加密)
```

## 3.更改系统服务配置

• 通过**systemctl edit docker** 来调用文本编辑器修改单元 新建或者修改 /etc/systemd/system/docker.service.d/override.conf

```
##Add this to the file for the docker daemon to use different ExecStart
parameters (more things can be added here)
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/dockerd
```

默认情况下使用systemd时, docker.service的设置是 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd://, 这将覆盖daemon.json中的任何hosts 通过override.conf 文件将ExecStart=/usr/bin/dockerd 这将会使用在daemon.json中设置的hosts 这个文件中的第一行必须有 ExecStart= 用于清除默认的 ExecStart参数

## 4.重新加载daemon和重启docker服务

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart docker
```