

[USER] tor

DESCRIPTION : Daemon du réseau Tor – anonymisation du trafic réseau via un circuit de relais chiffrés (onion routing)

POURQUOI : Anonymiser les connexions réseau en faisant transiter le trafic par plusieurs nœuds chiffrés. Contourne la censure, protège la vie privée, permet d'accéder aux services .onion.

CONTEXTE : Protection de la vie privée, contournement de censure, journalisme, activisme, accès aux services cachés (.onion).

OPTIONS :

- help Affiche l'aide
- version Affiche la version
- list-fingerprint Affiche l'empreinte du nœud
- verify-config Vérifie la configuration sans démarrer
- quiet Réduit les messages de log
- hush Mode très silencieux
- f FICHIER Utilise ce fichier de configuration
- DataDirectory DIR Répertoire de données Tor
- SocksPort PORT Port SOCKS5 (défaut : 9050)
- ControlPort PORT Port de contrôle (défaut : 9051)
- Log NIVEAU Niveau de log (debug, info, notice, warn, err)
- RunAsDaemon 1 Lance en daemon en arrière-plan

FICHIER DE CONFIGURATION : /etc/tor/torrc

PARAMÈTRES TORRC COURANTS :

- SocksPort 9050 Port d'écoute SOCKS5
- ControlPort 9051 Port de contrôle
- HashedControlPassword HASH Mot de passe hashé pour le contrôle
- ExitNodes {fr},{de} Préférence de nœuds de sortie
- ExcludeExitNodes {ru} Exclusion de nœuds de sortie
- StrictNodes 1 Force l'utilisation des nœuds spécifiés
- HiddenServiceDir /var/lib/tor/hidden_service/
- HiddenServicePort 80 127.0.0.1:80

EXEMPLES :

```
$ tor
$ tor -f /etc/tor/torrc --verify-config
$ sudo systemctl start tor
$ sudo systemctl enable tor
$ curl --socks5-hostname 127.0.0.1:9050 https://check.torproject.org
```

[USER] tor-gencert

DESCRIPTION : Génère un certificat d'autorité pour un nœud Tor (directory authority)

POURQUOI : Utilisé par les opérateurs de directory authorities Tor pour générer leurs clés et certificats de vote.

CONTEXTE : Administration avancée de l'infrastructure Tor – réservé aux opérateurs de nœuds d'autorité.

OPTIONS :

- i FICHIER Fichier de clé d'identité
- c FICHIER Fichier de certificat de sortie
- m N Durée de validité en mois
- passphrase-fd N Lit la passphrase depuis le descripteur de fichier N

EXEMPLES :

```
$ tor-gencert -i identity_key -c certificate -m 12
```

[USER] tor-resolve

DESCRIPTION : Résout un nom de domaine via le réseau Tor

POURQUOI : Effectuer une résolution DNS anonyme via Tor – évite les fuites DNS qui révéleraient les domaines visités.

CONTEXTE : Résolution DNS anonyme, vérification de résolution .onion.

OPTIONS :

- 4 Force IPv4
- 5 PROXY:PORT Proxy SOCKS5 à utiliser (défaut : 127.0.0.1:9050)

EXEMPLES :

```
$ tor-resolve google.com
$ tor-resolve -4 example.com 127.0.0.1:9050
```

```
[USER] tor-print-ed-signing-cert
```

DESCRIPTION : Affiche les informations d'un certificat de signature Ed25519 Tor
POURQUOI : Inspecter les certificats de signature des nœuds Tor.
CONTEXTE : Administration de nœuds Tor, diagnostic de certificats.
EXEMPLES :
\$ tor-print-ed-signing-cert /var/lib/tor/keys/ed_signing_cert

```
[USER] torsocks
```

DESCRIPTION : Force n'importe quelle application à passer par le réseau Tor via SOCKS5
POURQUOI : Rendre transparent l'utilisation de Tor pour des applications qui ne supportent pas nativement les proxys SOCKS. Intercepte les appels réseau de l'application via LD_PRELOAD.
CONTEXTE : Anonymisation d'applications tierces, navigation anonyme en ligne de commande, protection de la vie privée.
OPTIONS :
--help Affiche l'aide
--version Affiche la version
-d / --debug Mode débogage
-q / --quiet Mode silencieux
-u / --user-config Utilise la configuration utilisateur
--address ADRESSE Adresse du proxy Tor (défaut : 127.0.0.1)
--port PORT Port du proxy Tor (défaut : 9050)
--net RÉSEAU Autorise ce réseau local (pas de redirection)
--allow-inbound Autorise les connexions entrantes
on Active torsocks pour le shell courant
off Désactive torsocks pour le shell courant
show Affiche l'état de torsocks
EXEMPLES :
\$ torsocks wget https://check.torproject.org
\$ torsocks curl https://monsite.onion
\$ torsocks ssh user@serveur.com
\$ torsocks git clone https://github.com/repo.git
\$ source torsocks on
\$ curl https://check.torproject.org
\$ source torsocks off
\$ torsocks --address 127.0.0.1 --port 9050 curl https://example.com

```
[USER] torify
```

DESCRIPTION : Ancienne méthode pour faire passer une application par Tor (wrapper autour de torsocks ou tsocks)
POURQUOI : Compatibilité avec les anciens scripts – préférer torsocks sur les systèmes modernes.
CONTEXTE : Scripts legacy, compatibilité.
EXEMPLES :
\$ torify curl https://check.torproject.org
\$ torify wget https://example.com

```
[SUDO] openvpn
```

DESCRIPTION : Client et serveur VPN open source basé sur SSL/TLS
POURQUOI : Créer des tunnels VPN chiffrés sécurisés – le standard open source du VPN. Supporte les modes routé (tun) et ponté (tap), IPv4 et IPv6.
CONTEXTE : VPN d'entreprise, accès distant sécurisé, site-à-site, confidentialité.
OPTIONS :
--config FICHIER Fichier de configuration (.ovpn ou .conf)
--dev tun/tap Type d'interface virtuelle
--remote HOTE PORT Serveur distant
--proto udp/tcp Protocole de transport
--port PORT Port (défaut : 1194)
--ca FICHIER Certificat de l'autorité de certification
--cert FICHIER Certificat client
--key FICHIER Clé privée client
--tls-auth FICHIER Clé HMAC TLS (protection supplémentaire)
--tls-crypt FICHIER Chiffrement du canal de contrôle TLS
--cipher ALGO Algorithme de chiffrement (AES-256-GCM...)
--auth ALGO Algorithme HMAC (SHA256, SHA512...)
--compress / --comp-lzo Compression du tunnel
--redirect-gateway def1 Route tout le trafic via le VPN

```

--dns                Configure les DNS via le VPN
--keepalive N M      Keepalive (ping toutes N secondes, restart après M)
--verb N             Niveau de verbosité (0-11)
--log FICHER         Log vers un fichier
--daemon             Lance en arrière-plan
--status FICHER       Fichier de statut
--user / --group      Réduit les privilèges après connexion
--persist-tun         Maintient l'interface tun entre les reconnections
--persist-key         Maintient les clés entre les reconnections
FICHER DE CONFIGURATION (.ovpn) :
client
dev tun
proto udp
remote vpn.exemple.com 1194
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
tls-auth ta.key 1
cipher AES-256-GCM
auth SHA256
verb 3
EXEMPLES :
$ sudo openvpn --config client.ovpn
$ sudo openvpn --config /etc/openvpn/client.conf --daemon
$ sudo openvpn --remote vpn.exemple.com 1194 --dev tun --proto udp \
  --ca ca.crt --cert client.crt --key client.key

```

```
[SUDO] openconnect
```

```

DESCRIPTION : Client VPN compatible Cisco AnyConnect, Juniper, Palo Alto GlobalProtect
              et autres protocoles VPN SSL d'entreprise
POURQUOI    : Se connecter aux VPN d'entreprise Cisco AnyConnect depuis Linux sans
              le client propriétaire. Supporte aussi ocserv (serveur open source
              compatible AnyConnect).
CONTEXTE    : VPN d'entreprise, accès à distance aux ressources internes.
OPTIONS      :
-u / --user=USER      Nom d'utilisateur
-p / --passwd=PASS    Mot de passe (déconseillé – préférer la saisie interactive)
--passwd-on-stdin     Lit le mot de passe depuis stdin
-c / --certificate=FICHER Certificat client
-k / --sslkey=FICHER  Clé privée client
--cafile=FICHER       Certificat de l'autorité
--no-cert-check       Ignore les erreurs de certificat (DANGER)
-b / --background     Lance en arrière-plan
-i / --interface=IFACE Interface VPN (défaut : vpn0)
--protocol=PROTO      Protocole (anyconnect, nc, gp, pulse, f5, fortinet...)
--authgroup=GROUPE    Groupe d'authentification
--csd-user=USER        Utilisateur pour le script CSD
--script=SCRIPT        Script de configuration réseau (défaut : vpnc-script)
--disable-ipv6         Désactive IPv6 sur le tunnel
--reconnect-timeout=N  Timeout de reconnexion en secondes
--servercert=HASH      Empreinte du certificat serveur attendue
-q / --quiet           Mode silencieux
-v / --verbose         Mode verbeux
EXEMPLES :
$ sudo openconnect vpn.entreprise.com
$ sudo openconnect -u monlogin vpn.entreprise.com
$ sudo openconnect --protocol=gp vpn.entreprise.com
$ sudo openconnect --protocol=fortinet vpn.entreprise.com
$ echo "monmotdepasse" | sudo openconnect -u monlogin --passwd-on-stdin vpn.com
$ sudo openconnect --background --user=monlogin vpn.entreprise.com

```

```
[SUDO] vpnc / vpnc-disconnect
```

```

DESCRIPTION : Client VPN IPsec compatible Cisco VPN Concentrator (protocole XAUTH)
POURQUOI    : Se connecter aux anciens VPN Cisco utilisant le protocole IPsec/XAUTH
              sans client propriétaire.
CONTEXTE    : VPN Cisco legacy (concentrateurs Cisco, ASA en mode IPsec), entreprises
              utilisant encore l'ancien protocole Cisco VPN.
OPTIONS      :
--gateway HOTE        Passerelle VPN
--id GROUPE           Nom du groupe VPN
--secret SECRET       Secret du groupe

```

```

--username USER          Nom d'utilisateur
--password PASS          Mot de passe utilisateur
--local-port PORT        Port local (0 = aléatoire)
--no-detach              Ne passe pas en daemon
--pid-file FICHER        Fichier PID
--debug N                Niveau de débogage (0-99)
--dpd-idle N             Dead Peer Detection timeout
--non-inter              Mode non-interactif
--ifname IFACE           Nom de l'interface tunnel
--script SCRIPT          Script de configuration réseau

```

FICHER DE CONFIGURATION (/etc/vpnc/default.conf) :

```

IPSec gateway vpn.entreprise.com
IPSec ID MonGroupe
IPSec secret MonSecretGroupe
Xauth username monlogin

```

EXEMPLES :

```

$ sudo vpnc /etc/vpnc/entreprise.conf
$ sudo vpnc --gateway vpn.entreprise.com --id MonGroupe --secret MonSecret \
  --username monlogin
$ sudo vpnc-disconnect
$ sudo vpnc --no-detach entreprise.conf

```

```
[USER] whois
```

```

DESCRIPTION : Interroge les bases de données WHOIS pour obtenir des informations
               sur un domaine, une IP ou un ASN
POURQUOI    : Identifier le propriétaire d'un domaine ou d'une plage d'adresses IP,
               trouver les contacts d'abus, l'AS d'une IP, les dates d'enregistrement.
CONTEXTE    : OSINT, investigation réseau, identification d'infrastructure,
               signalement d'abus.
OPTIONS     :
  -h SERVEUR      Serveur WHOIS à interroger
  -p PORT         Port du serveur WHOIS
  -i CHAMP        Recherche par champ inverse
  -T TYPE         Limite aux objets de ce type
  -r              Désactive la récursion
  -B              Désactive le filtrage des adresses email
EXEMPLES      :
$ whois google.com
$ whois 8.8.8.8
$ whois -h whois.arin.net 8.8.8.8
$ whois AS15169

```