Създаване на връзки между таблиците в база от данни на MS Access. Автоматично попълване на стойности в колоните на таблица



Икономически университет - Варна

#### Модел на данните в MS Access

- Релационният модел на данните в MS Access представя в графичен вид таблиците от БД и връзките между тях
- Приложение на модела на данните:
  - за осигуряване **цялост** (непротиворечивост, съгласуваност) на данните
  - за дефиниране на връзки между данните при изпълнение на запитвания за **извличане на данни** от **различни таблици**

# Създаване на релационен модел на БД за продажби на едро


#### Таблици:

- Клиенти
- Поръчки
- Стоки
- Детайли
- Служители

#### Връзки между таблиците


- Клиенти Поръчки 1:М
  Id\_klient (PK)
  Id\_klient (FK)
- Служители Поръчки 1:М
  Nomer\_slujitel (PK) Nomer\_slujitel (FK)
- Поръчки Детайли 1:М
  Nomer\_porychka (PK) Nomer\_porychka (FK)
- Стоки Детайли 1:М
  Nstoka (PK)
  Nstoka (FK)

#### Модел на базата от данни в Access




### Създаване на релационен модел на данните (Relationships)

 Избор на Relationships от раздел Database Tools



2. Избор на таблиците, които ще участват в модела – от Show Table






- 3. Задаване на връзката между таблиците
- 4. Задаване **интегритет на връзките** (референтен интегритет)

#### Задаване на връзка между таблиците

 Таблицата, съдържаща първичния ключ наричаме главна (master), а тази, съдържаща външния ключ

- **свързана** (related).

Връзката между две таблици се задава чрез влачене на полето РК от главната таблица към полето FK от свързаната таблица.



Потвърждение с бутон Create от прозореца
 Edit Relationships

#### Задаване на референтен интегритет

- Включване на опцията:
  - Enforce Referential Integrity
- Визуално се показва чрез маркиране на свързващите линии със символите
  - 1 към главната таблица и ∞ към свързаната таблица (връзката е тип One-To-Many 1:M).

#### Влияние на референтния интегритет

**Референтният интегритет** налага определени правила при обновяване на **свързаните таблици**:

- Добавяне на нови редове в свързаната (подчинената) таблица
- Промяна стойността на външния ключ в свързаната (подчинената) таблица.
- Промяна на първичния ключ в главната таблица.
- Изтриване на редове от главната таблица

### Правила за приложение на референтен интегритет по подразбиране

При включена опция Enforce Referential Integrity:

- **Не може** да се **въведе** или **промени** стойността на **външния ключ**, ако тази стойност **не съществува** като стойност в **РК** в главната таблица
- **Пример**: Служители -> Поръчки В таблицата **Поръчки** не може да се въведе номер на служител, който не съществува в таблица Служители.

### Правила за приложение на референтен интегритет по подразбиране

При включена опция Enforce Referential Integrity:


- Не може да се изтрие ред или да се промени първичния ключ в главната таблица, ако за него съществуват съответстващи редове в свързаната таблица
- Пример: Служители -> Поръчки

В таблицата **Служители** не може да се изтрие ред с данни за даден служител, ако в таблицата **Поръчки** има поръчки, които се водят приети от този служител.

### Правила за промяна на свързаните колони и изтриване на свързаните записи

- При включена опция за контрол на референтния интегритет стават активни следните опции, чрез които се задават правилата за промяна и изтриване:
  - □ Cascade Update Related Fields
  - Cascade Delete Related Records
- По подразбиране те са изключени

## Задаване на каскадно обновяване за връзката между Служители и Поръчки



#### Каскадно обновяване на свързаните полета

#### Опцията Cascade Update Related Fields е включена:

При **промяна** на стойност на **първичния ключ** в главната таблица **автоматично** се променят стойностите на **външния ключ** в съответните редове на свързаната таблица.

#### • Пример:

Ако се **промени** номерът на служител от таблица Служители, то автоматично се **променя** номерът на служител в **редовете** за приетите от него поръчки в таблицата Поръчки.

#### Каскадно изтриване на свързаните редове

 Опцията Cascade Deleted Related Records е включена:

При **изтриване** на ред от главната таблица, **автоматично** се изтриват съответните му редове в свързаната таблица.

#### • Пример:

При **изтриване** на ред за даден клиент от таблица Клиенти, автоматично ще се **изтриват** всички **редове** за направените от него поръчки в таблица Поръчки.

### Автоматично попълване на стойности в колоните на таблица

### Автоматично попълване на стойности в колоните на таблица - възможности

1. Стойностите на външния ключ в свързаната таблица да се попълват чрез избор от падащ списък, съдържащ стойностите на първичния ключ в главната таблица

**Пример**: Колоната **Клиент** в таблица Поръчки да се попълва чрез избор на съществуващите стойности от колоната Customerld от таблицата Customers


2. Стойностите в дадена колона да се попълват автоматично чрез избор от списък от стойности

**Пример**: Начин на плащане – в брой, по банков път, с кредитна карта

#### Автоматично попълване на стойностите във външния ключ

 Чрез избор на тип на данните Lookup Wizard за полето, представляващо външен ключ в свързаната таблица и следване на стъпките, които включва помощника

Чрез избор на страница
 Lookup в Field Properties
 от изглед Design View



#### Свойства на полетата (Field Properties)

- Display Control тип на контролата
  - **Combo Box** "комбинирано поле" с падащ списък за избор
  - List Box "списъчно поле" с падащ списък за избор
- Row Source Type тип на източника на данните (Table/Query)
- Row Source източник на данните
  - име на главната таблица или текст на заявка на SQL
- Bound Column 1 (колоната, от която автоматично се попълва полето FK при избор)

#### Свойства на полетата (Field Properties)

- Column Count брой на колоните от главната таблица (източника), които да се показват в падащия списък
- Column Heads ако е Yes ще се показват заглавията на колоните, както са дефинирани в главната таблица
- Column Widths списък с широчините на колоните, които се показват в падащия списък


Ако за колона се зададе широчина 0 (например за първата), то при показване съдържанието на таблицата стойностите на първата колона от главната таблица (обикновено РК) не се показат, а се извежда съдържанието на следващата (втората) колона от таблицата източник

#### Други характеристики, задавани в Lookup

- List Rows брой редове в падащия списък (използва се само, ако типът на Display Control е Combo Box).
- List Width широчина на списъка
- Limit to List Yes/No; Yes указва, че в колоната не може да се въведе стойност извън списъка
- Allow Multiple Values Yes/No; Yes указва, че колоната може да приеме няколко стойности в един и същи ред

#### Автоматично попълване на поле от списък със стойности

Въвеждане на данни чрез избор от потребителски списък в полето единица мярка в таблица Стоки



#### Автоматично попълване на поле от списък със стойности

- Display Control тип на контрола (Combo Box или List Box)
- Row Source Type Value List, т.е списък от стойности
- Row Source задава се списък с желаните стойности, от които да може да се прави избор, разделени с точка и запетая; една от стойностите в списъка може да се зададе като стойност по подразбиране (default value)
- Останалите опции са еднакви с тези при автоматичното попълване на стойности във външния ключ, разгледани по-рано