
# 7.3动手实践-内核多任务并发实例

#### 内核多任务并发——示意图




#### 工作队列——基本概念

在内核代码中,经常希望延缓部分工作到将来某个时间执行。内核中提供了许多机制来实现 这种延迟执行,例如可延迟函数,工作队列等;

工作队列(workqueue)可以把工作推后,并交由一个特殊的内核线程——工作者线程来执行,该线程运行在进程上文环境中,可以被阻塞。工作队列的优势在于它允许重新调度甚至是睡眠。

我们把推后执行的任务叫做工作(work),描述它的数据结构为work\_struct 这些工作以队列结构组织成工作队列(workqueue),其数据结构workqueue\_struct

#### 工作队列——实现原理



工作队列内核实现

#### 工作队列——常用API

- DECLARE\_WORK (\_work, \_func) 或INIT\_WORK (\_work, \_func) 用于初始化工作,指定一个工作\_work所要执行性的函数\_func;
- create\_workqueue (name)
   用于创建一个workqueue队列,为系统中的每个CPU都创建一个内核线程。
   输入参数:@name:workqueue的名称
- create\_singlethread\_workqueue (name)用于创建workqueue,只创建一个内核线程。输入参数:@name:workqueue名称
- schedule\_work
   调度执行一个具体的任务,执行的任务将会被挂入Linux系统提供的workqueue——keventd\_wq 输入参数:@work\_struct:具体任务对象指针
- queue\_work
   调度执行一个指定workqueue中的任务。
   输入参数:@workqueue\_struct:指定的workqueue指针@work\_struct:具体任务对象指针
- destroy\_workqueue
   释放workqueue队列。
   输入参数:@workqueue\_struct:需要释放的workqueue队列指针

#### 内核定时器

内核定时器,也称为动态定时器,是管理内核时间的基础,它是一种用来推迟执行程序的工具。

```
struct timer_list {
    /*
     * All fields that change during normal runtime grouped to
the
     * same cacheline
    struct hlist node entry;
    unsigned long expires;
    void
                  (*function)(struct timer_list *);
    u32
               flags;
#ifdef CONFIG_LOCKDEP
    struct lockdep_map lockdep_map;
#endif
};
```

#### 内核定时器

在Linux系统中,时钟分为硬件时钟(又叫实时时钟)和软件时钟(又叫系统时钟)。在对内核编程中, 我们经常用到的是系统时钟。系统时钟的初始值在系统启动时,通过读取硬件时钟获得,然后由Linux 内核来维护。


系统时钟以某种频率触发时钟中断,这个频率就称为节拍率(tick rate)。节拍率是通过静态预处理定义的,被定义为HZ,内核会根据HZ值,设置时钟事件,启动tick(节拍)中断。HZ表示1秒内产生多少个时钟硬件中断,tick就表示连续两个中断的间隔时间。

使用如下的命令,可以查看HZ数,HZ=250,所以在我的电脑上一个tick为4ms。

hawl29@ssssx:~\$ cat /boot/config-`uname -r` | grep 'CONFIG\_HZ='
CONFIG\_HZ=250

而名为 jiffies 的全局变量,是用来记录系统启动以来经过的tick数。

### 内核定时器



基于时间轮算法的内核定时器

#### 内核定时器——常用API

- DEFINE\_TIMER(\_name, \_function)或timer\_setup(timer, callback, flags) 这两个宏是用来动态初始化一个内核定时器,为内核timer的各个域赋值;
- add\_timer(struct timer\_list \*timer)
  启动一个计时器,或者说激活一个定时器。
  @timer:要添加的定时器
- mod\_timer(struct timer\_list \*timer, unsigned long expires)
   修改一个timer(定时器)的超时时间
   @timer:要修改的计时器 @expires:新的超时,单位jiffies
- del\_timer(struct timer\_list \* timer)删除(停用)计时器。@timer:被停用的计时器

## 谢谢