
2.3 分页机制



西安邮电大学


分页机制的引入



我们知道,分页在分段之后进行,以完成线性——物理地址的转换过程。段机制把虚拟地址转换为线性地址,分页机制进一步把该线性地址再转换为物理地址。

X86规定,分页机制是可选的,但这是硬件厂家的一厢情,很多操作系统设计者主要采用分页机制。

分页机制中的页




分页原理是什么

★使得每个进程可以拥有自己独立的虚拟内存空间。为了达到这个目的,CPU在访存的时候就需要进行一次地址变换,也就是把虚地址转换为物理地址,于是我们给出映射函数:Pa=f(va)


这种转换在时间和空间上都要付出代价,因此必须进行优化。

- ★时间的优化。因为访存很频繁,因此,映射函数f一定要简单,否则会效率很低,所以需要简单查表算法,这也就是页表引入的原因。
- ★空间的优化。因为内存空间是按字节编址的,地址一一进行映射的话,效率也很低,于是要按照一定的粒度(也就是页)进行映射,这样,粒度内的相对地址(也就是页内偏移量)在映射时保持不变。

分页原理是什么




什么是页表



页表是一种映射机制, 存放的是虚拟地址空间与物理地址空间的映射关系(也就是页号对应块号)

页表项结构

Page Directory Entry




如图为32位x86页表项的具体结构。

单级页表结构

在32位的地址空间,通常页的大小为4KB,这样的话,每一页起始地址的最低12位就为0了,用高20位就可以表示页的起始地址。低12位就可以用来表示页的属性了,也就是一个页表项占4字节,那么,4KB大小的页就可存放1K个页表项。


单级页表结构

32位逻辑地址空间,页表项大小为4B,页面大小为 4KB,则页内地址占12位




页表项结构

Page Directory Entry




这里我们特别关注一下页表属性中的P位,也就是存在位,这是判别缺页的重要标志,更具体的信息Intel手册都有特别详细的描述,手边务必有Intel的手册。那么问题来了,这种结构是由是来确定的?仅仅是硬件厂家还是与OS的设计者共同商定的?

两级页表



前面给出的页表项是一级页表结果,如果只用一级页表,因为 每个页表最大可占4MB的空间,而且必须连续,这就为内存的 分配带来困难,怎么办,依然采用分而治之的原则,于是我们 将高20位分为两部分,分别占10位,形成两级页表。那么,两 级页表如何进行地址转换?

线性地址到物理地址的转换



地址转换过程

第一步,用最高10位作为页目录项的索引,将它乘以4,与CR3中的页目录的起始地址相加,获得相应目录项在内存的地址。


第二步,从这个地址开始读取32位页目录项,取出其高20位, 再给低12位补0,形成页表在内存的起始地址。

第三步,用中间的10位作为页表中页表项的索引,将它乘以4,与页表的起始地址相加,获得相应页表项在内存的地址。

第四步,从这个地址开始读取32位页表项,取出其高20位,再将线性地址的第11~0位放在低12位,形成最终32位页面物理地址。

这个转换过程听起来很复杂,到底是谁来完成?硬件还是操作系统?

页面高速缓存




页面高速缓存

由于在分页情况下,页表是放在内存中的,这使CPU在每次存取一个数据时,都要至少两次访存,从而大大降低了访问速度。所以,为了提高速度,在x86中设置一个高速缓存硬件机制,也叫"转换旁路缓冲器"。当CPU访问地址空间的某个地址时,先检查对应的页表项是否在高速缓存中,如果命中,就不必经过两级访存了,如果失败,再进行两级访存。平均来说,页面高速缓存大约有90%的命中率,也就是说每次访存时,只有10%的情况必须访问两级页表。这就大大加快了访存速度。

那么, Linux中如何分页?

Linux中的分页



Linux中的分页

- ★Linux主要采用分页机制来实现虚拟存储器管理,这时因为以下两个原因:
 - ❖(1)Linux巧妙地绕过了段机制。
 - ❖ (2) Linux设计目标之一就是具有可移植性,但很多CPU并不支持段。

目前许多处理器都采用64位结构的,为了保持可移植性,Linux目前采用四级分页模式,为此,定义了四种类型的页表:

- ★页总目录PGD (Page Global Directory)
- ★页上级目录PUD (Page Upper Directory)
- ★页中间目录PMD (Page Middle Derectory)
- ★页表PT (Page table)
- ★四级或者三级页表如何与二级页表兼容。Linux内核代码中进行 了巧妙的处理,请参考源代码。

Linux中的分页

源代码中与页表相关的头文件如下: include/asm-generic/pgtable-nopud.h include/asm-generic/pgtable-nopmd.h arch/x86/include/asm/pgtable-2level*.h arch/x86/include/asm/pgtable-3level*.h arch/x86/include/asm/pgtable_64*.h

分页初始化举例

```
# define NR PGT 0X4
   # define PGD_BASE (unsigned int *)0X1000
   # define PAGE OFFSET (unsigned int ) 0X2000
   # define PTE PRE 0X01
  # define PTE_RW 0X02
   # define PTE_USR 0X04
8
   void page init()
10
11
       int pages = NR_PGT;
12
13
       unsigned int page_offset = PAGE_OFFSET;
       unsigned int * pgd = PGD_BASE;
14
                                                   //页目录位于物理内存的第二个页框内
15
       unsigned int phy_add = 0X0000;
                                                   //在物理地址的最底端建立页机制所需要的表格
16
       //页表从物理内存的第三个页框处开始
17
       //物理内存的头8kb没有通过页表映射
18
       unsigned int * pgt_entry = (unsigned int *)0X2000;
       while(page--)
19
20
21
           *pgd++ = page_offset|PTE_USR|PTE_RW|PTE_PRE;
22
           page_offset += 0X1000;
23
```

分页初始化举例

```
pgd = PGD_BASE;
24
25
        //在页表中填写页到物理地址的映射关系
26
       //映射了4MB大小的物理内存
27
       while(phy_add < 0X1000000)</pre>
28
29
           *pgt_entry++ = phy_add|PTE_USR|PTE_RW|PTE_PRE;
30
           phy_add += 0X1000;
31
32
33
       _asm_ _volatile_("movl %0, %%eax"
34
                           "movl %cr0, %eax;"
                           "orl $0X80000000, %%eax"
35
36
                            "movl %eax, %cr0;"::"r"(pgd):"memory","% eax"
37
                            );
```

分页举例

在了解页表基本原理之后,通过代码来模拟内核初始化页表的过程:

第1-7行 是页目录基地址、偏移量以及页表属性的定义第14行在物理内存的第二个页设置了页目录,然后第19~23行的循环初始化了页目录中的四个页目录项,即四个页表。第27~31行循环初始化了四个页表中的第一个页表,映射了4MB的物理内存,到此页表已初始化好,剩下的工作就是将页目录的地址传递给cr3寄存器,这是由第33~38行的嵌入式汇编代码完成,并且设置了cr0寄存器中的分页允许。关于嵌入式汇编请参见2.5.3节。

虽然上述代码比较简单,但却描述了页表初始化的过程,以此为模型我们可以更容易理解Linux内核中关于页表的代码

动手实战

Linux内核之旅

首页 新手上路

走进内核

经验交流

电子杂志

我们的项目

人物专访:核心黑客系列之一 Robert Love

发表评论




在Linux内核之旅网站: http://www.kerneltravel. net/

"电子杂志" 栏目 第二期 "《i386体系结构》下", 实现一个最短小的可启动内 核,一是为了加深对x86体 系的了解,二是演示系统开 发的原始过程。

>下载代码进行调试

参考资料



深入理解Linux内核第二章 Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals

在海量存储中如何使用大页内存?



页的大小不仅只有4KB, 还可以是2M等更大的, 那么在海量存储中, 如何使用大页内存?

谢谢大家!

