
9.2 1/0空间的管理



西安邮电大学


设备控制器




设备控制器是计算机中的 一个实体, 其主要职责是控制 一个或多个1/0设备,以实现 1/0设备和处理器之间的数据 交换。它是CPU与1/0设备之间 的接口,它通过控制总线接收 从CPU发来的命令, 并去控制 1/0设备工作,控制器相当于 CPU与外设打交道的助理, 以 使处理机从繁杂的设备控制事 务中解脱出来。

1/0 空间的管理

Memory Mapped I/O




I/O Mapped I/O (Port I/O)



设备通常会提供一组 寄存器来控制设备、读写 设备以及获取设备的状态。 这些寄存器就是控制寄存 器、数据寄存器和状态寄 存器,它们位于控制器中。 从编址方式来说,如果1/0 空间与内存一起编址,对 应的内存空间被称为1/0内 存。如果1/0空间单独编址, 就位于1/0空间, 通常被称 为1/0端口。

1/0 端口



专用I/0端口

设备驱动程序要直接访问外设或其接口卡上的物理电路,通常以寄存器的形式出现访问;

外设寄存器也称为1/0 端口,通常包括控制寄存 器、状态寄存器和数据寄 存器三类。

如何访问1/0 内存和1/0 端口





◆访问"1/0 内存"方式:

寄存器参与内存统一编址, 访问寄存器,通过访问一般 的内存指令来访问寄存器。

◆ 访问"1/0 端口"方式:

将外设的寄存器看成一 个独立的地址空间,对外设 寄存器的读/写设置专用指 令。

访问1/0内存资源

访问I/O 内存

void *
ioremap(unsigned
long offset,
unsigned long size);

offset: I/0设备上的一块物理内存的起始地:

size: 要映射的空间的大小;

用于1/0指令的"地址空间" 相对来说是很小的。自从PCI 总线出现后, 无论CPU的设计 采用1/0 端口方式, 还是1/0 内存方式,都必须将外设卡上 的存储器映射到内存空间,实 际上是采用了虚拟内存的手段, 这样的映射是通过ioremap() 来建立的,该函数如图所示:

其中参数的含义如图所示:

访问1/0端口空间

访问I/O 端口

inb() outb()

inw() outw()

inl() outl()

inb()的原型为: unsigned char inb(unsigned port); 在驱动程序请求了1/0端口空间中的端口资源后,它就可以通过CPU的10指令来读写这些1/0端口。在读写1/0端口时要注意的一点就是,大多数平台都区分8位、16位和32位的端口。

port参数指定I/O端口空间中的端口地址。在大多数平台上(如x86)它都是unsigned short类型的,其它的一些平台上则是unsigned int类型的。显然,端口地址的类型是由I/O端口空间的大小来决定的。

查看你机子上的1/0端口

查看你机 子上的 I/O端口

cat /proc/ioports

你可以通过访问 /proc/ioports 来获取设备当前的 I/O 端口号

[clj@localhost ~]\$ cat /proc/ioports
0000-0cf7 : PCI Bus 0000:00
0000-001f : dma1

0000-0011 : dmal 0020-0021 : pic1 0040-0043 : timer0 0050-0053 : timer1

0060-0060 : keyboard 0064-0064 : keyboard

0070-0071 : rtc0

0080-008f : dma page reg

00a0-00a1 : pic2 00c0-00df : dma2 00f0-00ff : fpu

0170-0177 : 0000:00:01.1

0170-0177 : ata_piix

01f0-01f7 : 0000:00:01.1

1/0 资源管理

```
struct resource {
    resource_size_t start; //资源范围的开始
    resource_size_t_end; //资源范围的结束
    const char * name; //资源拥有者的名字
    unsigned long flags; //各种标志
    struct resource * parent, * sibling, * child;
    //指向资源树中父、兄以及孩子的指针
}
```

Linux将基于1/0端口和1/0内存的映射方式通称为"1/0 区域"(1/0 region)。

Linux 设计了一个通用的数据结构 resource 来描述各种 1/0 资源。该结构定义在:

include/linux/ioport.h

1/0 资源管理

Linux下对I/O资源主要用结构体resource来管理,管理的方法就是用resource来描述使用的I/O资源的状态,并将这些resource用如下两个resource作为表头,一个是ioport_resource,一个是iomem_resource,这个链表按地址大小的顺序链接起来。

1/0 资源管理

request_ resource()

• 把一个给定范围分配给一个 1/0 设备

alloate_ resource()

• 在资源树中寻找一个给定大小和排列方式可用的范围

release_
resource()

• 释放以前分配给 1/0 设备的给定范围

管理1/0端口资源

request_
region()

• 请求在1/0端口空间中分配 指定范围的1/0端口资源。

check_
region()

• 检查1/0端口空间中的指定 1/0端口资源是否已被占用。

release_
region()

•释放1/0端口空间中的指定1/0端口资源。

采用1/0端口的X86处理器为外设实现了一个单独的地址空间,也即"1/0空间"或称为"1/0端口空间"其大小是64KB(0x0000-0xffff)。

Linux在其所支持的所有平台上都实现了"I/O端口空间"这一概念。

Linux是基于"I/O 区域"这一概念来实现对I/O端口资源的管理的。Linux在头文件include/Iinux/ioport.h中定义了三个对I/O端口空间进行操作的接口函数:

管理1/0 区域资源

__request_ region()

• 1/0 区域的分配

__release_ region()

• 1/0 区域的释放

__check_
region()

• 检查指定的1/0 区域是否已被占用

Linux将基于I/0端口和基于I/0内存的资源统称为"I/0区域"。I/0 区域仍然是一种I/0资源,因此它仍然可以用resource结构类型来描述。Linux在头文件include/Iinux/ioport.h中定义了三个对I/0区域进行操作的接口函数:

其中__request_region函数的主要功能为:查找resource链表中是否有与申请的I/O资源有冲突,如冲突则返回NULL,如不冲突则将新申请resource按resource地址从小到大的顺放插入至以ioport_resource或iomem_resource为表头(root)的单向指针链表中。

管理1/0内存资源

request_
mem_region()

• 请求分配指定的1/0内存资源。


check mem_region() • 检查指定的1/0内存资源是否已被占用。

release_mem
_region()

• 释放指定的1/0内存资源。


基于I/0区域的操作 函数__xxx_region(), Linux在头文件 include/linux/ioport.h中 定义了三个对I/0内存资源 进行操作的接口:

小结



Linux是以一种倒置的树形结构来管理每一类1/0资源(如:1/0端口、外设内存、DMA和IRQ)等。每一类1/0资源都对应有一颗倒置的资源树,树中的每一个节点都是一个resource结构,而树的根结点root则描述了该类资源的整个资源空间。

参考文献



- 1.《Linux 驱动开发》是最经典的参考书
- 2. 网上有大量详尽的驱动开发资料,读者可自行查阅,推荐一篇基础篇:

https://www.cnblogs.com/mrzhangxinjie/p/7170736.html

带着疑问上路



内核对1/0资源的管理为什么采用树结构?

谢谢大家!

