
## 2.1 内存寻址概述



西安邮电大学

## 图灵机-计算力无限的理想机器




## 图灵机-计算力无限的理想机器

为什么首先讲内存寻址?首先从图灵机说起,图灵机是一种通用图灵机器模型。自动理念是,有强无限。它的纸带作为存储装置,个军工端和人们。当时,存储数是一个工工。一个多点,这三要素组合并变形的三要素,这三要素组合,可成为一切图灵机能解决的问题。

#### 冯·诺依曼体系结构


图灵机听起来是纸上谈兵, 但它 却是当代冯. 诺依曼计算机体系 的理论鼻祖。它带来的"数据连 续存储和选择读取思想"是目前 我们使用的几乎所有机器运行背 后的灵魂。计算机体系结构中的 核心问题之一就是如何有效地进 行内存寻址, 因为所有运算的前 提都是先要从内存中取得数据, 所以内存寻址技术从某种程度上 代表了计算机技术。

### 图灵机与冯•诺依曼体系结构



我们说图灵机是冯. 诺依曼计算机体系的鼻祖, 而目前的大多数CPU体系结构的鼻祖又是冯·诺依曼体系。

#### Linux内核的可移植性设计



#### 冯·诺依曼体系结构

Linux在内核设计中, 目前几乎 支持所有主流的CPU架构,其设 计理念遵循了分离体系结构相关 代码的原则, 在上图Linux支持 的众多的CPU体系结构中, 与体 系结构相关的代码在专门的arch 目录下, 大家最熟悉的就是X86 。因此,我们所介绍的内存寻址 也是以此为背景,而且是以32位 寻址为主。

#### X86内存寻址的不同时期

- ← 石器时期 —8位
- ◆ 青铜时期-16位
- ◆ 白银时期-24位
- ◆ 黄金时期-32位,64位

#### 石器时期一8位寻址





- 在微处理器的历史上,第一款微 处理器芯片4004是由Intel推出 的,只有4位;
- 在4004之后, intel推出了一款8 位处理器叫8080;
- 那时没有段的概念,访问内存都要通过绝对地址,因此程序中的地址必须进行硬编码(也就是给出具体地址),而且也难以重定位。

## 青铜时期一"段"的引入

Segmented Memory

Within the 1 MB of memory, the 8086 defines 4 64KB memory blocks.


DS: E000

SS: 7000

CS: B300

ES: 5D27


The segment registers point to location 0 of each segment. (The base address)



## 青铜时期一"段"的引入

- 8086处理器的目标定位1M,于是它的地址总线扩展到了20位,可是数据总线只有16位。也就是把1M大的空间分成数个64k的段来管理(化整为零了)。
- 段描述了一块有限的内存区域,区域的起始 位置存在专门的寄存器(也就是段寄存器中 )。

### X86的寻址方式



#### X86的寻址方式

· 把16位的段地址左移动4 位后,再与16位的偏移量相 加便可获得一个20位的内存 地址,也就实现了从16位内 存地址到20位实际地址的转 换,或者叫"映射",这种 模式也叫"实模式"。

#### 白银时期一保护模式的引入



- 286地址总线位数增加到了24位。
- 从此开始引进了一个全新理念—保护模式
- 访问内存时不能直接从段寄存器中获得段的起始地址了,而需要经过额外转换和检查。

## 黄金时期一内存寻址的飞跃



- 386是一个32位的CPU, 其寻址能力达到 4GB
- Intel选择了在段寄存器的基础上构筑保护模式,并且保留段寄存器16位,在保护模式下,它的段范围不再受限于64K,可以达到4G这真正解放了软件工程师,他们不必再费尽心思去压缩程序规模,软件功能也因此迅速提升
- · 从80386以后,从32位到目前的64位, Intel的CPU经历了各种型号,但基本上 属于同一种系统结构的改进与加强,而 无本质的变化,所以我们把80386以后的 处理器统称为x86

## 实模式和保护模式寄存器对比


表 1-18086 和 86386 的寄存器的对比

SC 1-19090 4n 96096 IR M 45 #M N/ HP				
	8086 的资存器	80386 的寄存器		
通用寄存	AX, BX, CX, DX, SP,	EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP,		
25	BP. DI. SI	ESP		
段寄存器	CS, DS, SS, ES	CS. DS. SS. ES. FS. GS		
段描述符	无	对程序员不可见		
寄存器				
状态和控	FLAGS . IP	EFLAGS, EIP, CR0, CR1, CR2, CR3		
制寄存器				
系统地址	无	GDTR, IDTR, TR, LDTR		
寄存器				
调试寄存	无	DR0DR7		
25				
测试寄存	无	TR0TR7		
25				

## 实模式和保护模式寄存器对比

•保护模式下的寄存器有很大的变化,一些寄存器是专门属于操作系统使用的,比如用于分页的控制寄存器CRO~CR3,一般用户不能使用,一些寄存器是系统地址寄存器,还有7个调试寄存器和7个测试寄存器,都是保护模式所特有的。

## 保护模式下的页表寄存器



# 控制寄存器

PG	PE	方式
0	0	实模式,8080操作
0	1	保护模式,但不允许分页
1	0	出错
1	1	允许分页的保护模式

#### 控制寄存器


- 这几个寄存器中保存全局性和任务无关的机器状态。
- CRO中包含了6个预定义标志,这里介绍内核中主要用到的0位和31位。0位是保护允许位PE(Protedted Enable),用于启动保护模式,如果PE位置1,则保护模式启动,如果PE=0,则在实模式下运行。CRO的第31位是分页允许位(Paging Enable),它表示芯片上的分页部件是否被允许工作。由PG位和PE位定义的操作方式如图所示。
- 其他几个寄存器暂时不详细介绍。

## Linux内核中C和汇编语言



- GNU 的C语言 http://www.faqs.org/docs/learnc/
- 汇编使用的是AT&T的汇编格式,与Intel的汇编格式稍有差异
- · 在C语言中可以嵌入汇编代码,叫GCC嵌入式汇编
- 具体请参见教材2.5节

## 参考资料



- · 深入理解Linux内核第三版第二章
- Intel® 64 and IA-32 Architectures
- Software Developer Manuals

#### 为什么要引入保护模式



那么问题来了,为什么要引入保护模式?保护模式到底保护什么?为什么能达到保护这些对象的目的?

# 谢谢大家!

