# Linux自动化运维特训班

Cobbler 无人值守自动部署系统

讲师: 孔丹

# 大纲

- ➤PXE原理
- ➤Collber简介
- **▶Collber工作原理**
- ➤Collber部署
- 户自动化安装系统



# PXE简介


□ PXE(Pre-boot Execution Environment)是由 Intel 设计的协议,它可以使计算机通过网络启动。协议分为 client 和 server 两端,PXE client 在网卡的 ROM 中,当计算机引导时,BIOS 把 PXE client 调入内存执行,并显示出命令菜单,经用户选择后,PXE client 将放置在远端的操作系统通过网络下载到本地运行。

# 背景介绍

□作为运维,在公司经常遇到一些机械性重复工作要做,例如:为新机器装系统,一台两台机器装系统,可以用光盘、U盘等介质安装,1小时也完成了,但是如果有成百台的服务器还要用光盘、U盘去安装,就显得有些力不从心了。PXE技术就能很好的解决这个问题,本文将会对PXE的工作原理有所介绍,而cobbler则是基于PXE技术的工作原理的二次封装,通过命令的方式简化了PXE配置过程。

# PXE原理

#### 口安装过程图解





#### PXE原理

- □ 第一步: PXE Client向DHCP发送请求
  - 首先,将支持PXE的网络接口卡(NIC)的客户端的BIOS设置成为网络启动,通过PXE BootROM(自启动芯片)会以UDP(简单用户数据报协议)发送一个广播请求,向网络中的DHCP服务器索取IP地址等信息。
- □ 第二步: DHCP服务器提供信息

DHCP服务器收到 客户端的请求,验证是否来至合法的PXE Client的请求,验证通过它将给客户端一个"提供"响应,这个"提供"响应 中包含了为客户端分配的IP地址、pxelinux启动程序(TFTP)位置,以及配置文件所在位置。

- □ 第三步: PXE客户端请求下载启动文件
  - 客户端收到服务器的"回应"后,会回应一个帧,以请求传送启动所需文件。这些启动文件包括: pxelinux.0、pxelinux.cfg/default、vmlinuz、initrd.img等文件。
- □ 第四步: Boot Server响应客户端请求并传送文件

当服务器收到客户端的请求后,他们之间之后将有更多的信息在客户端与服务器之间作应答,用以决定启 动参数。BootROM 由 TFTP 通讯协议从Boot Server下载启动安 装程序所必须的文件(pxelinux.0、pxelinux.cfg/default)。default 文件下载完 成后,会根据该文件中定义的引导顺序,启动Linux安装程序的引导内核。

### Cobbler 简介

- □ Cobbler是一个Linux服务器快速网络安装的服务,由python开发,小巧轻便(15k行python代码),可以通过PXE的方式来快速安装、重装物理服务器和虚拟机,同时还可以管理DHCP,DNS,TFTP、RSYNC以及yum仓库、构造系统ISO镜像。
- □ Cobbler可以使用命令行方式管理,也提供了基于Web的界面管理工具(cobbler-web),还提供了API接口,可以方便二次开发使用。
- □ Cobbler 客户端 Koan 支持虚拟机安装和操作系统重新安装, 使重装系统更便捷。
- □ Cobbler 提供以下服务集成:
  - □ PXE 服务支持
  - □ DHCP 服务管理
  - □ DNS 服务管理
  - □电源管理
  - □ Kickstart 服务支持 Lyum 仓库管理 人人

### Cobbler简介

口谁在使用 Cobbler

使用 Cobbler 的公司: http://cobbler.github.io/users.html



















































作为服务使用 Cobbler 的应用程序:


















# Cobbler组成

□ Cobbler组成





### Cobbler组成


□ Cobbler组成

Cobbler 的配置结构基于一组注册的对象。 每个对象表示一个与另一个实体相关联的实体(该对象指向另一个对象, 或者另一个对象指向该对象)。 当一个对象指向另一个对象时, 它就继承了被指向对象的数据, 并可覆盖或添加更多特定信息。 以下对象类型的定义为:

- □发行版:表示一个操作系统。它承载了内核和 initrd 的信息,以及内核参数等其他数据。
- □配置文件:包含一个发行版、一个 kickstart 文件以及可能的存储库,还包含更多特定的内核参数等其他数据。
- □ 系统: 表示要配给的机器。 它包含一个配置文件或一个镜像, 还包含 IP 和 MAC 地 址、 电源管理(地址、 凭据、 类型) 以及更为专业的数据等信息。
- □ 存储库: 保存一个 yum 或 rsync 存储库的镜像信息。
- □镜像: 可替换一个包含不属于此类别的文件的发行版对象(例如, 无法分为内核和 initrd 的对象) 。

# Cobbler工作原理

#### □工作原理





### Cobbler工作原理

```
□ Server 端:
□ 第一步, 启动 Cobbler 服务
□ 第二步, 进行 Cobbler 错误检查, 执行 cobbler check
 命令
□ 第三步, 进行配置同步, 执行 cobbler sync 命令
□ 第四步, 复制相关启动文件文件到 TFTP 目录中
□ 第五步, 启动 DHCP 服务, 提供地址分配
□ 第六步, DHCP 服务分配 IP 地址
□ 第七步, TFTP 传输启动文件
□ 第八步, Server 端接收安装信息
```


□ 第九步, Server 端发送 ISO 镜像与 Kickstart 文件

### Cobbler工作原理

- □ Client 端:
- □ 第一步, 客户端以 PXE 模式启动
- □ 第二步,客户端获取 IP 地址
- □ 第三步, 通过 TFTP 服务器获取启动文件
- □ 第四步, 进入 Cobbler 安装选择界面
- □ 第五步, 客户端确定加载信息
- □ 第六步, 根据配置信息准备安装系统
- □ 第七步, 加载 Kickstart 文件
- □ 第八步, 传输系统安装的其它文件
- □ 第九步, 进行安装系统

# Cobbler架构图

□ Cobbler架构图





#### □1、配置epel源:

[root@localhost ~]# yum install
http://ftp.sjtu.edu.cn/fedora/epel/7/x86\_64/Packages/e/epel
-release-7-12.noarch.rpm
本文使用上海交大epel源,更新比较快

□2、安装dhcp httpd xinetd
[root@localhost ~]# yum install -y httpd dhcp xinetd tftpserver

#### 口3、安装cobbler

[root@localhost ~]# yum install -y cobbler cobbler-web 将cobbler httpd dhcp xinetd添加到开机自启 [root@localhost ~]# systemctl enable httpd dhcpd xinetd cobblerd\_\_

#### □ 4、配置环境:

备份配置文件 cp /etc/cobbler/settings {, . bak}

#### 环境检测:

[root@localhost ~]# systemctl start httpd cobblerd [root@localhost ~]# cobbler check 检测结果可能会报9-11个错误,逐个解决即可 为了便于大家理解,我整理出上图检测整段英文大意如下

- (1)编辑/etc/cobbler/settings文件,找到server选项,修改为提供服务的ip地址,即本机ip,不能是127.0.0.1
- (2)编辑/etc/cobbler/settings文件,找到next\_server选项,修 改为本机的ip地址,也不能是127.0.0.1
- (3) 这条可以忽略。
- 版权所(4)编辑/etc/xinetd/tftp文件,将文件中的disable字段的配置 由yes改为no

#### □ 4、配置环境:

备份配置文件 cp /etc/cobbler/settings {,.bak}

#### 环境检测:

[root@localhost ~]# systemctl start httpd cobblerd
[root@localhost ~]# cobbler check

- (5) 执行cobbler get-loaders,系统将自动下载loader程序,完成提示的修复工作。
- (6) 使用systemctI命令开启rsyncd服务。
- (7) 此处没有涉及到安装debian系统,可以忽略。
- (8) 修改cobbler用户的初始密码,可以使用如下命令生成密码。并用生成后的密码替换/etc/cobbler/settings文件中密码
- 版权的提示fence设备没找到,可以忽略。

#### □4、配置环境:

解决方法如下:

- 1、配置文件设置server(cobbler服务器地址) [root@localhost~]# sed -i 's#server: 127.0.0.1#server: 192.168.95.130#g' /etc/cobbler/settings
- 2、设置'next\_server' (DHCP服务器地址)
   [root@localhost~]# sed -i 's#next\_server:
  127.0.0.1#next\_server: 192.168.95.130#g'
  /etc/cobbler/settings
- 3、关闭selinux [root@localhost ~]# sed -i 's#SELINUX=enforcing#SELINUX=disabled#g' /etc/selinux/config #系统重启后生效

版权作用是权义文修改/etc/xinetd.d/tftp, disable 'yes' 改为 'no'

□4、配置环境:

解决方法如下:

#备份以备后用

[root@localhost ~]# cd /var/lib/cobbler/loaders/; tar czf loaders.tar.gz \* #如果没有互联网,引导文件通过安装syslinux包获取。安装syslinux程序包,而后复制 /usr/share/syslinux/{pxelinux.0, memu.c32}等文件至 /var/lib/cobbler/loaders/目录中

- 6、启动并开机自启动rsyncd.service [root@localhost ~]# systemctl start rsyncd.service [root@localhost ~]# systemctl enable rsyncd.service
- 7、如果不安装debian系统可以不配置
- 8、安装pykickstart / [root@localhost ~]# yum install pykickstart -y

□4、配置环境:

解决方法如下:

9、生成cobbler安装系统root初始化密码 #这里生成密钥和配置默认密钥,ks文件引用(前面是干扰字符,后面的是密码)

[root@localhost ~]# openssl passwd -1 -salt 'random-phrase-here' 'redhat'

\$1\$random-p\$MvGDzDfse5HkTwXB20LNb.

#更复杂安全密码

[root@localhost ~]# openssl passwd -1 -salt \$(openssl rand -hex 8) 'redaht'

\$1\$4990cb90\$jnQShir2NWVI23tbwpnF00

#加入到cobbler配置

[root@localhost ~]# sed -i

'/default\_password\_crypted:/cdefault\_password\_crypted:

"\$1\$random-p\$MvGDzDfse5HkTwXB20LNb."'/etc/cobbler/settings

10、安装cman or fence-agents

```
□5、配置DHCP:
  #启用cobbler管理DHCP功能
  [root@localhost ~]# sed -i 's#manage_dhcp:
  O#manage_dhcp: 1#g' /etc/cobbler/settings
  #manage_dhcp: 0 #设置为1时, 开启cobbler的dhcp管理器
  修改DHCP配置文件
  [root@localhost ~]# vim /etc/cobbler/dhcp.template
  subnet 192.168.95.0 netmask 255.255.255.0
  option routers
                  192. 168. 95. 2;
  option domain-name-servers 114.114.114.114;
  option subnet-mask 255. 255. 255. 0;
  range dynamic-bootp
                           192. 168. 95. 100
  192. 168. 95. 150;
                           21600;
  default-lease-time
  max-lease-time
                           43200;
```

□ 同步cobbler配置: 重启机器,再次测试:

[root@localhost ~]# cobbler check

同步cobbler配置 [root@localhost ~]# cobbler sync

□ cobbler 命令说明

命令名	称	命令用途
cobbler cl	neck	检查 cobbler 配置
cobbler l	ist	列出所有的 cobbler 元素
cobbler re	port	列出元素的详细信息
cobbler di	stro	查看导入的发行版系统信息
cobbler sy	stem	查看添加的系统信息
cobbler pro	ofile	查看配置信息
cobbler s	ync	同步 Cobbler 配置, 更改配置最好都要执行下
cobbler rep	osync	同步 yum 仓库



☐ cobbler 配置文件说明

配置文件名称	作用
/etc/cobbler/settings	Cobbler 主配置文件
/etc/cobbler/users.digest	用于 web 访问的用户名密码配置文件
/etc/cobbler/modules.conf	模块配置文件
/etc/cobbler/users.conf	Cobbler WebUI/Web 服务授权配置文件
/etc/cobbler/iso/	Buildiso 模板配置文件
/etc/cobbler/power	电源配置文件
/etc/cobbler/pxe	Pxeprofile 配置模板
/etc/cobbler	此目录也包含 rsync、 dhcp、 dns、 pxe、 dnsmasq 等服务的模板配置文件

□系统镜像数据目录

目录名称	作用
/var/www/cobbler/images/	存储所有导入发行版的 Kernel 和 initrd 镜像 用于远程网络启动
/var/www/cobbler/ks_mirror/	存储导入的发行版系统数据
/var/www/cobbler/repo_mirror/	仓库存储目录
/var/log/cobbler	Cobbler 日志文件 cobbler.log install.log



□ Cobbler 数据目录

	目录名称	作用
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	var/lib/cobbler/config/	存放 distros、 repos、 systems 和 profiles 等 信息配置文件, 一般都是 json 文件
/va	ar/lib/cobbler/snippets/	存放 ks 文件可以导入的脚本小片段, 值得研究
/v	ar/lib/cobbler/triggers	存放用户定义的 cobbler 命令
/vai	r/lib/cobbler/kickstarts/	存放 kickstart 配置文件

```
□ cobbler批量部署CentOS7
1、挂载并导入dvd iso
挂载
[root@localhost ~]# mkdir /iso
[root@localhost ~]# mount -o loop /dev/cdrom /iso
导入
[root@localhost ~]# cobbler import --arch=x86_64 --
  path=/iso --name=CentOS7.6
卸载
[root@localhost ~]# umount /iso
同步cobbler配置
[root@localhost ~]# cobbler sync
```

- □ cobbler批量部署CentOS7
- 2、测试安装 此时使用的是最小化安装,使用默认的ks文件,也可以自定义ks 文件 测试时注意,如果使用VMWare workstation要关闭dhcp功能。

Centos 7下system-config-kickstart由于下载软件包失败, 软件包选择被禁止

解决方法:

修改CentOS-Base.repo

将[base] 修改 ----->[development]

- □ cobbler批量部署CentOS7
- 3、其他配置
- 1)添加yum仓库 为镜像添加EPEL仓库

cobbler repo add --name=CentOS6.8-x86\_64-epel --mirror=http://mirrors.ustc.edu.cn/epel/6/x86\_64/ --arch=x86\_64 --breed=yum

同步yum仓库内容到本地 cobbler reposync 注意: 时间较长, 注意磁盘容量是否满足。

repo添加到profle,安装系统时会自动添加仓库配置。cobbler profile edit --name=CentOS6.8-x86\_64 -- repos="CentOS6.8-x86\_64-epel"

- □ cobbler批量部署CentOS7
- 3、其他配置
- 2) 定制菜单 修改/etc/cobbler/pxe/pxedefault.template
- 3) pxe安装 只允许一次,防止误操作,生产环境常用 sed -i 's/pxe\_just\_once: 0/pxe\_just\_once: 1/g' / etc/cobbler/settings
- 4) 重新安装

koan: kickstart over a network。就可以实现这个功能。需要在客户端安装koan,就可以。要使用koan,有一个前提,就是需要你网络里有dhcp。koan安装系统不需要PXE支持

- □ cobbler批量部署CentOS7
- 4) 重新安装

A: 安装

#配好光盘作为本地yum源,将下载好RPM包上传到客户端 # yum localinstall koan-2.6.10-1.el6.noarch.rpm -y

B: 查看cobbler上系统版本列表
[root@localhost ~]# koan ---server=192.168.211.120 --list=profiles
- looking for Cobbler at

http://192.168.211.120:80/cobbler\_api RHEL6.5-x86\_64

C: 重装测试

[root@localhost ~]# koan --server=192.168.211.120 -profile=RHEL6.5-x86\_64 --replace-self
[root@localhost ~]# reboot

#### □ WEB访问

https://IP/cobbler\_web 账号密码: cobbler/cobbler

Cobbler web 界面是一个很好的前端, 非常容易管理 Cobbler 可以添加和删除 system distro profile 可以查看、 编辑 distros, profiles, subprofiles, systems, repos 、 kickstart 文件

设置用户密码 为已存在的用户 cobbler 重置密码 htdigest /etc/cobbler/users.digest "Cobbler" cobbler

#### 添加新用户

htdigest /etc/cobbler/users.digest "Cobbler" your\_newname

配置 cobbler web 可以登录 sed -i 's/authn\_denyall/authn\_configfile/g' /etc/cobbler/modules.conf

版权重启 cobbler 与 http://systemctl restart httpd cobblerd

#### 口部署系统

操作说明--导入镜像

1) 在虚拟机上添加上镜像



#### 2) 挂载上镜像

[root@Cobbler ~]# mount /dev/cdrom /mnt/
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

[root@Cobbler ~]# df -h |grep mnt /dev/sr0 4.3G 4.3G 0 100% /mnt

#### 3) 进行导入镜像

选择Import DVD 输入Prefix(文件前缀), Arch (版本), Breed (品牌), Path (要从什么地方导入)

在导入镜像的时候要注意路径,防止循环导入。 信息配置好后,点击run,即可进行导入。

#### □ 部署系统 操作说明--导入镜像



```
导入过程使用rsync**进行导入,三个进程消失表示导入完毕
[root@Cobbler mnt]# ps -ef | grep rsync
      12026
              1 0 19:04 ? 00:00:00 /usr/bin/rsync --daemon --no-detach
root
     13554 11778 12 19:51 ? 00:00:06 rsync -a /mnt/
root
  /var/www/cobbler/ks_mirror/CentOS7.4-x86_64 --progress
            13554 0 19:51 ?
                               00:00:00 rsync -a /mnt/
      13555
root
  /var/www/cobbler/ks_mirror/CentOS7.4-x86_64 --progress
root 13556 13555 33 19:51 ?
                              00:00:17 rsync -a /mnt/
  /var/www/cobbler/ks_mirror/CentOS7.4-x86_64 --progress
```

□ 部署系统 操作说明--导入镜像

查看日志可以发现右running进程

日志位于 Events


Start Time	Name	State	Log
Tue Nov 14 19:51:58 20:	17 Media import	running	log
Tue Nov 14 19:47:33 20	17 Media import	failed	log

导入完成后生成的文件夹 [root@Cobbler ks\_mirror]# pwd /var/www/cobbler/ks\_mirror

[root@Cobbler ks\_mirror]# Is Cent0S7.4-x86\_64 config

创建一台空白虚拟机,进行测试网路安装 上,注意:虚拟机的内存不能小于2G,网卡的配置要保证网络互通


- □ 定制化安装操作系统 添加内核参数
- 1) 查看导入的镜像,点击edit








- □ 定制化安装操作系统 添加内核参数
- 2) 在内核参数中添加net.ifnames=0 biosdevname=0 能够让显示的网卡变为eth0,而不是CentOS7中的ens33 修改完成后点击保存







- □ 定制化安装操作系统 编写ks文件
- 1) 创建新的ks文件






- □ 定制化安装操作系统 编写ks文件
- 2)添加ks文件,并配置文件名 创建完成后点击Save进行保存






- □ 定制化安装操作系统 自定义安装系统
- 1) 选择systems 创建一个新的系统





- □ 定制化安装操作系统 自定义安装系统
- 2) 定义系统信息






- □ 定制化安装操作系统 自定义安装系统
- 3)配置全局网络信息 主机名、网关、DNS





- □ 定制化安装操作系统 自定义安装系统
- 4)配置网卡信息, eth0, eth1 需要注意,选择static静态,





□ 定制化安装操作系统 自定义安装系统

以上的所有配置完成后,点击Save进行保存

附录: VMware workstation中查看虚拟机mac地址的方法。在虚拟机设置中。



□ cobbler web 界面说明



# 总结

- **□** PXE原理
- □ Collber 简介
- □ Collber工作原理
- □ Collber部署
- □自动化安装系统
- □ Collber web配置



作业

□ 搭建Cobbler实现自动化安装系统

# 谢谢观看

更多好课,请关注万门大学APP

