LAB02 - SPIM

O SPIM é um simulador que executa programas escritos para os processadores MIPS R2000 e R3000. Ele é capaz de ler e executar arquivos em linguagem de montagem do MIPS. Um manual detalhado deste simulador feito pelo próprio autor pode ser encontrado aqui.

A seguir serão apresentadas rapidamente algumas de suas principais funções e será demonstrada a sua utilização em exemplos práticos, para que este possa ser usado na elaboração do Projeto 2.

Para que você possa se familiarizar com o funcionamento do software, veja antes Familiarizando-se com a interface do SPIM (apenas o PCSPIM)6.

Para executar seus programas escritos em linguagem de montagem do MIPS, estes devem ser feitos em um editor de texto comum, como o notepad.exe. Estes arquivos deverão ser salvos com a extensão ".s" ou ".asm" para depois serem abertos e executados pelo SPIM.

A seguir são apresentados alguns exemplos de programas que podem auxiliar no desenvolvimento do projeto:

- Exemplo 1 Trabalhando com registradores
- Exemplo 2 Trabalhando com dados em memória
- Exemplo 3 Outra forma de trabalhar com a memória
- Exemplo 4 Chamada de procedimentos e armazenamento de dados na pilha.
- Exemplo 5 Utilização do console do SPIM para entrada e saída de dados.

Familiarizando-se com o SPIM



O PCSpim é composto por cinco janelas principais, que são:

1. Messages

Contém as mensagens geradas pelo Spim para o usuário. Geralmente são apresentadas mensagens sobre o carregamento do programa ou a execução do mesmo e erros ocorridos se for o caso.

Messages 😘

SPIM Version 6.2 of January 6 1999 Copyright 1990-1998 by James R. Larus All Rights Reserved. DOS and Windows ports by David A. Car Copyright 1997 by Morgan Kaufmann Pub

Copyright 1997 by Morgan Kaufmann Pub See the file README for a full copyri Loaded: C:\PROGRA~1\PCSPIM\trap.handl Memory and registers have been cleare

966 364006

\$350.00

2. Text Segment

Nesta janela é mostrado as instruções que foram carregadas em memória. As instruções aparecem em duas colunas, a da direita para o código que foi carregado e a da esquerda para as instruções geradas pelo Spim.

3. Data Segment

Mostra os dados carregados em memória e os dados da pilha.

Data Segment DATA [0x100000000] [0x10007ffc]0x00000000x10007ffc] $0 \times 0 0 0 0$ 0x0f0f 0x100080000] $0 \times 0 0 0 0$ 0x100080 0x10008020 $0 \times 0 0 0 0$ $0 \times 0 0 0 0$ 0x100080 0x100080400x000000x000000x100080 [0x1000fffc] 0×0000000 0x10008060] [0x1000fffc] 0x00000 $0 \times 746 \epsilon$ 0 - 6170|rn⇔100100101

4. Registers

Esta janela mostra os valores armazenados em todos os registradores do MIPS, incluindo os da unidade de ponto flutuante (FPU).

```
🗢 Registers
 PC
                            EPC
            00000000
                                        000000
 Status
                                        000000
                            HI
            00000000
                               General Regis
                               (t0)
                                        000014
                          R8
R0
             00000000
     (\mathbf{r}0)
                          R9
                               (t1)
R1
             10010000
                                        000000
     (at)
R2
                               (t2)
     (v0)
             00000004
                          R10
                                        000000
           Ħ
                                     =
                          R11
R3
     (v1)
             00000000
                               (t3)
                                        000000
           =
                                     =
                          R12
             1001002e
                                     4
\mathbb{R}4
     (a0)
                               (t4)
                                        000000
          R5
          = 7fffeefc
                          R13
                               (t5)
                                        000000
     (a1)
                                     #
R6
     (a2)
           = 7fffef00
                          R14
                               (t6)
                                        000000
                                     =
R7
                          R15
                               (t7) =
                                       000000
             00000000
     (a3)
          Double Floatir
                                 =000000000.0
{
m FP0}
     =00000000,00000000
                            FP8
     =00000000 00000000 FP10=00000000 0
TP?
```

5. Console

No Spim é possível usar uma espécie de "console" para exibir mensagens e receber entrada de dados.

Console

Entre um valor para a posicao de memo:
15: 0
15: 0

Serviços do Sistema

O Spim possui uma lista de serviços implementados para auxiliar principalmente na interface com o usuário por meio de um console. Para utilizar um desses serviços, basta colocar em \$v0 o código do serviço, definir os parâmetros (se houverem) e em seguida utilizar a instrução syscall.

Serviço	Código	Parâmetros	Resultados	Descrição
print_int	1	\$a0 = integer		Escreve um valor inteiro no console.
print_float	2	\$f12 = float		
print_double	3	\$f12 = double		
print_string	4	\$a0 = string		Escreve uma string no console.
read_int	5		integer (em \$v0)	Lê um valor inteiro entrado no console.
read_float	6		float (em \$f0)	
read_double	7		double (em \$f0	
read_string	8	\$a0 = buffer, \$a1 = length		Lê uma string do console (n caracteres)
sbrk	9	\$a0 = quantidade	endereço (em \$v0)	Retorna um ponteiro para um bloco de memória contendo n bytes)
exit	10			Encerra a execução do programa.

Exemplo 1 - Trabalhando com registradores

Abra o notepad.exe (ou outro editor se preferir). Executaremos o exemplo apresentado a seguir, cujo objetivo é realizar a operação f = (g + h) - (i + j).

Detalhe importante: Para ques os programas possam ser executados no SPIM, deverá **sempre** ser definido onde o programa deverá ser iniciado. Isto é feito através da declaração do símbolo *main*, da seguinte maneira:

Agora podemos entrar com as instruções do programa. De início, precisamos atribuir valores para as variáveis g, h, i e j (registradores \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4 respectivamente). Para isso entraremos com o seguinte código:

```
# registrador $s1 contém o valor imediato
15

li $s2,36

addi $s3, $zero, 12

addi $s4, $zero, 19

# registrador $s2 contém o valor imediato
12

# registrador $s3 contém o valor imediato
12

# registrador $s4 contém o valor imediato
19
```

O uso das instruções *li* e *addi* foi proposital para demonstrar essas duas formas de carga de valores imediatos em registradores. Agora vamos executar a operação colocando o resultado em \$s0.

```
add $t0,$s1,$s2  # registrador $t0 contém g + h

add $t1,$s3,$s4  # registrador $t1 contém i + j

sub $s0,$t0,$t1  # registrador $s0 contém (g + h) - (i + j)
```

Salve o arquivo com o nome de "lab02_1.s" e abra-o no SPIM através do menu File, Open. Abra a janela dos Registradores no menu Window, Registers. Observe que os registradores estão todos zerados. Agora clique no menu Simulator, Go e em seguida em OK. Isto irá executar o código. Observe agora a mudança no estado dos registradores.

```
General Registers
(t0) = 00000033
                  R16
                       (s0)
                            = 00000014
(t1)
     = 0000001f
                  R17
                       (s1)
                            = 00000000f
(t2)
     = 00000000
                  R18
                      (s2)
                            = 00000024
(t3)
     = 00000000
                  R19
                      (s3)
                            = 0000000c
                  R20
(t4)
     = 00000000
                       (\$4)
                            = 00000013
                  R21
                            = 00000000
(t5)
     = 00000000
                       (s5)
(t6) = 00000000
                  R22
                       (s6)
                            = 00000000
                  R23 (s7)
(t7)
     = 00000000
                            = 00000000
```

O \$s0 contém o resultado da nossa operação: 14h (os valores dos registradores estão todos em hexadecimal). Conferindo: (15+36) = 51; (12+19) = 31; (51-31) = 20 = (14h).

Exemplo 2 - Trabalhando com dados em memória

Detalhe importante: O acesso à memória do SPIM em nossos programas deve ser feito com valores acima da posição inicial do global pointer (10008000h). Esta é a parte da memória do SPIM que iremos utilizar para armazenar nossos dados. Mais a frente veremos também como armazenar dados "constantes" de uma forma mais prática, sem a necessidade de utilizar as instruções de store.

Vamos fazer um exercício simples de acesso a memória:

Tendo-se um array de 100 elementos (words) que inicia no endereço de memória 5000 (em direção aos endereços crescentes) transfira este array para o endereço 6000.

Primeiro precisamos carregar na memória este array de elementos que foi considerado no enunciado. Como as posições de memória 5000 e 6000 estão fora da área que temos acesso na memória, utilizaremos o \$gp (global pointer) + 5000 como endereço inicial do array fonte. Já para o array destino, utilizaremos o valor de \$gp + 6000.

Desta forma temos os ponteiros necessários para trabalhar com o primeiro array. O \$s0 será o ponteiro e será incrementado sempre em 4 posições para apontar para a próxima word (próximo elemento). Vamos armazenar nele um dado qualquer, como por exemplo um valor incrementado sempre em 9 (9, 18, 27, 36...)

Detalhe importante: Para marcar pontos importantes no programa, utilizamos "labels" (rótulos). É através deles que executamos funções como jump e branch. Para definir um label, coloque um identificador seguido do sinal de dois pontos, ex: "repetir:" e escreva o código. Neste exercício faremos um loop para preencher os 100 elementos do array, por isso vamos precisar de um label para chamar a cada iteração. Quando o label é chamado (através de um bne por exemplo) a próxima instrução a ser executada é a da linha seguinte ao label.

```
# Carrega no reg. temporário $t0 um valor para ser armazenado no array dados:
sw $t0,0($s0) # Armazena o valor na posição do
```

```
array apontada por $s0

# Aponta para a próxima posição no array (incrementa em 4 o ponteiro)

# Altera o valor a ser armazenado no array (incrementa em 9)

bne $s0,$s2,dados

# Enquanto não chegar ao fim do array, repete o laço
```

Vamos executar esta primeira parte do programa para testarmos o armazenamento dos valores do array. Salve o arquivo com o nome de "lab02_2a.s" e abra-o no SPIM. Execute o código (F5 e depois OK). Vamos verificar se ocorreu tudo bem. Na janela dos registradores o \$50 deverá estar em 10009518h que é a marca do final do array (o array inicia em 10009388h e o último elemento está em 10009514Ch). O registrador \$t0 contém o valor 38Dh (909 em decimal), ou seja, o valor que seria armazenado na posição seguinte a última. Até aqui tudo Ok.

Agora verificaremos os valores em memória. Abra a janela Data Segment (Window, Data Segment). Ela deverá estar assim:

DATA

DATA				
[0x10000000][0x10009384]	0x00000000			
[0x10009384]	0x00000000	0x00000009	0x00000012	
[0x10009390]	0x0000001b	0×000000024	0x0000002d	0x00000036
[0x100093a0]	0x0000003f	0×000000048	0×000000051	0x0000005a
[0x100093b0]	0x00000063	0x0000006c	0x00000075	0x0000007e
[0x100093c0]	0x00000087	0x00000090	0x00000099	0 x 000000a2
[0x100093d0]	0x000000ab	0x000000b4	$0 \times 0000000 \text{bd}$	0x000000c6
[0x100093e0]	0x000000cf	0x0000000d8	0x000000e1	0x000000ea
[0x100093f0]	0x000000f3	0x000000fc	0x00000105	0x0000010e
[0x10009400]	0x00000117	0x00000120	0x00000129	0x00000132
[0x10009410]	0x0000013b	0×000000144	0x0000014d	0x00000156
[0x10009420]	0x0000015f	0x00000168	0x00000171	0x0000017a
[0x10009430]	0x00000183	0x0000018c	0x00000195	0x0000019e
[0x10009440]	0x000001a7	0x000001b0	0x000001b9	0x000001c2
[0x10009450]	0x000001cb	$0 \times 0000001 d4$	$0 \times 0000001 dd$	0x000001e6
[0x10009460]	0x000001ef	0x000001f8	0x00000201	0x0000020a
[0x10009470]	0x00000213	0x0000021c	0x00000225	0x0000022e
[0x10009480]	0x00000237	0x00000240	0x00000249	0x00000252
[0x10009490]	0x0000025b	0x00000264	0x0000026d	0x00000276
[0x100094a0]	0x0000027f	0x00000288	0x00000291	0x0000029a
[0x100094b0]	0x000002a3	0x000002ac	0x000002b5	0x000002be
[0x100094c0]	0x000002c7	0x000002d0	0x000002d9	0x000002e2
[0x100094d0]	0x000002eb	0x000002f4	0x000002fd	0x00000306
[0x100094e0]	0x0000030f	0x00000318	0x00000321	0x0000032a
[0x100094f0]	0x00000333	0x0000033c	0x00000345	0x0000034e
[0x10009500]	0x00000357	0x00000360	0x00000369	0x00000372
[0x10009510]	0х0000037Ь	0x00000384	0x00000000	0x00000000
[0x10009520][0x10040000]	0x00000000			

Aqui o SPIM apresenta os dados carregados em memória. Perceba que ele mostra somente as posições ocupadas. Os dados no array devem ser os seguintes: o valor 9 na primeira posição, o valor 18 na segunda e assim sucessivamente até o valor 900 na última posição. Podemos conferir os valores armazenados no nosso array: 9h, 12h, 1Bh... = 9, 18, 27... O último valor é 384h = 900. Tudo Ok até aqui!

Agora podemos continuar com o exercício. Vamos fazer a cópia dos dados para o array destino.

```
move $s0,$gp

addi $s0,$s0,5000  # Definimos novamente o ponteiro para os dados do array fonte ($gp + 5000)

move $s1,$gp
```

```
# Ponteiro para os dados do array destino
addi $s1,$s1,6000
                             ($gp + 6000)
transfere:
                             # Armazena em t0 o conteúdo da posição
lw $t0,0($s0)
                             apontada por $s0 (array fonte)
                             # Armazena no array destino (apontado por
sw $t0,0($s1)
                             $s1) o valor carregado
                             # Incrementa s0 em 4 (para chegar-se ao
addi $s0,$s0,4
                            próximo elemento no array fonte)
                            # Incrementa s1 em 4 (para chegar-se ao
addi $s1,$s1,4
                            próximo elemento no array destino)
                            # Enquanto s0 não chegar em 400 (100
bne $s0,$s2,transfere
                             elementos), repete o laço
```

Salve novamente o arquivo ("lab02_2b.s") e execute-o.

Agora a janela de dados vai apresentar os dois arrays, sendo que o segundo foi armazenado da posição 10009770h para cima. Observe que esta posição é o \$gp (10008000h) + 6000.

Pronto! Os dados foram transferidos para o array destino.

Exemplo 3 - Outra forma de trabalhar com a memória

Existe uma outra maneira de se carregar dados em memória sem a utilização de instruções store. Ela é muito útil principalmente para a definição de valores ditos constantes (na verdade eles podem ser alterados futuramente já que temos acesso a sua posição de memória) e em inicialização de dados.

Para se armazenar os dados em memória, basta colocar a diretiva .data, que indica ao SPIM que os dados que a seguem devem ser carregados no segmento de dados.

```
# indica ao SPIM que as próximas linhas são dados

const1: .byte 1  # const1 declarado como byte com valor 1

const2: .word 4  # const2 declarado como word com valor 4

array1: .byte 9, 21, 16, 18,  # array1 declarado com 5 elementos (bytes)

tam1: .byte 5  # tam1 (tamanho do array1 em bytes)

array2: .word 206, 1543,  # array2 declarado com 6 elementos (words)

tam2: .byte 24  # tam2 (tamanho do array2 em bytes)
```

Realizaremos algumas operações simples com estes dados para ver como é feito o acesso a eles.

```
.text
.globl main
main:
lb $s0,const1  # $s0 recebe o valor de const1 (1)
lw $s1,const2  # $s1 recebe o valor de const2 (4)
```

Observe que o label do dado declarado funciona como um ponteiro de memória. Assim, para acessá-lo basta fazer a instrução de load, passando-o como parâmetro. Com os dois arrays vamos fazer algo para acessar todos os seus elementos, como por exemplo somar todos colocando o resultado em um registrador.

```
add $s2,$zero,$zero
                             # Zera o registrador $s2
add $t0,$zero,$zero
                             # Zera o registrador $t0
lb $t1,tam1
                             # $t1 recebe o tamanho do array1 (5bytes)
soma1:
                             # $t2 recebe o valor da posicao apontada
lb $t2, array1($t0)
                             por array1 + $t0
                             # $s2 é somado com o valor carregado do
add $s2,$s2,$t2
                             array1
                             # $t0 irá apontar para a próxima posição
add $t0,$t0,$s0
                             (atual +1)
bne $t0,$t1,soma1
                             # Repete até chegar ao final do array1
```

Para o segundo array basta trocar a instrução de carga de load byte para load word:

```
add $s3,$zero,$zero
                             # Zera o registrador $s3
add $t0,$zero,$zero
                             # Zera o registrador $t0
lb $t1.tam2
                             # $t1 recebe o tamanho do array2 (24bytes)
soma2:
                             # $t2 recebe o valor da posicao apontada
lw $t2, array2($t0)
                             por array2 + $t0
                             \# $s3 é somado com o valor carregado do
add $s3,$s3,$t2
                             array2
                             # $t0 irá apontar para a próxima posição
add $t0,$t0,$s1
                             do array (atual +4)
bne $t0,$t1,soma2
                             # Repete até chegar ao final do array2
```

Salve o arquivo com o nome de "lab02_3.s". Abra a Janela do segmento de dados. Observe que os dados definidos já estão carregados em memória. É interessante observar como esses dados são armazenados:

A primeira posição armazenada (10011000h) foi ocupada apenas por um byte (valor 1). O próximo valor era uma word (de valor 4). Em seguida vem o primeiro array (5 elementos - bytes). Veja que o SPIM opera a memória em *little-endian*, ou seja, a posição de memória vai sendo ocupada de trás para frente. O último valor do array1 é armazenado em outra posição de memória e após ele há um byte contendo o tamanho do array. Segue-se com o array2, mas desta vez utilizando toda a posição de memória (word) para cada elemento.

Execute o código. Na tela de registradores você vai ver os valores carregados em \$s0, \$s1, \$s2, e \$s3 - 1, 4, 88 (soma dos valores do array1) e 10800 (soma dos valores do array2).

Observação: Os dados carregados em memória através da diretiva .data são armazenados a partir da posição 10011000h. Tome cuidado quando estiver usando este tipo de carga em memória para não alcançar esta posição pelo programa, ou seja, não use valores maiores que \$gp + 36864. Se necessitar de mais memória verifique até que posição os dados estáticos foram carregados e utilize um valor maior que esse.

Observação: Existem outros tipos além de .word e .byte. Entre eles podemos citar o tipo .double para armazenar valores de ponto flutuante com precisão dupla, o .float para precisão simples, o .half para armazenar meia-palavra (16bits) e outro que vamos fazer muito uso principalmente quando chegarmos à escrita de dados no console do SPIM: o .asciiz que armazena strings.

Curiosidade: O processador MIPS pode operar tanto em big-endian como em littleendian. O SPIM por sua vez, utiliza o padrão da máquina que o simulador está sendo executado. Assim, o SPIM é little-endian no Intel 80x86 e big-endian no Macintosh.

Exemplo 4 - Chamada de procedimentos e armazenamento de dados na pilha

```
Objetivo: Implementar um procedimento para o cálculo do fatorial de n. Tal
procedimento deverá ser feito de tal maneira a chamar um segundo procedimento.
$v0 = retorna o resultado ao programa principal
v0 = 0 \text{ se n} < 1
v0 = 1 \text{ se n} = 1
v0 = n! \text{ se } n > 1
n! = n.(n-1).(n-2).....1
.text
.globl main
main:
                              # Programa Principal
li $a0, 5
                              # Parametro = 5
jal Fatorial
                              # Chama a função fatorial,
                              # armazenando o endereco da proxima
                              instrucao em $ra
                              # Registrador $s0 recebe o valor resultado
move $s0, $v0
li $v0, 10
                              # Serviço do sistema no. 10 : Exit
                              # Chamada de serviço do sistema
syscall
                              # Obs. Isto é necessário para encerrar
                              aqui o programa
                              # Função Fatorial. Retorna o fatorial de n
Fatorial:
                              # Abre espaço para armazenar 1 item na
sub $sp,$sp,4
                              pilha
sw $ra, 0($sp)
                              # Armazena o conteúdo do registrador $ra
                              # Obs: Caso os registradores $s0 - $s9
                              fossem alterados, seria necessário guardá-
                              los na pilha também, e restaurá-los ao fim
                              do procedimento. Por convenção, os
                              registradores temporários $t* não precisam
                              ser guardados.
                              # $t1 = 1
li $t1, 1
slti $t0, $a0, 2
                              # Seta $t0 se $a0 < 2
                              # Se $t0 não setado, $a0 > 1, portanto
beg $t0, $zero, Calcula
                              Calcula
add $v0, $zero, $zero
                              # Se não, $v0 = 0
beq $a0, $zero, Sai
                              \# Se \$a0 = 0, Sai
add $v0, $t1, $zero
                              # Se não, $v0 = 1
Sai:
lw $ra, 0($sp)
                              # Carrega o registrador $ra da pilha
add $sp, $sp, 4
                              # Elimina 1 item da pilha
```

Retorna ao programa principal

jr \$ra

Calcula:

```
add $a1, $a0, $zero
                            # $a1 = $a0
Loop:
sub $a1, $a1, $t1
                            # $a1 = $a1 - 1
jal Multiplica
                            # Multiplica $a0 por $a1
add $a0, $v0, $zero
                            # $a0 = resultado da multiplicação
bne $a1, $t1, Loop
                            # Enquanto $a1 for diferente de 1, Loop
j Sai
Multiplica:
mult $a0, $a1
                            # Multiplica $a0 por $a1
mflo $v0
                            # resultado em $v0
                            # Obs:. O resultado da instrução mult fica
                            armazenado nos registradores # $hi e $lo.
                            Para buscar os seus valores, utiliza-se
                            mflo e mfhi. Para # podermos trabalhar com
                            valores maiores em nosso programa bastaria
                            retornar o $10 em $v0 e o $hi em $v1.
jr $ra
                            # Retorna
```

Salve o arquivo com o nome de "lab02_04.s" e abra-o no SPIM. Antes de executá-lo, abra as janelas de Text Segment e a de Data Segment e redimensione-as de modo que as duas fiquem visíveis na tela. Vamos executar o programa passo a passo, através do Single Step (F10). As primeiras 8 linhas de código no Text Segment foram geradas automaticamente pelo SPIM para controlar o fluxo do programa. Continue executando linha por linha até chegar ao nosso código, que começa com [5: li \$a0, 5]. A próxima linha muda o fluxo do programa, chamando a função fatorial. Continue executando. Observe que dentro da função fatorial armazenamos o conteúdo de \$ra na pilha, e isto pode ser confirmado na janela do segmento de dados. Agora abra a janela de Registradores e continue fazendo o passo a passo, acompanhando a evolução do resultado do fatorial em \$a0. Ao final do laço, retornamos ao programa principal que coloca o resultado em \$s0.

Outra maneira interessante de se resolver este exercício é através de procedimentos recursivos, ou seja, uma função fatorial que chama a si mesma com um parâmetro (que seria o resultado intermediário) até chegar a um resultado final.

Exemplo 5 - Utilização do console do SPIM para entrada e saída de dados

Objetivo: Implementar um programa para o cálculo da média das notas. O usuário pode entrar com quantas notas quiser no console. Para facilitar o cáculo, utilizaremos a divisão inteira (div), ou seja, o resultado será apenas a parte inteira da média.

Para trabalharmos com o console do SPIM, utilizaremos os Serviços de Sistema (abaixo) que ele fornece.

```
.data
msg1: .asciiz "\nEntre o
numero de avaliações da
disciplina: "
msg2: .asciiz "\nEntre um
valor para a nota "
msg3: .asciiz ": "
msq4: .asciiz "\nA média das
notas é: "
.text
.globl main
main:
                      # Limpa o conteúdo de $t0
add $t0, $zero, $zero
add $t1, $zero, $zero
                           # Limpa o conteúdo de $t1
numnotas:
li $v0, 4
                            # Codigo SysCall p/ escrever strings
la $a0, msg1
                            # Parametro (string a ser escrita)
syscall
li $v0, 5
                            # Codigo SysCall p/ ler inteiros
                            # Inteiro lido vai ficar em $v0
syscall
                            # Armazena em $s0 o número de notas
add $s0, $v0, $zero
loopnotas:
                            # Incrementa $t0 - contador de notas
addi $t0, $t0, 1
li $v0, 4
                            # Codigo SysCall p/ escrever strings
la $a0, msg2
                            # Parametro (string a ser escrita)
syscall
li $v0, 1
                            # Codigo SysCall p/ escrever inteiros
add $a0, $zero, $t0
                            # Parametro (inteiro a ser escrito)
syscall
li $v0, 4
                            # Codigo SysCall p/ escrever strings
la $a0, msg3
                            # Parametro (string a ser escrita)
syscall
li $v0, 5
                            # Codigo SysCall p/ ler inteiros
                            # Inteiro lido vai ficar em v0
syscall
add $t1, $t1, $v0
                            # Soma a nota ao total
```

```
# Enquanto não preencher todas as notas,
bne $t0, $s0, loopnotas
                            loop
Calcula:
div $t1, $s0
                           # Divide o total pelo numero de notas
mflo $t2
                           # Move o resultado para $t2
li $v0, 4
                           # Codigo SysCall p/ escrever strings
la $a0, msg4
                           # Parametro (string a ser escrita)
syscall
li $v0, 1
                           # Codigo SysCall p/ escrever inteiros
add $a0, $zero, $t2
                           # Parametro (inteiro a ser escrito)
syscall
li $v0, 5
                           # Apenas para esperar um [ENTER]
syscall
```

Salve o arquivo com o nome de "lab02_5.s" e abra-o no SPIM. Execute-o (F5). O SPIM deverá abrir a janela do Console para a entrada de dados.