# 第4课 蓝图节点


## 2、事件(Event)类型节点

#### (4) 键盘响应事件节点

游戏玩家通过键盘控制角色行走、施放技能、与外部环境产生互动,也可以通过外部设备进行游戏交互。

本节会修改控制灯开关的蓝图逻辑, 改为人为控制, 通过键盘控制灯的状态。继续沿用上一节中的 Light 蓝图(ThirdPersonBP>>Blueprints>>Light)。

## 目前蓝图如下:




左上角组件面板中添加组件, 搜索"文本渲染组件" (英文版是 Text Render)。



添加"文本渲染组件"后,组件面板如图:



"文本渲染组件"是一个平面文字渲染组件,用于为蓝图添加说明文字。在"视口"面板中可以调整组件位置。选中"文本渲染组件",然后在右侧细节面板修改一些属性值。




修改变量命名(Variable Name)为"Message",这与在组件面板中重命名组件名字的效果相同。





修改细节面板中的文本为"Press F to toggle",可以明显看到在"视口"面板中的文字。







调整文字组件的位置到一个合理的地方(比如灯的上方)。



修改文字的可视性, 默认不显示。



切换到"事件图表"面板,修改蓝图。



其中"获取玩家控制器 (Get Player Controller)"节点, 用于让"启用输入 (Enable Input)"节点和"禁用输入 (Disable Input)"节点知道,需要接收或拒绝来自哪个玩家的输入信息。

因为是单机游戏,只有一个玩家,"获取玩家控制器(Get Player Controller)" 节点默认的 Player Index=0 不需要改变。

鼠标右键,找到"输入(Input)>>键盘个事件(Keyboard Event)>>F",作为键盘按下F的事件。




当启用输入时,如果输入 F, 就会触发切换 PointLight 的可视性。禁用输入时不响应任何键盘输入。

当完成蓝图后,编译,测试游戏。游戏功能:当玩家远离灯时,灯上的文字不可见;当玩家靠近灯时,灯上的文字显现;当玩家靠近灯且按下F键时,灯切换开关状态;当玩家远离灯时,玩家按F不改变灯的开关状态。



## (5) 节点组的注释

框取选择一些节点后,按键盘 C 键,会被注释框选中。可以移动注释框里的 所有节点。




#### 3、构造脚本(Construction Script)面板

当 Actor 在关卡中静态放置或者动态创建时,触发构造脚本面板中的节点,用于 Actor 实例的初始化操作。


在本节中,通过编辑 Light 蓝图的构造脚本(Construction Script)面板,为 Light 蓝图实例对象添加灯光颜色调节和灯光开关功能。

打开 Light 蓝图, 切换到 Construction Script 面板, 选中组件面板中的

PointLight,添加"设置光源颜色(PointLight)"节点,英文版是"Set Light Color (PointLight)" 节点。目前 Construction Script 面板如图:



"设置光源颜色"节点中 New Light Color 输入引脚是为光源设置的颜色参数。 鼠标左键按住该引脚,拖至空白处,松开鼠标,选择关联菜单中"提升为变量 (Promote to variable)"命令转换为一个变量。




这样会生成一个默认名字为 New Var 0 的变量, 类型与 New Light Color 输入参数的类型一致(线性颜色类型, class LinearColor)。




可以注意到,在蓝图节点间的连线连接相同类型(颜色)的引脚,当连接两个不同类型的引脚时,将自动创建类型转换节点(后续章节讲解)。

选中 New Var 0 节点,在细节面板中,修改变量名字为"LightColor"。




这时在 Construction Script 面板中看到节点名字改动。




也可以在左侧"我的蓝图">>"变量"中看到 LightColor 变量。




编译后,LightColor 节点的细节面板会额外出现"默认值">>"Light Color"。



单击 Light Color 右侧的色彩条,可以弹出"取色器"面板。




为 Light Color 选择一个颜色值(可以直接取颜色,也可以用 ARGB,也可以用 HSV),该颜色值将传给参数 New Light Color。






返回 Construction Script 面板,可以看到紫色节点"Construction Script"从最开始就默认存在于面板中,它是 Construction Script 图表的执行入口点,需要把将要执行的节点与执行入口点连接起来才能运行。



编译保存后运行游戏,可以发现之前创建的 Light 实例的灯光颜色变为了调整的颜色。




停止游戏运行,返回 Light 蓝图,选择 LightColor 变量,在细节面板中找到 "可编辑实例(Editable)",勾选复选框。




这时可以在左侧"我的蓝图">>"变量"中, LightColor 变量右侧原本闭着的眼睛变成了睁开的眼睛。通过点击眼睛,也一样可以修改"可编辑实例(Editable)"。



"可编辑实例(Editable)"用来设置 LightColor 变量在此蓝图实例上是否可以编辑。当勾选 (睁开的眼睛) 时,可以回到主界面,在世界大纲面板中选中 Light,可以看到右下方细节面板中有关于 Light Color 的默认值。这表明可以单独调整该 Light 对象的颜色,而不影响关卡中其他 Light 对象(目前暂无)的颜色。



下面再添加一个功能,用于设置 Light 的初始状态是开灯还是关灯。在Construction Script 面板,从 Point Light 节点拉出一根引线,在空白处松开,搜索"设置可视性(Set Visibility)"节点。连接"设置光源颜色"节点的执行引脚到"设置可视性"节点。



添加一个变量用于控制"设置可视性"节点的"New Visibility"输入值,之前已经介绍了一种添加变量的方法,就是用鼠标左键按住"New Visibility"引脚,拖至空白处松开,创建变量。现在介绍第二种添加变量的方法。

在左侧"我的蓝图">>"变量",按"+"号,添加一个布尔类型的变量,命名为 Visible, 勾选"可编辑实例", 其中默认值需要先编译才会显示, 默认值中的 Visible 选项勾选或者不勾选都可。







把变量拖至蓝图中,会询问获取还是设置该变量值,选择"获取"。



# 连接蓝图。



当变量太多时,需要给变量分类(分文件夹)。以之前创建的两个变量 LightColor 和 Visible 为例,任意编辑其中一个变量的细节,把类别(Category)由"默认(Default)"手工修改成"LightProperties",可以看到在"我的蓝图"中,该变量归属于 LightProperties 文件夹。再把另一个变量在"我的蓝图"中拖到该文件夹中。





编译后回到主界面。在世界大纲视图中选中 Light 对象, 可以在细节面板中

看到 Light Color 和 Visible 处于可编辑状态,调整的值只会影响这一个 Light 对象。可以尝试修改该值,观察游戏中灯光的变化情况。



作业: 1、在主界面中使用 Light 类设置两个灯光对象, 分别赋予不同的 Light Color和 Visible, 体会"可编辑实例"的作用。

2、针对第1题的两个灯光对象,添加功能:最多只能允许一盏灯处于亮的状态,也就是说当一盏灯开启时,要顺便关闭另一盏灯。