C-SAFE sur iPhone et iPad

Installation gratuite, sans App Store, avec AltStore · par C-FOCUS · iOS 26 conseillé

On installe C-SAFE avec **AltStore**, un outil gratuit qui signe l'app avec ton **identifiant Apple**, en passant par ton Mac. Ton identifiant n'est envoyé qu'à Apple. L'installation se fait **une seule fois (15 minutes)**. Ensuite, l'iPhone renouvelle l'app tout seul dès qu'il est sur le même Wi-Fi que ton Mac.

📱 iPhone ou iPad avec un code de verrouillage	💻 Un Mac (macOS 11 ou plus) et un câble	📶 Le Mac et l'iPhone sur le même Wi-Fi	🍏 Ton identifiant Apple (gratuit)

A · SUR LE MAC

1 Installe AltServer

Sur **altstore.io**, rubrique **AltStore Classic**, télécharge **AltServer pour macOS**. Glisse AltServer dans **Applications** et lance-le. Une icône en forme de **losange ◆** apparaît en haut à droite de l'écran, dans la barre des menus.

Pour qu'il se lance tout seul : **Réglages Système › Général › Ouverture › + AltServer**

2 Branche l'iPhone au Mac


Câble USB, puis déverrouille l'iPhone et touche **Se fier**. Dans le **Finder**, clique sur ton iPhone dans la colonne de gauche, coche **Afficher cet iPhone en Wi-Fi**, puis **Appliquer**.

3 Installe AltStore sur l'iPhone

Clique sur le losange ◆, puis **Install AltStore**, puis ton iPhone. Connecte-toi avec ton identifiant Apple.

Si un **code à 6 chiffres** est demandé, prends-le sur l'iPhone :

Réglages › [ton nom] › Connexion et sécurité › Obtenir un code de validation



Schéma, le menu réel peut légèrement varier

B · AUTORISER SUR L'IPHONE

4 Fais confiance à ton identifiant

`Réglages › Général › VPN et gestion de l'appareil`, puis ton identifiant Apple, puis **Se fier**.

Active le mode développeur

`Réglages › Confidentialité et sécurité › Mode développeur`, tout en bas. L'iPhone redémarre. Touche ensuite **Activer** et tape ton code.



Schéma, l'écran réel peut légèrement varier

C · INSTALLER C-SAFE


5 Télécharge C-SAFE.ipa sur le Mac

Ouvre ce lien dans Safari. Le fichier arrive dans **Téléchargements** :

```
github.com/h5r9ptb9kt-byte/C-SAFE/releases/latest/download/C-SAFE.ipa
```

Envoie-le sur l'iPhone

Garde la touche `⌥ Option` enfoncée **avant** de cliquer sur le losange ◆. « Install AltStore » devient **Sideload .ipa...**. Choisis ton iPhone, puis le fichier **C-SAFE.ipa**. Quelques secondes plus tard, C-SAFE apparaît sur l'écran d'accueil.



Avec la touche ⌥ Option enfoncée


D · LE RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE (À FAIRE UNE FOIS)

6 L'iPhone renouvelle C-SAFE tout seul

Avec un identifiant gratuit, Apple limite la signature à 7 jours. AltStore la renouvelle sans toi :

- `Réglages › Général › Actualisation en arrière-plan` : activée, et **AltStore** activé.
- `Raccourcis › Automatisation › + › Wi-Fi` : choisis le Wi-Fi où se trouve ton Mac, puis « Se connecte ».
- Choisis **Exécuter immédiatement**.
- Action : cherche **AltStore**, puis **Refresh All Apps**.

Ensuite, chaque fois que l'iPhone arrive sur ce Wi-Fi, avec le Mac allumé et AltServer lancé, C-SAFE repart pour 7 jours. Il suffit que ça arrive **une fois par semaine**.




Schéma, l'écran réel peut légèrement varier

E · PREMIER TOURNAGE

7 Branche, choisis, copie

• Branche le **hub USB-C alimenté** (secteur ou batterie) sur l'iPhone, puis le lecteur de carte et les disques sur le hub.
• Dans C-SAFE : **Ajouter un disque**, puis choisis le disque dans Fichiers. Fais-le pour chaque disque, une seule fois.
• **Choisir une carte**, puis choisis la carte. Vérifie la source, le modèle et le numéro.
• **Démarrer la copie**. Tu peux changer d'app ou recevoir un appel : la copie continue, et sa progression s'affiche en haut de l'écran.

✅ Comme sur Mac : mêmes dossiers, mêmes noms, vérification MD5, rapports .mhl. Un disque copié sur iPhone se relit tel quel sur Mac.



Bon à savoir
• **C-SAFE ne s'ouvre plus** (plus de 7 jours sans renouvellement) : rapproche-toi du Mac allumé, ouvre AltStore › **Mes apps** › **Tout rafraîchir**. Tes copies et tes réglages ne sont jamais touchés.
• **Mise à jour de C-SAFE** : télécharge le nouveau .ipa, puis refais l'étape 5. Il remplace l'ancien, et tes réglages sont gardés.
• **Disques en exFAT ou APFS**. Le NTFS de Windows n'est pas lisible en écriture par l'iPhone.
• **Câble USB 3** entre le hub et l'iPhone : le câble de charge fourni est souvent limité à l'USB 2, donc lent.
• Un identifiant Apple gratuit permet **3 apps** de ce type : AltStore + C-SAFE = 2.