

11_AWS 웹 호스팅을 이용한 프로젝트 배포

내용

? AWS(Amazon Web Services)

- 클라우드 컴퓨팅 및 관련 서비스를 제공하는 아마존 닷컴의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼
- 서버, 데이터베이스, 저장소, 네트워크, 인공지능, 머신 러닝, 개발 도구, 보안 등 다양한 IT 리소스와 서비스를 클라우드에서 제공

(가입 후 12개월 동안 1개의 인스턴스 Free Tier(무료) 이용)

잘못 이용하면 요금이 부과될 수 있습니다! (미사용 시 모든 인스턴스 삭제 요망)


사용량 확인은 로그인 후 우측 상단 계정 → 결제 대시보드 → 프리티어 탭에서 확인

1. 회원 가입

- 개인 정보 영어로 작성(영어 이름, 영어 주소)
- 해외 결제 가능한 신용/체크 카드필요


2. Region(지역) 설정

• 로그인 → 콘솔 홈 → 우측 상단




3. EC2 대시보드로 이동

• 상단 검색에 "ec2" 검색 후 이동



4. 인스턴스(가상 컴퓨터) 생성하기




이름 : 자유롭게 작성

AMI(Amazon Machine Image): Amazon Linux(프리 티어)


아키텍처 : 64비트(x86)

인스턴스 유형 : t2.micro(프리 티어)




5. 키 페어 생성하기

- EC2 서버에 접속하기 위해 생성 해야되는 필수 파일 (접속 방법, 비밀번호가 저장된 파일 정도로 생각)
- 새 키페어 생성 클릭



• 키 페어 생성

키 페어 이름은 자유롭게 작성 / RSA 선택 / . pem 선택




11_AWS 웹 호스팅을 이용한 프로젝트 배포

다운로드된 파일은 안전한 곳에 잃어 버리지 않게 보관!

한번 다운로드 후 재 다운로드 불가!! (분실 시 기존 키 페어 폐기 후 새로 생성)


6. 네트워크 설정

- SSH 트래픽 접속 허용을 위한 IP 지정
 - 어디서든 생성된 인스턴스에 접속할 수 있게 하려면 : 위치무관(0.0.0.0/0)
 - 현재 사용중인 컴퓨터로만 생성된 인스턴스에 접속할 수 있게 하려면 : 내 IP
 - 다른 지정된 컴퓨터로만 생성된 인스턴스에 접속할 수 있게 하려면 하려면 : 사용자 지정
- SSH 트래픽 접속 설정 후 오른쪽 상단 **편집** 클릭




7. 보안 그룹 편집

- 인바운드 규칙 설정
 - ssh / TCP / 22 / 위치 무관
 - 사용자 지정 TCP / TCP / 80 / 위치 무관



8. 스토리지 구성


• 기본 8Gib / gp3 사용



9. 설정 완료 후 인스턴스 생성



10. 좌측 메뉴 탭 → 인스턴스 클릭 → 생성된 인스턴스 확인



☆ 탄력적 IP 설정(Elastic IP)

11_AWS 웹 호스팅을 이용한 프로젝트 배포

- AWS EC2의 인스턴스는 인스턴스가 중지 → 실행 될 때 마다 외부 접근이 가능한 public IP가 변하는 특징이 있음(보안상의 이유)
- 탄력적 IP: 외부에서 접근 가능한 별도의 고정된 IP

탄력적 IP는 생성 후 미 사용 시 요금이 부과되기 때문에 필요한 만큼만 생성한 후 무조건 사용!

▲탄력적 IP 요금 정책 변경으로 24년 2월 1일 부터 사용 중인 탄력적 IP도 시간당 0.005 USD 부가되도록 변경되었습니다


(30일 기준 3.6 USD, 한화 4,500~4,700 원 예상)

https://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/new-aws-public-ipv4-address-charge-public-ip-insights/

1. EC2 대시보드 → 좌측 메뉴 탭 → 네트워크 및 보안 → 탄력적 IP



2. 탄력적 IP 주소 할당 클릭




3. 할당 클릭

11_AWS 웹 호스팅을 이용한 프로젝트 배포




4. 탄력적 IP 인스턴스와 연결

• 생성된 탄력적 IP 선택 후 우측 상단 작업 → 탄력적 IP 주소 연결 클릭




• 인스턴스, 프라이빗 IP 주소 선택 후 연결 클릭



5. 좌측 메뉴 탭 → 인스턴스 → 생성한 인스턴스 우클릭 → 재부팅 후 퍼블릭 IPv4와 탄력적 IP 주소가 같은지 확인

• 인스턴스 재시작



• 퍼블릭 IP, 탄력적 IP가 같은지 확인


11_AWS 웹 호스팅을 이용한 프로젝트 배포



EC2 인스턴스 연결(접속) 및 JDK, git 설치

- 생성된 인스턴스에 연결하여 명령어를 입력하여 JDK, git 설치
- git을 이용해 github에 업로드된 프로젝트를 clone
- gradle을 이용해서 프로젝트를 build
- jdk를 이용해 build된 프로젝트 jar 파일을 실행

1. 인스턴스 선택 후 연결 클릭 → 다음 화면에서 바로 연결 클릭 → 커맨드 입력 화면



인스턴스에 연결 정보

다음 옵션 중 하나를 사용하여 인스턴스 i-0ed346f323cc49d64 (my server)에 연결

EC2 인스턴스 연결 Session Manager SSH 클라이언트 EC2 직렬 콘솔

인스턴스 ID

연결 유형

- EC2 Instance Connect을 사용하여 연결 퍼블릭 IPv4 주소가 있는 EC2 인스턴스 연결 브라우저 기반 클라이언트를 사용하여 연결합니다.
- EC2 인스턴스 연결 엔드포인트를 사용하여 연결 프라이빗 IPv4 주소 및 VPC 엔드포인트가 있는 EC2 인스턴 스 연결 브라우저 기반 클라이언트를 사용하여 연결합니다.

퍼블릭 IP 주소

5 3.39.144.26

사용자 이름

인스턴스를 시작하는 데 사용되는 AMI에 정의된 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 지정 사용자 이름을 정의하지 않은 경우 기본 사용자 이름인 ec2-user을(를) 사용합니다.

ec2-user

(1) 참고: 대부분의 경우 기본 사용자 이름 ec2-user은(는) 정확합니다. 하지만 AMI 사용 지침을 읽고 AMI 소유자가 기본 AMI 사용자 이름을 변경했는지 확인하십시오.

취소

연결



처음 접속 시 /home/ec2-user/ 폴더에 위치해있음!

2. JDK 설치

sudo yum install java-17-amazon-corretto

(설치 완료 후 java -version 으로 설치 확인)

3. git 설치

sudo yum install git

(설치 완료 후 git --verion으로 설치 확인)

4. github에 업로드된 프로젝트 clone 하기

git clone [클론주소]

(클론 주소는 github 페이지에서 복사)



클론한 프로젝트에 변경 사항 내용이 있을 경우 pull 받는 방법!

git pull origin

☆config.properties EC2 서버에 생성 후 clone한 프로젝트에 추가하기



↑ 수업 때 사용한 프로젝트에는 계정 정보, 주소, 경로가 작성된 config.properties가 누락되어 있기 때문에 프로젝트 build 전에 추 가해주는 작업이 필요하다!

1) 기존 <u>config.properties</u> 에서 경로 관련된 내용을 수정

```
# resource path : 자원이 저장된 프로젝트 외부 폴더 경로 (window)
40
41 #회원(프로필이미지) 저장 경로
42 #게시판 이미지 저장 경로
43 # 파일의 임시 저장 경로(메모리 임계값 초과 시 임시 저장할 폴더)
    # my.images.resourcepath=file:///C:/workspace/project-resources/images/
44
45
    # my.member.location=C:/workspace/project-resources/images/member/
    # my.board.location=C:/workspace/project-resources/images/board/
46
47
    # spring.servlet.multipart.location=C:/workspace/project-resources/temp/
48
49
    # resource path : 자원이 저장된 프로젝트 외부 폴더 경로 (linux)
50
51
    my.images.resourcepath=file:///home/ec2-user/project-resources/images/
52
    my.member.location=/home/ec2-user/project-resources/images/member/
53
    my.board.location=/home/ec2-user/project-resources/images/board/
54
    spring.servlet.multipart.location=/home/ec2-user/project-resources/temp/
```

2) EC2 서버에 config.properties 파일 생성

[/home/ec2-user 폴더에서 진행]

vim config.properties

또는

vi config.properties

3) "i" 키를 눌러 INSERT 모드로 변경 (왼쪽 하단에서 확인 가능)



4) 기존 config.properties 파일의 내용을 복사한 후 EC2 서버 vi 또는 vim 화면에 붙여넣기

【 ctrl + v 단축키가 적용되지 않음 (우클릭 → 붙여넣기 또는 ctrl + shift + insert)

5) esc를 눌러 모드 선택으로 이동 → :wq 입력 후 엔터

(: wq → 저장 후 종료 (write, quit) 를 의미하는 vi, vim 명령어)

```
# HTTP 요청당 최대 크기
# 기본값: 10MB
# 52,428,800 == 50MB
spring.servlet.multipart.max-request-size = 52428800
:wq
```

6) EC2 서버에 생성된 config.properties 파일을 clone한 프로젝트 폴더로 복사

cp config.properties [클론한프로젝트경로]/src/main/resources/config.properties

(cp → 복사(copy)를 의미하는 리눅스 명령어)

7) 복사한 위치로 이동해서 복사 확인

cd [클론한프로젝트경로]/src/main/resources/

(cd → 디렉토리 변경(change directory)를 의미하는 리눅스 명령어)

(Is → 디렉토리 목록(list) 보기를 의미하는 리눅스 명령어)

```
[ec2-user@ip-172-31-35-181 ~]$ cd copy/boardProject-boot/src/main/resources/
[ec2-user@ip-172-31-35-181 resources]$ ls
application.properties 'config.properties 템플릿' messages.properties static
config.properties mappers mybatis-config.xml templates
[ec2-user@ip-172-31-35-181 resources]$ [
```

5. gradle을 이용해서 프로젝트 build 및 배포하기

• 프로젝트 최상위 폴더로 이동

cd /home/ec2-user/[프로젝트 폴더]

• gradlew 파일에 권한 부여

sudo chmod 777 ./gradlew

• 프로젝트 빌드

sudo ./gradlew clean build

• 프로젝트 배포

sudo java -jar build/libs/[빌드된 .jar파일].jar

- 퍼블릭 IP 주소를 브라우저에 작성하면 배포된 프로젝트 이용 가능
- 서버 종료는 ctrl + c