
javax.swing.BoxLayout

- Empile les composants horizontalement ou verticalement
 - respect des contraintes d'alignement
 - prise en compte de la taille max
- Contraintes stockées <u>dans</u> les composants (méthodes de <u>Component</u>):
 - void setAlignment{X Y} (float) ←
 - void setMaximumSize(Dimension)

Exemple

• Trois JPanel dotés de BoxLayout verticaux



 setAlignmentX → proportion de surface du composant, visible à gauche de l'axe rouge

- Dans un conteneur à BoxLayout
 - chaque composant est étiré autant que nécessaire*, sans dépasser sa largeur maximale



Comportement des boutons par défaut = pas d'étirement → (max = preferred)



*: pour occuper

Montées et descentes

- Valeur d'alignement d'un composant :
 - {get set}Alignment{X Y}
 - entre 0.0f et 1.0f

```
pour JButton et JLabel:
  getAlignmentX() == 0.0f
  getAlignmentY() == 0.5f
```

- 0.5f par défaut pour JComponent
- Montée = taille préférée × alignement
 - Ex.: montée horizontale


```
• Dimension d = cmp.getPreferredSize();
int hAscent = (int) (d.width * cmp.getAlignmentX());
```

- Descente = taille préférée montée
 - Ex.: descente horizontale
 - int hDescent = d.width hAscent;


Définition de l'axe d'un conteneur

- Ligne fictive d'alignement des sous-composants
- Ex. position de l'axe vertical d'un conteneur à BoxLayout vertical :
 - dépend de l'alignement en X des composants du conteneur
 - width × max(hAscent;) / [max(hAscent;) + max(hDescent;)]
- Cette valeur est calculée par appel à LayoutManager2.getLayoutAlignmentX

Position de l'axe d'alignement




Exemples de BoxLayout verticaux avec largeur maximale bornée




GR 47/75

Exemples de BoxLayout verticaux avec largeur maximale non bornée

```
b[i].getMaximumSize().width == Integer.MAX_VALUE
```





Mise en place

- Création : un seul constructeur
 - BoxLayout (Container target, int axis)
 - Axes absolus :

```
-X AXIS, Y AXIS
```

• Axes relatifs (à la propriété componentOrientation)

```
-LINE_AXIS, PAGE_AXIS
```

Association conteneur / gestionnaire

```
- JPanel p = new JPanel(null);
p.setLayout(new BoxLayout(p, X_AXIS));
```

 Puis ajout des composants sans contrainte supplémentaire


```
- Container.add(Component);
```

javax.swing.Box

Box = conteneur transparent
 doté d'un BoxLayout


```
Box b = new Box(BoxLayout.X_AXIS);
ou encore plus simplement
Box b = Box.createHorizontalBox();
```

• *glue* = composant invisible, extensible, de tailles




- min, pref: Dimension (0,0)
- Component Box.createGlue()
 - max: Dimension (Short.MAX_VALUE, Short.MAX_VALUE)
- Component Box.createHorizontalGlue()
 - max: Dimension(Short.MAX_VALUE, 0)
- Component Box.createVerticalGlue()
 - max: Dimension (0, Short.MAX VALUE)


- strut = composant invisible, extensible dans une seule direction, de tailles
 - Box.createHorizontalStrut(int width)
 - min, pref: Dimension (width, 0)
 - max: Dimension (width, Short.MAX VALUE)
 - Box.createVerticalStrut(int height)



- aire rigide = composant invisible de taille fixe
 - Box.createRigidArea(Dimension d)
 - min, pref, max : d



- remplisseur = composant invisible totalement configurable
 - new Box.Filler(Dimension, Dimension, Dimension)



javax.swing.OverlayLayout


- Empile des composants selon l'axe Z
 - respect des contraintes d'alignement
 - prise en compte de la taille max
- Contraintes stockées dans les composants
 - void setAlignment{X|Y}(float)
 - void setMaximumSize(Dimension)

Définition du point axial

- Point axial d'un composant = Point(montée en X, montée en Y)
- Point axial du conteneur


 fonction des montées et descentes des composants


 points axiaux des composants alignés sur celui du conteneur





Points axiaux


Exemples











GR 56/75

Mise en place

- Création : un seul constructeur
 - OverlayLayout (Container target)
- Association conteneur gestionnaire

```
- JPanel p = new JPanel(null);
p.setLayout(new OverlayLayout(p));
```

- Puis ajout des composants sans contrainte supplémentaire
 - Container.add(Component)

javax.swing.GroupLayout


- Présentation d'après le tutoriel de Sun :
 - https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/group.html
- Création de formulaires
- Chaque composant
 - est enregistré deux fois dans le gestionnaire
 - une fois pour sa disposition horizontale
 - une fois pour sa disposition verticale
 - /// pas enregistré dans le conteneur !

Structurer la répartition

- groupe = ensemble de composants, de groupes et d'écarts (gaps) reliés entre eux de manière séquentielle ou parallèle
- permet de répartir des éléments
 - en séquence description horizontale groupe séquentiel en parallèle elt3 elt1 elt2 description horizontale groupe parallèle description elt1 elt1 verticale elt1 elt2 elt3 description groupe V verticale elt2 parallèle elt2 groupe séquentiel elt3 elt3

Exemple (1/3)










```
GroupLayout lmp = new GroupLayout(p);
lmp.setHorizontalGroup(
    lmp.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.CENTER)
         .addGroup(lmp.createSequentialGroup()
             .addGroup(lmp.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                  .addComponent(lbNom)
                  .addComponent(lbPrenom)
             .addGroup(lmp.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(tfNom)
                                              horizontal layout =
                  .addComponent(tfPrenom)
                                                 parallel group (CENTER) {
                                                     sequential group {
                                                        parallel group (TRAILING) {lbNom, lbPrenom},
                                                        parallel group (LEADING) {tfNom, tfPrenom},
         .addComponent(btValider)
                                                    btValider
lmp.setVerticalGroup(
    lmp.createSequentialGroup()
         .addGroup(lmp.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.BASELINE)
             .addComponent(lbNom)
             .addComponent(tfNom)
         .addGroup(lmp.createParallelGroup(GroupLayout.Alignment.BASELINE)
             .addComponent(lbPrenom)
                                          vertical layout =
             .addComponent(tfPrenom)
                                             sequential group {
                                                parallel group (BASELINE) {lbNom, tfNom},
                                                parallel group (BASELINE) {lbPrenom, tfPrenom},
         .addComponent(btValider)
                                                btValider
);
```

Exemple (3/3)



Mise en place

- Création : un seul constructeur
 - GroupLayout (Container host)
- Association conteneur gestionnaire

```
- JPanel p = new JPanel(null);
GroupLayout lmp = new GroupLayout(p);
p.setLayout(lmp);
```

 Puis ajout des composants deux fois sur le gestionnaire, pas sur le conteneur

```
GroupLayout.setHorizontalGroup(GroupLayout.Group)GroupLayout.setVerticalGroup(GroupLayout.Group)GroupLayout.Group.addComponent(Component)
```

Écarts

- écart = composant invisible
 - de taille fixe
 - intercalé entre
 - deux composants voisins,
 - ou entre un composant et le bord du conteneur
- Définition des écarts :
 - GroupLayout.Group.addGap
 - GroupLayout.SequentialGroup.addPreferredGap
 - GroupLayout.SequentialGroup.addContainerGap
- Écarts prédéfinis :
 - GroupLayout.setAutoCreateGaps (boolean auto)
 - GroupLayout.setAutoCreateContainerGaps (boolean auto)

Retaillage des composants

- GroupLayout respecte les tailles min/pref/max des composants
- Ajout de contraintes sur la taille

- constantes prédéfinies
 - GroupLayout.DEFAULT SIZE
 - utiliser la taille correspondante du composant
 - GroupLayout.PREFERRED_SIZE
 - utiliser la taille préférée du composant

Exemples

```
g.addComponent(c, 0, DEFAULT, Short.MAX_VALUE)
g.addComponent(c, 0, PREFERRED, Short.MAX_VALUE)
```

composant retaillable entre 0 et l'infini, de taille préférée la taille préférée du composant

```
g.addComponent(c, DEFAULT, DEFAULT, Short.MAX_VALUE)
```

composant retaillable entre sa taille min et l'infini, de taille préférée la taille préférée du composant

```
g.addComponent(c, PREFERRED, DEFAULT, Short.MAX_VALUE)
```

composant retaillable entre sa taille préférée et l'infini, de taille préférée la taille préférée du composant

```
g.addComponent(c, PREFERRED, DEFAULT, PREFERRED)
```

composant non retaillable, de taille sa taille préférée

Lier la taille de plusieurs éléments

- À l'intérieur d'un même groupe parallèle
 - reporter à l'infini la taille maximale des éléments
 - possibilité de configurer la "retaillabilité" du groupe

```
    GroupLayout.createParallelGroup(
        int align, boolean resizable
    )
```

Entre deux groupes indépendants

Modification de la composition du conteneur à l'exécution

- GroupLayout.replace(
 Component oldComp, Component newComp
 - remplace oldComp par newComp
- GroupLayout.setHonorsVisibility(boolean)
 - l'espace occupé par les composants devenus invisibles doit-il être pris en compte ?
- possible de raffiner pour chaque composant avec setHonorsVisibility(Component, boolean)


javax.swing.SpringLayout

- Définition de la position et de la taille des composants à l'aide de ressorts (spring)
- ressort = contrainte entre deux arêtes
 - d'un même composant,
 - ou de deux composants d'un même conteneur,
 - ou d'un composant et de son conteneur

```
min, pref, max
min ≤ size ≤ max
```


```
min == c.getMinimumSize().width
pref == c.getPreferredSize().width
max == c.getMaximumSize().width
size == c.getSize().width
```

Exemple



```
JLabel jlb = new JLabel("Citation :");
JTextArea jta = new JTextArea(
    "Quand 900 ans, comme moi tu auras,\n"
    + " moins en forme tu seras."
);
...
SpringLayout slm = new SpringLayout();
JPanel p = new JPanel(slm);
{ //--
    p.add(jlb);
    p.add(jta);
} //--
```


Répartition horizontale





```
slm.putConstraint(
    SpringLayout.EAST, p,
    Spring.constant(5, 5, Short.MAX VALUE),
    SpringLayout.EAST, jta
);
slm.putConstraint(
    SpringLayout.EAST, jta,
    jta.getPreferredSize().width,
    SpringLayout.WEST, jta
slm.putConstraint(
    SpringLayout.WEST, jta,
    SpringLayout.EAST, jlb
);
slm.putConstraint(
    SpringLayout.WEST, jlb,
    Spring.constant(5, 5, Short.MAX VALUE),
    SpringLayout.WEST, p
);
```

Répartition verticale






```
Citation: Quand 900 ans, comme moi tu auras, moins en forme tu seras.
```

```
slm.putConstraint(
        SpringLayout.NORTH, jlb,
        0,
        SpringLayout.NORTH, jta
);
```

```
slm.putConstraint(
        SpringLayout.SOUTH, jlb,
        0,
        SpringLayout.SOUTH, jta
);
```



Pas de gestionnaire (?)

 Il faut empêcher l'association d'un gestionnaire au conteneur :

```
- JPanel p = new JPanel(null);
- p.setLayout(null);
```

- Il faut donner des positions et des tailles aux composants :
 - Component.setSize
 - Component.setLocation
 - Component.setBounds
- Il faut appeler repaint sur chaque composant
- À éviter si la fenêtre est retaillable !

Gestionnaire personnalisé

Allez voir :

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/custom.html

