
## Séance 7

- Composants complexes
  - JList
  - JTable
  - JTree

## Présentation de JList

 Affichage d'un groupe d'éléments avec sélection simple ou multiple (contiguë ou non)



### **Architecture MVC**

- Modèles
  - Données: ListModel
    - → ListDataListener
  - Sélection: ListSelectionModel
    - → ListSelectionListener
- Vue et Contrôleur standards

UI-delegate

CC 3/100

- ListUI (BasicListUI)
  - Observe son ListModel et son ListSelectionModel
  - Agit sur son ListSelectionModel à l'aide de FocusListener, KeyListener et MouseInputListener internes

## Mise en place d'une JList

- JList()
  - modèle vide
- JList(Object[] listData)
  - modèle pré-initialisé, non mutable
- JList(Vector<?> listData)
  - modèle pré-initialisé, non mutable
- JList(ListModel listData)
  - modèle (éventuellement mutable) non null

#### Gestion des données

- Propriété model (ListModel, RW, liée)
- interface ListModel
  - void {add remove}ListDataListener(LDL)
  - int getSize()
  - Object getElementAt(int)
  - Doc Java → fonctionne comme un Vector (indices variant de 0 à getSize()-1)
- Modification des données
  - → uniquement à partir du modèle
  - → notification aux ListDataListeners
  - /!\ le *UI-delegate* observe son modèle avec un ListDataListener

- AbstractListModel
  - méthodes concrètes :
    - {add remove}ListDataListener
    - fireInterval{Added Removed}
    - fireContentsChanged
    - get [ListData ]Listeners
  - seules méthodes abstraites :
    - getSize
    - getElementAt
  - /!\ pas de modification prévue
- DefaultListModel
  - extends AbstractListModel
  - implémentation des modèles mutables

à utiliser pour notifier les ListDataListenerS

### Mutabilité des données

- Modèles non mutables
  - JList()
  - JList (Object[])
  - JList(Vector<?>)

```
public JList(final Object[] listData) {
    this(new AbstractListModel() {
        public int getSize() { return listData.length; }
        public Object getElementAt(int i) {
            return listData[i];
        }
    });
}
```

Modèles mutables

DefaultListModel

- JList (ListModel)

## Modèle de données personnalisé

- doit obligatoirement :
  - implanter ListModel
  - notifier les ListDataListeners
- peut éventuellement :
  - dériver AbstractListModel
  - ou dériver DefaultListModel

dériver ces classes est conseillé car la gestion des ListDataEvent est facilitée par la présence des méthodes fire\*

#### ListDataListener

- **void** intervalAdded(ListDataEvent e)
  - les éléments entre e.getIndex0() et e.getIndex1() viennent d'être insérés
- void intervalRemoved(ListDataEvent e)
  - les éléments entre e.getIndex0() et e.getIndex1() viennent d'être supprimés
- void contentsChanged(ListDataEvent e)
  - il y a eu des modifications entre e.getIndex0() et e.getIndex1()

```
e.getIndex0() : plus petit index de la zone modifiée
e.getIndex1() : plus grand index de la zone modifiée
```

## Défilement des éléments

/!\ une JList ne gère pas le défilement

```
JScrollPane jsp = new JScrollPane(list);
OU
JScrollPane jsp = new JScrollPane();
jsp.setViewportView(list);
```

- Propriété intéressante associée au défilement
  - visibleRowCount (int, RW, liée)
    - nombre de lignes à afficher
- Méthode en rapport avec le défilement
  - void ensureIndexIsVisible(int)
    - impose l'affichage d'une ligne particulière

## Clics multiples

- /!\ une JList ne gère que le simple clic (+ Shift ou Ctrl)
  - clics multiples → ajout d'un MouseListener

```
public void mouseClicked(MouseEvent e) {
   if (e.getClickCount() == 2) {
      int index = list.locationToIndex(e.getPoint());
      System.out.println("Double clic sur le " + index + "-ième élément");
   }
}
```

... avec indexToLocation, deux méthodes bien pratiques

### Sélection des éléments

- Modèle de sélection → sous-type de ListSelectionModel
- Propriété liée (RW): selectionModel
- /!\ toute méthode du modèle de sélection peut être exécutée à partir de la JList
  - Ex:list.getSelectedIndex()
    - → list.getSelectionModel().getSelectedIndex()

- void setSelectionInterval(int index0, int index1)
  - sélectionne de index0 à index1 (inclus)
- void clearSelection()
  - désélectionne la sélection courante
- void addSelectionInterval(int index0, int index1)
  - ajoute à la sélection courante les éléments entre index0 et index1 (inclus)
- void removeSelectionInterval(int index0, int index1)
  - supprime de la sélection courante les éléments
     entre index0 et index1 (inclus)

## ListSelectionEvent ListSelectionListener

- Sélection → ListSelectionEvent
  - client humain (souris/clavier)
  - programmeur (opérations de sélection)
- Enregistrer un ListSelectionListener
  - sur une JList (recommandé)
  - sur un ListSelectionModel
  - différence → source des évènements

- ListSelectionListener:
  - void valueChanged(ListSelectionEvent)
- ListSelectionEvent:
  - Object getSource()
    - la JList ou son ListSelectionModel
  - int getFirstIndex()
    - premier index de la sélection
  - int getLastIndex()
    - dernier index de la sélection
  - boolean getValueIsAdjusting()
    - true au début d'une opération de sélection, false dès qu'elle est terminée

# Rendu graphique des éléments

- Affichage des éléments → utilise un renderer
- renderer = instance de ListCellRenderer

#### Principe

 la liste veut dessiner un élément → elle demande à son renderer de le faire pour elle

#### Utilisation d'un renderer

- Association à la liste :
  - void setCellRenderer(ListCellRenderer)
- L'action de dessiner s'effectue en interne ainsi
  - renderer configuré pour l'un des éléments
    - Component c = r.getListCellRendererComponent(...)
  - renderer positionné
    - c.setBounds (...)
  - renderer peint (dessine un élément de la liste)
    - c.paint(...)


#### DefaultListCellRenderer

- Implante ListCellRenderer
- Étend JLabel:
  - sait afficher
    - des images
    - du texte
    - tout objet (via toString)
  - redéfinition de certaines méthodes
    - → optimisation de l'affichage du label
    - → court-circuite repaint/revalidate

```
public class DefaultListCellRenderer extends JLabel
        implements ListCellRenderer, Serializable {
    public Component getListCellRendererComponent(
            JList list.
            Object value,
            int index,
            boolean isSelected,
            boolean cellHasFocus) {
        Color bq = \dots;
        Color fq = \dots;
        if (isSelected) {
            setBackground(bg == null ? list.getSelectionBackground() : bg);
            setForeground(fg == null ? list.getSelectionForeground() : fg);
        } else {
            setBackground(list.getBackground());
            setForeground(list.getForeground());
        if (value instanceof Icon) {
            setIcon((Icon) value);
            setText("");
        } else {
            setIcon(null);
            setText((value == null) ? "" : value.toString());
        setEnabled(list.isEnabled());
        setFont(list.getFont());
        setBorder(...);
        return this;
```

# Remarque

- Devrait <u>déléguer</u> la gestion de l'affichage à un label plutôt que de <u>dériver</u> <u>JLabel</u>
  - un renderer ne doit pas être utilisé en tant que
     JLabel mais en tant que ListCellRenderer



CC 20/100

## Définition d'un renderer

```
public class ItalicRenderer implements ListCellRenderer {
   private Font italic;
   private Font origin;
   private DefaultListCellRenderer delegate;
   public ItalicRenderer() {
        delegate = new DefaultListCellRenderer();
        origin = delegate.getFont();
        italic = new Font(origin.getName(), Font.ITALIC, origin.getSize());
   public Component getListCellRendererComponent(
            JList list,
            Object value,
            int index,
            boolean is Selected,
            boolean cellHasFocus) {
        Component result = delegate.getListCellRendererComponent(
                list, value, index,
                isSelected, cellHasFocus
        );
        if (isSelected) {
            result.setFont(italic);
        } else {
            result.setFont(origin);
        return result;
```

## Présentation de JTable

- javax.swing.JTable
  - affichage et édition d'une séquence de données structurées en champs (les lignes)



tuto Swing à lire d'abord, puis revenir au diaporama et lire les diapos 22-59

Tuto Swing: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html

- Gestion des données stockées dans les cellules
  - TableModel
- Gestion des données par colonne
  - TableColumnModel et TableColumn
- Entêtes de colonnes
  - JTableHeader
- Sélection des cellules
  - ListSelectionModel
- Rendu visuel des cellules
  - TableCellRenderer
- Édition des cellules
  - TableCellEditor

## Mise en place

Table avec zéro cellule

```
- JTable()
```

Table avec r × c cellules vides

```
- JTable(int r, int c)
```

 Table définie par un tableau de tableaux ou un vecteur de vecteurs de données

```
- JTable(Object[][] rowCells, Object[] colNames)
```

- JTable (Vector rowCells, Vector colNams)
- Table définie par un modèle de données qcq

```
- JTable(TableModel tm)
```

- JTable (TableModel tm, TableColumnModel tcm)
- JTable (TableModel tm, TableColumnModel tcm, ListSelectionModel lsm) CC 24/100

### Modèle de données

- Interface TableModel:
  - void addTableModelListener(TML)
  - void removeTableModelListener(TML)
  - int getColumnCount()
  - int getRowCount()
  - String getColumnName(int)
  - Class<?> getColumnClass(int)
  - Object getValueAt(int, int)
  - void setValueAt(Object, int, int)
  - boolean isCellEditable(int, int)

CC 25/100

## Changements d'état du modèle

- TableModelListener
  - void tableChanged (TableModelEvent e)
- TableModelEvent
  - int getColumn()
    - si égal à ALL\_COLUMNS, alors toutes les colonnes ont changé, sinon c'est l'indice de la colonne modifiée
  - int getFirstRow()
    - si égal à HEADER\_ROW, alors c'est l'en-tête qui a changé, sinon c'est l'indice de la première ligne modifiée
  - int getLastRow()
    - indice de la dernière ligne modifiée
  - int getType()
    - INSERT **ou** UPDATE **ou** DELETE

# Détail des méthodes fireTable\* de AbstractTableModel

new TableModelEvent( toutes les données this, 0, Integer.MAX VALUE, rafraîchit fireTableDataChanged() du modèle TME.ALL COLUMNS, TME.UPDATED tout ont changé new TableModelEvent( fireTableCellUpdated( this, row, row, int row, int column column, TME.UPDATED fireTableRowsDeleted( **new** TableModelEvent( int firstRow, this, firstRow, lastRow, int lastRow TME.ALL COLUMNS, TME.DELETED quelques données rafraîchit du modèle le strict fireTableRowsInserted( new TableModelEvent( ont changé nécessaire this, firstRow, lastRow, int firstRow, TME.ALL COLUMNS, TME.INSERTED int lastRow fireTableRowsUpdated( new TableModelEvent ( int firstRow, this, firstRow, lastRow, int lastRow TME.ALL COLUMNS, TME.UPDATED **new** TableModelEvent( la structure this, TME.HEADER ROW, TME.HEADER ROW, recrée toutes fireTableStructureChanged() du modèle TME.ALL COLUMNS, TME.UPDATED les colonnes a changé

CC 27/100

## Implantation partielle du modèle

- AbstractTableModel, méthodes concrètes:
  - getColumnName retourne 'A', 'B', etc.
  - getColumnClass retourne Object.class
  - isCellEditable retourne false
  - setValueAt ne fait rien
  - {add|remove}TableModelListener gère la liste d'écouteurs du modèle de données
- et 3 méthodes abstraites :
  - getRowCount, getColumnCount, getValueAt

# Exemple : un modèle simple non éditable

```
class SimpleROTableModel extends AbstractTableModel {
    private Object[][] data;
   public SimpleROTableModel(Object[][] data) {
        if (data == null) {
            throw new AssertionError();
        this.data = data:
    public int getRowCount() {
        return data.length;
    public int getColumnCount() {
        return data.length == 0 ? 0 : data[0].length;
   public Object getValueAt(int row, int col) {
        return data[row][col];
```

# Exemple : un modèle éditable à colonnes personnalisées

```
class SimpleRWTableModel extends AbstractTableModel {
   private Object[][] data;
   private Object[] colNames;
   public SimpleRWTableModel(Object[][] data, Object[] colNames) {
        // ...
        this.data = data;
        this.colNames = colNames;
   public int getRowCount()
                                        { return data.length; }
                                           { return colNames.length; }
   public int getColumnCount()
   public Object getValueAt(int row, int col) { return data[row][col]; }
    @Override public String getColumnName(int column) {
        return colNames[column].toString();
    @Override public boolean isCellEditable(int row, int column) {
        return true;
    @Override public void setValueAt(Object value, int row, int col) {
        data[row][col] = value;
        fireTableCellUpdated(row, col);
```

## Implantation standard du modèle

- Classe DefaultTableModel
  - utilise un Vector de Vectors
- Ajout des données
  - addColumn : ajout d'une colonne (évent. vide) et de son nom, en dernière position
  - addRow: ajout d'une ligne
  - insertRow: insère une ligne
  - setValueAt : modifie une cellule
  - setDataVector : change la structure complète (cellules et noms des colonnes)

# Gestion des colonnes graphiques

- Classe TableColumn
  - colonne graphique
  - gestion de taille, rendu graphique, éditeur de cellules, position dans le modèle, ...

#### Principales propriétés :

- headerValue (Object, RW, liée)
- identifier (Object, RW, liée)
- maxWidth (int, RW, liée)
- minWidth (int, RW, liée)
- modelIndex (int, RW, liée)
- preferredWidth (int, RW, liée)
- resizable (boolean, RW, liée)
- width (int, RW, liée)

CC 32/100

## Modèle des colonnes graphiques

- Interface TableColumnModel, modèle de gestion des colonnes pour :
  - la sélection
  - le déplacement
  - la correspondance entre position dans la JTable et position dans le modèle de données
- Implantation standard
  - DefaultTableColumnModel

- Un DefaultTableColumnModel est automatiquement créé sur la base des cellules du modèle :
  - lors de la création d'une JTable
  - lors d'un changement de modèle de données
  - lors d'un évènement indiquant un changement de la structure complète de la table
- On peut contrôler ce comportement avec la propriété autoCreateColumnsFromModel (boolean, RW, liée) des JTables

#### Exemple : une table à colonnes doublées

```
void duplicateColumns(JTable t) {
    DefaultTableColumnModel dtcm = new DefaultTableColumnModel();
    for (int i = 0; i < t.getModel().getColumnCount(); i++) {
        dtcm.addColumn(new TableColumn(i));
        dtcm.addColumn(new TableColumn(i));
    }
    t.setColumnModel(dtcm);
    // t.getColumnCount() == 2 * t.getModel().getColumnCount()
}</pre>
```

<b>≜</b> JTable			
nom	nom	note	note
tata	tata	10	10
tete	tete	20	20
titi	titi	30	30
toto	toto	40	40
tutu	tutu	50	50

#### Exemple : une table privée de certaines colonnes

```
void doNothing(JTable t) {
    duplicateColumns(t);
    TableColumnModel dtcm = t.getColumnModel();
    for (int i = dtcm.getColumnCount() - 1; i >= 0; i--) {
        if (i % 2 == 1) {
            dtcm.removeColumn(dtcm.getColumn(i));
        }
    }
}
```

nom	note	
tata	10	
tete	20	
titi	30	
toto	40	
tutu	50	

# Changement d'état du modèle de colonnes

- Interface TableColumnModelListener
  - columnAdded (TableColumnModelEvent)
  - columnMoved (TableColumnModelEvent)
  - columnRemoved (TableColumnModelEvent)
  - columnMarginChanged (ChangeEvent)
  - columnSelectionChanged(ListSelectionEv ent)

# Retaillage des colonnes

- Deux manières possibles :
  - retailler la JTable
  - retailler une (des) colonne(s) individuellement
- Deux stratégies possibles :
  - globale
    - propriété autoResizeMode (int, RW, liée) de JTable
  - locale
    - propriété resizable (boolean, RW, liée) de TableColumn
    - propriétés (int, RW, liée) de TableColumn :
      - maxWidth, minWidth, preferredWidth, width


#### Défilement et entête

- Toujours associer une JTable à un JScrollPane
  - JTable ne gère pas le défilement
  - JTable ne gère pas l'affichage de l'entête
    - l'entête des colonnes ne s'affiche que dans la partie columnHeader d'un JScrollPane
    - Rq. : si l'on ne veut pas d'entête
      - table.setTableHeader(null);
        table.removeNotify();

```
table = new JTable(
    new Object[][] {
        {"tata", "10", "pas terrible"},
    },
    new Object[] {"nom", "note", "appréciation"}
);
// créer la table fixe
JTable tableFixe = new JTable();
tableFixe.setAutoCreateColumnsFromModel(false);
tableFixe.setModel(table.getModel());
TableColumn noms = table.getColumn("nom");
tableFixe.addColumn(noms);
table.removeColumn(noms);
// partager le modèle de sélection
tableFixe.setSelectionModel(table.getSelectionModel());
// fixer la taille du rowHeader
Dimension size = tableFixe.getPreferredSize();
JViewport vp = new JViewport();
vp.setView(tableFixe);
vp.setPreferredSize(size);
vp.setMaximumSize(size);
jsp.setRowHeaderView(vp);
// fixer le header de la table fixe
jsp.setCorner(
    ScrollPaneConstants.UPPER LEFT CORNER,
    tableFixe.getTableHeader()
);
```

Conserver une colonne fixe

colonnes "défilables" dans le viewportview



colonne fixe dans le rowheaderview

CC 40/100

#### Rendu visuel des cellules


Géré par un composant obtenu d'un

TableCellRenderer:

- Component getTableCellRendererComponent(

JTable table, // la table
Object value, // la valeur à afficher
boolean isSelected, // état de sélection de la ¢
boolean hasFocus, // état de focus de la ¢
int row, // numéro de ligne de la ¢
int column // numéro de colonne de la ¢

- Implantation standard
  - DefaultTableCellRenderer



getColumnClass	Type de renderer	Effet de setValue	
Object.class	DefaultTableCellRenderer	<pre>setText(v.toString())</pre>	
Date.class	JTable.DateRenderer	<pre>setText(DateFormat.format(v))</pre>	
Number.class	JTable.NumberRenderer	<pre>setText(v.toString())</pre>	
Float.class	JTable.DoubleRenderer	<pre>setText(NumberFormat.format(v))</pre>	
Double.class	JTable.DoubleRenderer	<pre>setText(NumberFormat.format(v))</pre>	
Icon.class	JTable.IconRenderer	setIcon(v)	
<pre>ImageIcon.class</pre>	JTable.IconRenderer	setIcon(v)	
Boolean.class	JTable.BooleanRenderer	setSelected(v)	

CC 42/100

<b>≜</b> JTable				
nom	numéro	en stock	date	photo
Dark	1.0	true	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	dark.jpg
Luke	2.0	false	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	luke.jpg
Yoda	3.0	false	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	yoda.jpg
Yan	4.0	true	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	han.jpg
Léia	5.0	true	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	leia.jpg
D2R2	6.0	true	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	r2d2.jpg
C3PO	7.0	false	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	c3po.jpg
Chewee	8.0	false	Sat Apr 19 18:18:14 CEST 2008	chewee.jpg

```
class MyModel extends AbstractTableModel {
   public Class<?> getColumnClass(int i) {
        switch (i) {
            case 0:
                return String.class;
            case 1:
                return Double.class;
            case 2:
                return Boolean.class;
            case 3:
                return Date.class;
            case 4:
                return ImageIcon.class;
            default:
                return super.getColumnClass(i);
table = new JTable(new MyModel());
```

<b>≜</b> JTable				
nom	numéro	en stock	date	photo
Dark	1	<b>V</b>	19 avr. 2008	
Luke	2		19 avr. 2008	4
Yoda	3		19 avr. 2008	
Yan	4	V	19 avr. 2008	
Léia	5	V	19 avr. 2008	04
D2R2	6	V	19 avr. 2008	
СЗРО	7		19 avr. 2008	
Chewee	8		19 avr. 2008	

## Définir ses propres renderer

- 1) Implanter TableCellRenderer
- 2) Associer un renderer aux colonnes concernées :
  - une ou plusieurs colonnes spécifiques :
    - TableColumnModel tcm = table.getColumnModel();
       TableColumn tc = tcm.getColumn(colIndex);
       // ou aussi tc = table.getColumn(colName);
       tc.setCellRenderer(r);
  - toutes les colonnes de type X :
    - Redéfinir getColumnClass dans le modèle pour qu'elle retourne X.class sur les indices des colonnes de type X
    - table.setDefaultRenderer(X.class, r); CC 45/100

# Algorithme de recherche du renderer adéquat

- Obtenir le renderer d'une TableColumn tc:
  - Si un renderer a été fixé par (1) pour tc Alors
    - Utiliser ce renderer
  - Sinon [un renderer a été fixé par (2)] :
    - Obtenir le type X des éléments de tc par getColumnClass
    - TantQue aucun renderer n'a été fixé pour X Faire

```
X <- super type de X
```

• Utiliser le renderer fixé pour le type X

#### Notes:

- (1) par tc.setCellRenderer (TCR)
- (2) par table.setDefaultRenderer (Class, TCR)
- On est assuré de sortir du TantQue, au pire sur le type Object (par défaut, un DTCR est fixé pour Object)

## Éditeurs de cellules

- Points communs avec les renderers :
  - on peut associer un éditeur à une ou plusieurs colonnes spécifiques
    - TableColumn.setCellEditor(TCE)
  - on peut associer un éditeur à un type de cellules
    - JTable.setDefaultEditor(Class, TCE)
  - on peut utiliser des composants Swing pour éditer les cellules
    - JComboBox, JCheckBox, JTextField, ...

## Détection d'édition

- Clic sur une cellule → la table détermine si la cellule est éditable ou non (TableModel.isCellEditable)
- Si réponse positive → la table retrouve l'éditeur pour la cellule et demande si la cellule doit être éditée (CellEditor.isCellEditable)
- L'éditeur répond en fonction du nombre de clics et de la politique d'édition
- Il y a édition seulement si les deux réponses sont positives

CC 48/100

## Fonctionnement de l'édition

- Lorsque l'utilisateur clique sur une cellule pour l'éditer, si la table accepte l'édition
  - appel de getTableCellEditorComponent qui prépare et configure l'éditeur pour refléter correctement le contenu de la cellule
  - puis la table retaille l'éditeur avec les dimensions de la cellule et le superpose au dessus de la cellule pour en capturer l'édition
  - enfin, l'éditeur se met en œuvre

#### TableCellEditor

- Lorsque la table détecte une situation d'édition, elle obtient l'éditeur configuré par appel de
  - Component getTableCellEditorComponent(

```
JTable table,  // la table
Object value,  // valeur à afficher
boolean isSelected, // état de sélection de la ¢
int row,  // ligne de la ¢
int column  // colonne de la ¢
)
```

sur un TableCellEditor

Cette interface étend l'interface CellEditor

#### CellEditor

- **void** addCellEditorListener(CellEditorListener)
  - Enregistre un écouteur auprès de l'éditeur, des notifications auront lieu quand l'éditeur arrêtera ou annulera l'édition
- **void** cancelCellEditing()
  - Annule l'édition sans prendre en compte la valeur en cours d'édition ;
     doit notifer les écouteurs enregistrés
- Object getCellEditorValue()
  - La valeur courante stockée par l'éditeur
- boolean isCellEditable(EventObject)
  - Deuxième méthode appelée durant le mécanisme de détection d'édition,
     l'évènement est celui qui est à l'origine de l'édition
- **void** removeCellEditorListener(CellEditorListener)
  - Supprime l'écouteur de cet éditeur
- boolean shouldSelectCell(EventObject)
  - Indique si la cellule en cours d'édition doit être sélectionnée ou non,
     l'évènement est celui qui est à l'origine de l'édition
- boolean stopCellEditing()
  - Arrête l'édition en prenant en compte la valeur en cours d'édition compte valeur de l'éditeur ; doit notifer les écouteurs enregistrés

#### CellEditorListener

- void editingCanceled(ChangeEvent)
  - Comportement à adopter quand l'éditeur a annulé l'édition
  - Activée par CellEditor.cancelCellEditing
- **void** editingStopped(ChangeEvent)
  - Comportement à adopter quand l'éditeur a terminé l'édition
  - Activée par CellEditor.stopCellEditing
- Normalement, seule la table est un écouteur de son éditeur

CC 52/100

# Exemple : un éditeur de dates

```
public class DateEditor extends AbstractCellEditor implements TableCellEditor {
    private static final Calendar CAL = Calendar.getInstance();
    private JTextField delegate;
    public DateEditor() {
        delegate = new JTextField();
        delegate.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                DateEditor.this.stopCellEditing();
        });
    public Object getCellEditorValue() {
        CAL.clear();
        try {
            CAL.set(Long.parseLong(delegate.getText()));
        } catch (NumberFormatException e) { /* rien */ }
        return CAL.getTime();
    public boolean isCellEditable(EventObject e) {
        if (e instanceof MouseEvent) {
            return ((MouseEvent) e).getClickCount() >= 2;
        return false;
    public Component getTableCellEditorComponent( ... ) {
        if (value instanceof Date) {
            delegate.setText(String.valueOf(((Date) value).getTime()));
        } else {
            delegate.setText("0");
        return delegate;
```

CC 53/100

#### DefaultCellEditor

- Éditeur par défaut pour les cellules de JTable
- 3 constructeurs:
  - DefaultCellEditor(JCheckBox)
    - pour des cellules contenant des booléens
    - édition sur un seul clic
  - DefaultCellEditor(JComboBox)
    - pour des cellules contenant des éléments d'une liste prédéfinie
    - édition sur un seul clic
  - DefaultCellEditor(JTextField)
    - pour des cellules dont la représentation textuelle sera éditée
    - édition sur double clic

#### DefaultCellEditor.EditorDelegate

- Classe interne qui gère toutes les commandes d'édition au sein de DCE
  - Object getCellEditorValue()
  - void setValue(Object value)
  - boolean startCellEditing(EventObject)
  - void cancelCellEditing()
  - boolean stopCellEditing()
  - boolean isCellEditable (EventObject)
  - void itemStateChanged(ItemEvent)
  - boolean shouldSelectCell (EventObject5/100

## Retour sur l'éditeur de dates

```
public class DateEditor extends DefaultCellEditor {
                                                                 composant Swing
      public DateEditor() {
                                                                 effectuant l'édition
           super(new JTextField());
           final JTextField tf = (JTextField) editorComponent;
          tf.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);

▼ delegate = new EditorDelegate() {
                                                            classe interne à DCE
               public Object getCellEditorValue() {
                   CAL.clear();
objet qui gère toutes
                   try {
 les commandes
                       CAL.set(Long.parseLong(tf.getText()));
    d'édition
                   } catch (NumberFormatException e) {
                       // rien
                   return CAL.getTime();
               public void setValue(Object value) {
                   if (value instanceof Date) {
                       tf.setText(String.valueOf(((Date) value).getTime()));
                   } else {
                       tf.setText("0");
          };
                   table.setDefaultEditor(Date.class, new DateEditor());
```

#### Sélection

- Propriétés de JTable (boolean, RW, liées)
  - sélection des lignes (défaut : true)
    - rowSelectionAllowed
  - sélection des colonnes (défaut : false)
    - columnSelectionAllowed
  - sélection des cellules (défaut : false)
    - cellSelectionEnabled
- 2 modèles de sélection
  - lignes: selectionModel de JTable (ListSelectionModel, RW, liée)
  - cols: selectionModel de TableColumnModel
     (ListSelectionModel, RW, non liée)

#### Modes de sélection

- selectionMode de JTable (int, W, non liée) contrôle le mode de sélection des lignes et des colonnes
  - MULTIPLE\_INTERVAL\_SELECTION (défaut)
  - SINGLE INTERVAL SELECTION
  - SINGLE SELECTION
- Différencier le comportement ligne/colonne


```
- tbl.setSelectionMode(
        ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION
);
- tbl.getColumnModel().getSelectionModel().setSelectionMode(
        ListSelectionModel.MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION
);
CC 58/100
```

# Ajouter une ligne à une table

- Ajouter une ligne vierge à une table, après que la table aura été affichée :
  - modèle mutable (comme DefaultTableModel)
     doté d'une méthode addRow (par ex.)
- S'assurer que la ligne deviendra visible juste après l'ajout
  - rajouter un écouteur de modification du modèle de données qui fait défiler les lignes jusqu'au bon endroit
  - utiliser scrollRectToVisible de la classe
     JComponent (voir JavaDoc et TP 7)

## Présentation de JTree

- javax.swing.JTree
  - affichage et édition d'un modèle arborescent de données



Tuto Swing: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/tree.html

## Vocabulaire

- Accès à un nœud
  - par son chemin (path) à partir de la racine
    - instance de TreePath
  - par un numéro de ligne d'affichage (row index)
    - le numéro de ligne change en fonction du pliage
- Deux états possibles
  - nœud déplié (expanded)

nœud plié (collapsed) : nœud interne non déplié

- nœud interne, les enfants directs sont exposés à la vue
- mais pas nécessairement tous visibles
- État des nœuds
  - affichable (viewable) / masqué (hidden)
    - tous les ancêtres dépliés / un ancêtre au moins est plié
  - visible (displayed) :
    - affichable et dans la zone visible de l'arbre

CC 61/100


# Utilitaires de pliage/dépliage

- Quelques méthodes utilitaires de JTree :
  - boolean isCollapsed(TreePath)
  - boolean isExpanded(TreePath)
  - void collapsePath(TreePath)
  - void expandPath(TreePath)
  - boolean isVisible(TreePath)
    - indique si le nœud de chemin donné est affichable
  - void makeVisible(TreePath)
    - rend affichable le nœud de chemin donné

# Mises en place simples

```
Hashtable m = new Hashtable();
Hashtable m2 = new Hashtable();
m.put("Yoda", new Hashtable());
m.put("Yan", new Hashtable());
m.put("Dark", m2); {
    m2.put("Luke", new Hashtable());
    m2.put("Léia", new Hashtable());
}
m.put("D2R2", new Hashtable());
m.put("C6PO", new Hashtable());
m.put("Chewee", new Hashtable());
JTree tree = new JTree(m);
```





```
JTree

Yoda

Yan

[Ljava.lang.Object;@1cd8669

Luke

Léia

D2R2

C6PO

Chewee
```

```
Object[] m = new Object[] {
    "Yoda", "Yan",
    new Object[] {"Luke", "Léia" },
    "D2R2", "C6PO", "Chewee"
};
JTree tree = new JTree(m);
```

```
Vector m = new Vector();
Vector m2 = new Vector() {
    public String toString() {
        return "Dark";
                      🖆 J... 🔳 🗆 🔀
};
                        Yoda
m.add("Yoda");
                        Yan
m.add("Yan");
                        al Dark
m.add(m4); {
                          Luke
    m2.add("Luke");
                          Léia
    m2.add("Léia");
                        1 D2R2
                        C6PO
m.add("D2R2");
                        1 Chewee
m.add("C6PO");
m.add("Chewee");
                                  63/100
JTree tree = new JTree(m);
```

#### Gestion du défilement

- JTree implements Scrollable
  - gestion du défilement à l'aide d'un JScrollPane
- void scrollPathToVisible (TreePath)
  - Assure qu'un nœud de chemin donné est visible
- void scrollRowToVisible(int)
  - Assure qu'une ligne donnée (à partir de 0) est visible
  - /!\ une ligne n'affiche pas toujours le même nœud, tout dépend du pliage des nœuds intermédiaires

- boolean isRootVisible()
  - indique si la racine est visible
- void setRootVisible (boolean)
  - rend la racine visible ou non
- int getVisibleRowCount()
  - indique le nombre de lignes visibles
- void setVisibleRowCount(int)
  - fixe le nombre de lignes visibles

#### Modèle de données

- TreeModel: modèle de données des JTree
  - Object getChild(Object parent, int index)
    - fils à la position index du nœud parent
    - index = position du fils par rapport à parent (pour l'affichage, à partir de 0)
  - int getChildCount(Object parent)
    - nombre de fils du nœud parent
  - int getIndexOfChild(Object parent, Object child)
    - position du nœud child dans le nœud parent (pour l'affichage)
    - -1 si pas de filiation


- Object getRoot()
  - nœud racine de l'arbre
- boolean isLeaf(Object node)
  - node est une feuille ?
- void valueForPathChanged(TreePath p, Object v)
  - signale que l'utilisateur a modifié la valeur du nœud identifié par p
  - modèle doit notifier (fireTreeNodesChanged) en cas de réelle modification
- void addTreeModelListener(TreeModelListener)
  void removeTreeModelListener(TreeModelListener)
  - Ajout/suppression d'un écouteur de modification du modèle

## Mise en place avec un modèle

- JTree (TreeModel)
  - constructeur qui utilise le modèle fourni
  - affiche la racine, contrairement aux mises en places simples

## Gestion des nœuds

- Une classe pour les nœuds mutables
- Deux interfaces
  - nœuds mutables
  - nœuds non mutables
- interface TreeNode:
  - Enumeration children()
    - Enumeration des fils de ce nœud
  - boolean getAllowsChildren()
    - le nœud peut-il porter des fils ?
  - TreeNode getParent()
    - nœud père de ce nœud



- TreeNode getChildAt(int childIndex)
  - nœud fils d'index childIndex
  - utilisée par TreeModel.getChild
- int getChildCount()
  - nombre de fils de ce nœud
  - utilisée par TreeModel.getChildCount
- int getIndex(TreeNode node)
  - index de node pour ce nœud
  - utilisée par TreeModel.getIndexOfChild
- boolean isLeaf()
  - ce nœud est-il une feuille ?
  - utilisée par TreeModel.isLeaf

## Mise en place avec une racine

- JTree (TreeNode, boolean)
  - crée son propre modèle (DTM) :
    - racine = nœud passé en argument
  - paramètre booléen = manière de déterminer les feuilles :
    - false: getChildCount() == 0 ⇒ feuille
    - **true**: !getAllowsChildren() ⇒ **feuille**
  - affiche la racine, contrairement aux mises en places simples
- JTree (TreeNode) = JTree (TreeNode, false)

#### Nœuds mutables

- TreeNode → ensemble des services que propose un nœud au modèle
  - non mutables
    - ne peuvent pas changer de position dans l'arbre
    - ne peuvent pas changer de valeur
- MutableTreeNode extends TreeNode pour gérer la mutabilité (position et valeur)

- void insert(MutableTreeNode child, int index)
  - insère child en index comme fils de ce nœud
  - penser à détacher child de son père
  - penser à attacher this comme nouveau père
- void remove(int index)
  - supprime le fils en index pour ce nœud
  - penser à détacher le fils en index de ce nœud
- void remove (MutableTreeNode node)
  - supprime node des fils de ce nœud
  - penser à détacher node de ce nœud
- void removeFromParent()
  - détache ce nœud de son père
- void setParent(MutableTreeNode newParent)
  - attache ce nœud à newParent
- void setUserObject(Object object)
  - fixe la nouvelle étiquette de ce nœud à object

#### TreePath

- Notion de chemin à partir de la racine
- Seule méthode sûre pour identifier un nœud :
  - Selon l'état de pliage des nœuds, l'index d'un nœud dans l'arbre peut être variable ou indéterminé
- Implémentation sous forme de tableau de nœuds, ordonné de la racine jusqu'au dernier nœud du chemin
- Notion de chemin descendant :
  - p2 descend de p1 ⇔ p1 est préfixe de p2

- Object getLastPathComponent()
  - dernier nœud de ce chemin
- TreePath getParentPath()
  - nouveau chemin constitué des nœuds de ce chemin sauf le dernier
- Object[] getPath()
  - ce chemin sous forme de tableau ordonné
- Object getPathComponent(int index)
  - nœud de ce chemin situé en index
- int getPathCount()
  - nombre de nœuds de ce chemin
- boolean isDescendant (TreePath aTreePath)
  - aTreePath est-il un descendant de ce chemin ?
- TreePath pathByAddingChild(Object child)
  - nouveau chemin constitué des nœuds de ce chemin plus child à la fin

# Gestion des évènements de modification du modèle de données

- TreeModelListener pour écouter
  - modifications, insertions et suppressions de nœuds

#### Attention :

- Modification de la structure par le modèle ⇒ notification automatique des écouteurs
- Modification de la structure par les nœuds ⇒ notification à la charge du programmeur
  - Avantage : permet d'effectuer plusieurs modifications et une seule notification (efficacité)
  - Inconvénient : ne pas oublier la notification !

#### TreeModelListener

- void treeNodesChanged(TreeModelEvent evt)
  - modification des fils de evt.getTreePath()
  - fils modifiés dans evt.getChildren()
  - structure de l'arbre inchangée
- **void** treeStructureChanged(TreeModelEvent evt)
  - modification importante de la structure de l'arbre sous le nœud evt.getPath()
- **void** treeNodesInserted(TreeModelEvent evt)
  - insertion des nœuds evt.getChildren() sous le nœud evt.getPath()
- **void** treeNodesRemoved (TreeModelEvent evt)
  - suppression des nœuds evt.getChildren() sous le nœud evt.getPath() cc77/100

#### TreeModelEvent

- Object[] getPath()
  - chemin d'accès au nœud sous lequel a eu lieu la modification
- TreePath getTreePath()
  - chemin d'accès au nœud sous lequel a eu lieu la modification
  - dans treeStructureChanged, retourne l'ancêtre commun à tous les nœuds modifiés
  - dasn treeNodesChanged, retourne la racine

- int[] getChildIndices()
  - positions des enfants modifiés
    - supression → indices des enfants enlevés par rapport au tableau initial
    - insertion → indices des enfants ajoutés par rapport au tableau initial
    - dans treeStructureChanged → indices des modifications (tableau à plusieurs dimensions ?)
    - dans treeNodesChanged → null
- Object[] getChildren()
  - enfants du nœud getPath () aux positions indiquées par getChildIndices ()

# Exemple

 Différence entre modification du modèle et modification des nœuds :

```
DefaultTreeModel model = (DefaultTreeModel) tree.getModel();
for (int i = 0; i < nodesToInsert.length; i++) {
    model.insertNodeInto(nodesToInsert[i], parent, i);
}

DefaultTreeModel model = (DefaultTreeModel) tree.getModel();
int[] indices = new int[nodesToInsert.length];
for (int i = 0; i < nodesToInsert.length; i++) {
    parent.insert(nodesToInsert[i], i);
    indices[i] = i;
}
model.nodesWhereInserted(parent, indices);</pre>
```

#### Rendu visuel des nœuds

• L'interface TreeCellRenderer ne contient que la méthode :

• DefaultTreeCellRenderer dérive JLabel et implémente cette interface cc 81/100

### Calcul du rendu d'un nœud

- Un nœud doit savoir afficher son étiquette avec toString
- Calcul du texte à afficher :
  - Le TreeUI appelle sur le renderer
    getTreeCellRendererComponent(...)
    - qui appelle convertValueToText (value) sur le JTree
      - qui appelle toString() sur value
    - puis modifie le texte du renderer (JLabel) avec la valeur retournée
- Pour adapter ce calcul : dériver JTree et redéfinir la méthode convertValueToTexcte 82/100

# Changer l'affichage des nœuds sans changer de renderer

En utilisant les propriétés de DTCR :

backgroundNonSelectionColor	Color	RW
backgroundSelectionColor	Color	RW
borderSelectionColor	Color	RW
closedIcon	Icon	RW
defaultClosedIcon	Icon	R
defaultLeafIcon	Icon	R
defaultOpenIcon	Icon	R
font	Font	RW
leafIcon	Icon	RW
openIcon	Icon	RW
textNonSelectionColor	Color	RW
textSelectionColor	Color	RW

# Exemple

JTree tree = new JTree(new Object[] {...});

r.setBackgroundSelectionColor(Color.BLACK);

r.setTextSelectionColor(Color.WHITE);
r.setLeafIcon(r.getDefaultOpenIcon());
r.setClosedIcon(r.getDefaultLeafIcon());
r.setOpenIcon(r.getDefaultLeafIcon());

r.setFont(


);

DefaultTreeCellRenderer r = tree.getCellRenderer();

new Font("Papyrus", Font.BOLD | Font.ITALIC, 32)


tree.setRowHeight(Math.min(0, tree.getRowHeight() - 1));





## Définir un renderer


```
class MyTreeCellRenderer extends DefaultTreeCellRenderer {
   private Map<String, ImageIcon> icons;
   public MyTreeCellRenderer(Map<String, ImageIcon> icons) {
        this.icons = icons;
        setBackgroundSelectionColor(Color.BLACK);
        setTextSelectionColor(Color.WHITE);
        setFont(new Font("Papyrus", ...));
   public Component getTreeCellRendererComponent(
            JTree tree, Object value, boolean sel,
            boolean expanded, boolean leaf, int row,
            boolean hasFocus) {
        ImageIcon i = (ImageIcon) icons.get(value.toString());
        if (leaf) {
            setLeafIcon(i);
        } else if (expanded)
            setOpenIcon(i);
        } else {
            setClosedIcon(i);
        return super.getTreeCellRendererComponent(
            tree, value, sel, expanded, leaf, row, hasFocus
        );
Map<String, ImageIcon> icons = ...;
JTree tree = new JTree(new Object {...});
tree.setCellRenderer(new MyTreeCellRenderer(icons));
```



CC 85/100


## Edition des nœuds

- Éditeur de nœuds = instance de TreeCellEditor
- DefaultTreeCellEditor = implémentation par défaut
  - utilise un TreeCellRenderer pour afficher l'icône du nœud
  - utilise un délégué de type DefaultCellEditor pour éditer le texte du nœud
- DefaultTreeCellEditor se construit avec:
  - un JTree
  - un DefaultTreeCellRenderer
  - [un TreeCellEditor]




## Calcul de l'éditabilité d'un nœud

2.2.a: [2.1 -> false] retourne false
2.2.b: [2.1 -> true && canEditImmediately(mouseEvent)] retourne true
2.2.c: [2.1 -> true &&! canEditImmediately(mouseEvent) && shouldStartEditingTimer(mouseEvent)] startEditingTimer(); retourne false
2.2.d: [2.1 -> true &&! canEditImmediately(mouseEvent) &&! shouldStartEditingTimer(mouseEvent)] retourne false



# Comparaison des deux types d'éditeurs

- DefaultCellEditor utilise un JTextField placé sur toute la surface d'un nœud
- DefaultTreeCellEditor utilise l'icône du renderer et le JTextField du DefaultCellEditor





CC 89/100

## Contrôle de l'édition des nœuds

- Se fait au niveau du JTree :
  - Contrôle global
    - propriété "editable" (boolean, RW, liée)
    - Gère globalement l'éditabilité de tous les nœuds
  - Contrôle au cas par cas
    - boolean isPathEditable (TreePath)
    - Méthode appelée au début du calcul de l'éditabilité d'un nœud
    - Retourne isEditable () par défaut
    - Adaptable par redéfinition en installant un algorithme filtrant les nœuds éditables de ceux qui ne le sont pas

# Modification des poignées

- Les icônes des poignées ne sont pas gérées par le renderer (comme pour les nœuds) mais par le *UI-delegate* (instance de BasicTreeUI)
- Suppression des poignées :
  - Déterminer la classe exacte du *UI-delegate* (MetalTreeUI, MotifTreeUI, WindowsTreeUI)
  - Dériver cette classe en y redéfinissant la méthode boolean shouldPaintExpandControlMethod() pour qu'elle retourne false

#### Modification pour un JTree particulier :

```
- ((BasicTreeUI) tree.getUI()).setExpandedIcon(Icon)
- ((BasicTreeUI) tree.getUI()).setCollapsedIcon(Icon)
- ((BasicTreeUI) tree.getUI()).setLeftChildIndent(int)
- ((BasicTreeUI) tree.getUI()).setRightChildIndent(int)
```

#### Modification pour tous les JTree :

 Utiliser les propriétés de L&F des BasicTreeUI gérées par le UIManager

```
UIManager.put("Tree.expandedIcon", Icon)
UIManager.put("Tree.collapsedIcon", Icon)
UIManager.put("Tree.leftChildIndent", Integer)
UIManager.put("Tree.rightChildIndent", Integer)
```

## Sélection des nœuds

- Avec un DefaultTreeSelectionModel
  - Propriété associée du JTree :
    - selectionModel (TreeSelectionModel, RW, liée)
- Suppression de la possibilité de sélectionner les nœuds d'un arbre avec

```
setSelectionModel(null)
```

- Modes de sélection :
  - Propriété associée du modèle de sélection :
    - selectionMode (int, RW, non liée)

### Modes de sélection des nœuds

- Valeurs possibles (TreeSelectionModel):
  - CONTIGUOUS TREE SELECTION
    - Une seule zone contiguë de nœuds sélectionnés
  - DISCONTIGUOUS TREE SELECTION
    - Plusieurs zones de nœuds sélectionnés
  - SINGLE TREE SELECTION
    - Un seul nœud sélectionné
- Remarques :
  - Sélectionner un nœud interne ne sélectionne pas ses descendants.
  - La sélection d'une zone contiguë sur plusieurs niveaux ne sélectionne que les nœuds visibles.

## Notification de sélection

- Écoute les évènements de sélection avec TreeSelectionListener:
  - void valueChanged(TreeSelectionEvent)
- Ces écouteurs peuvent être attachés
  - au JTree directement
    - source de l'évènement est un JTree
  - à son modèle de sélection
    - source de l'évènement est un TreeSelectionModel

#### TreeSelectionEvent

- Object cloneWithSource(Object newSource)
  - copie de l'évènement dont la source est newSource
- TreePath getNewLeadSelectionPath()
  - chemin le plus bas dans la sélection <u>après</u> le changement de sélection
- TreePath getOldLeadSelectionPath()
  - chemin le plus bas dans la sélection <u>avant</u> le changement de sélection

- TreePath getPath()
  - chemin ajouté à ou supprimé de la sélection
- TreePath[] getPaths()
  - chemins ajoutés à ou supprimés de la sélection
- boolean isAddedPath()
  - le chemin a-t-il été ajouté à (true) ou supprimé de (false) la sélection ?
- boolean isAddedPath(int index)
  - le chemin en index dans la sélection a-t-il été ajouté (true) ou supprimé (false)?
- boolean isAddedPath(TreePath path)
  - path a-t-il été ajouté à (true) ou supprimé de (false) la sélection ?
    CC 97/100

# Sélection par programmation

- Sélection des nœuds directement à l'aide de l'arbre possible par modification des propriétés
  - lastSelectedPathComponent (Object, R, non liée)
  - anchorSelectionPath (TreePath, RW, liée)
  - leadSelectionPath (TreePath, RW, liée)
  - selectionCount (int, R, non liée)
  - selectionEmpty (boolean, R, non liée)
  - selectionPath (TreePath, RW, non liée)
  - selectionPaths (TreePath[], RW, non liée)
  - leadSelectionRow (int, R, non liée)
  - maxSelectionRow (int, R, non liée)
  - minSelectionRow (int, R, non liée)
  - selectionRow (int, W, non liée)
  - selectionRows (int[], RW, non liée)

CC 98/100

## Gestion du pliage

- Pour programmer le (dé)pliage des nœuds internes, on utilise les méthodes de JTree :
  - void [collapse expand] [Path Row] (...)
- Pour détecter les (dé)pliages :
  - Juste avant: TreeWillExpandListener
    - void treeWillCollapse(TreeExpansionEvent) throws ExpandVetoException
    - void treeWillExpand(TreeExpansionEvent) throws ExpandVetoException
  - Juste après: TreeExpansionListener
    - void treeCollapsed(TreeExpansionEvent)
    - **void** treeExpanded(TreeExpansionEvent)

#### Intérêt des

## TreeWillExpandListener

- Permet d'accepter/refuser le (dé)pliage
  - les exceptions servent uniquement à arrêter l'action
  - pour tester si l'action a aboutie, utiliser les méthode de JTree :
    - boolean isExpanded([int TreePath])
    - boolean isCollapsed([int TreePath])
- Ex. d'utilisation : peuplement d'un nœud interne juste avant le moment où le client va le déplier