Soluzione esercizio 1

Si usa algoritmo del banchiere perché ci sono più istanze di ogni tipo di risorsa, la situazione iniziale è

		All	ос			Need				Available			
	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D	
P1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	
P2	0	0	0	0	1	1	1	1					
Р3	0	0	0	0	1	1	1	1					
P4	0	0	0	0	1	1	1	1					

A T1 P1 richiede A e B che sono disponibili e portano in stato:

		All	loc			Need				Available				
_	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D		
P1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2		
P2	0	0	0	0	1	1	1	1						
Р3	0	0	0	0	1	1	1	1						
P4	0	0	0	0	1	1	1	1						

Che è uno stato sicuro (seq. sicura P1, P2, P3, P4)

A T2 P2 richiede B, C e D che sono disponibili e portano nello stato:

		All	loc			Need				Available			
	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D	
P1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	
P2	0	1	1	1	1	0	0	0					
Р3	0	0	0	0	1	1	1	1					
P4	0	0	0	0	1	1	1	1					

Che è uno stato sicuro (seq. sicura P1, P2, P3, P4)

A T3 P3 richiede A, Nb B, Nc C e Nd D. Nb necessariamente è 0 perché non sono disponibili risorse B quindi le possibili richieste sono (1, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 0) e (1, 0, 1, 1)

Nel primo caso si ha:

		All	loc			Need				Available			
	Α	В	С	D	Α	В	C	D	Α	В	С	D	
P1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
P2	0	1	1	1	1	0	0	0					
Р3	1	0	0	0	0	1	1	1					
P4	0	0	0	0	1	1	1	1					

Che è uno stato sicuro (seq. sicura P1, P2, P3, P4)

Nel secondo caso si ha:

		All	loc		Need				Available				
	Α	В	С	D	Α	В	С	D	Α	В	С	D	
P1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	
P2	0	1	1	1	1	0	0	0					
Р3	1	0	0	1	0	1	1	0					
P4	0	0	0	0	1	1	1	1					

Non ci sono sequenze sicure perché le risorse disponibili non permettono di far terminare nessun processo. Cosa analoga accade anche per gli altri due casi.

Quindi solo se Nb=Nc=Nd=0 si permane in uno stato sicuro.