# Corso Sistemi Operativi

#### **Prof. Pierfrancesco Bellini**

pierfrancesco.bellini@unifi.it Laboratorio DISIT Dip. Ingegneria dell'Informazione Via S. Marta, 3

1

# Programma A.A. 2020/21

#### Introduzione

- Struttura di un calcolatore, gestione I/O ed interruzioni
- Introduzione ai sistemi operativi
- Struttura dei sistemi operativi

#### Le basi del linguaggio Java

#### Gestione dei processi

- I processi
- I thread
- Scheduling della CPU
- Sincronizzazione tra processi
- Gestione dello stallo

#### Gestione della memoria

- Gestione della memoria centrale
- Memoria virtuale



Sistemi Operativi A.A 2020/2021 2

# Libri di testo principali

A. Silberschaz, P. Galvin, G. Gagne,

#### Sistemi Operativi: Concetti ed esempi,

decima edizione, Pearson Addison-Wesley.

G. Bucci,

#### Calcolatori elettronici, Architettura e organizzazione

2017, McGraw-Hill

K. Arnold, J. Gosling, D. Holmes

#### Java manuale ufficiale,

Pearson Addison-Wesley

Altro materiale su:

http://www.disit.org/sistemi-operativi



Sistemi Operativi A.A 2020/2021

3

### Esame

- Corso da 6 crediti
- Corso integrato con Calcolatori elettronici, per poter verbalizzare l'esame il modulo di calcolatori deve essere stato sostenuto

#### Esame Scritto

- Uno scritto sufficiente è valido fino al corso successivo
- Scritto composto da:
  - un esercizio su scheduling cpu o gestione stallo
  - » un esercizio programmazione java sincronizzazione thread
- Entro due giorni dopo lo scritto deve essere consegnata versione funzionante del secondo esercizio dello scritto (NEW!)
- Uno scritto di fine corso nei primi giorni di giugno oltre al primo appello

#### Esame Orale

- Discussione dello scritto dove presentate implementazione
- Una/due domande su teoria



iistemi Operativi A.A 2020/2021 4

# Gestione Input/Output e Interruzioni


5

## Architettura del calcolatore

- Componenti del calcolatore
  - CPU
  - Memoria
  - Periferiche I/O
    - Tastiera, schermo, dischi rigidi, USB, etc
  - **Bus** (Dati, Indirizzi, Controllo)



Sistemi Operativi A.A 2020/2021 6



# Interfaccia dispositivo

- Intermediario tra dispositivo e bus
- Dispositivi e CPU procedono in modo asincrono ognuno alla propria velocità.
- L'interfaccia deve fornire:
  - registri di appoggio per i dati da inviare/ricevere
  - registri per i comandi alla periferica
  - tenere traccia dello stato dela periferica ed eventuali errori
- L'interfaccia espone dei registri (o pseudo-registri)
  - DREG per lo scambio dei dati
  - CREG per i comandi alla periferica
  - SREG per leggere lo stato della periferica



Sistemi Operativi A.A 2020/2021 8

## Input/output

- La CPU per accedere ai registri delle interfacce può usare
  - I/O mappato in memoria
  - I/O isolato
  - entrambi

#### I/O mappato in memoria:

- una parte della memoria riservata per la comunicazione con i dispositivi
- es. memoria video

#### I/O isolato

- istruzioni specifiche usate per interazione con dispositivi tramite porte di input/output
- porte identificate da un numero (indirizzo)
- spazio di indirizzamento distinto da quello della memoria



Sistemi Operativi A.A 2020/2021

9


# I/O isolato


#### Istruzioni dedicate a input/output

- la cui esecuzione hanno cicli di bus del tutto analoghi a quelli di accesso alla memoria solo che vengono usate due linee di comando specifiche
  - IORC (I/O Read Command)
  - IOWC (I/O Write Command)
- Processore x86
  - IN AL, PORT
    - presenta **PORT** sul bus indirizzi
    - » asserisce IORC
    - Iegge dal bus dati e mette in AL
  - OUT PORT, AL
    - presenta **PORT** sul bus indirizzi
    - presenta sul bus dati il contenuto di AL

asserisce il comando **IOWC** 

Sistemi Operativi A.A 2020/2021 10





## PC IBM e Porte I/O


I «vecchi» PC IBM hanno una serie di porte ben definite per I/O

Port range	Summary
0x0000-0x001F	The first legacy DMA controller, often used for transfers to floppies.
0x0020-0x0021	The first Programmable Interrupt Controller
0x0022-0x0023	Access to the Model-Specific Registers of Cyrix processors.
0x0040-0x0047	The PIT (Programmable Interval Timer)
0x0060-0x0064	The "8042" PS/2 Controller or its predecessors, dealing with keyboards and mice.
0x0070-0x0071	The CMOS and RTC registers
0x0080-0x008F	The DMA (Page registers)
0x0092	The location of the fast A20 gate register
0x00A0-0x00A1	The second PIC
0x00C0-0x00DF	The second DMA controller, often used for soundblasters
0x00E9	Home of the Port E9 Hack. Used on some emulators to directly send text to the hosts' console.
0x0170-0x0177	The secondary ATA harddisk controller.
0x01F0-0x01F7	The primary ATA harddisk controller.
0x0278-0x027A	Parallel port
0x02F8-0x02FF	Second serial port
0x03B0-0x03DF	The range used for the IBM VGA, its direct predecessors, as well as any modern video card in legacy mode.
0x03F0-0x03F7	Floppy disk controller
0x03F8-0x03FF	First serial port

13

## Porte dell'interfaccia

- porta di ingresso (dalla periferica)
  - buffer con uscita in terzo stato, uscita abilitata quando asserito IORC (istruzione IN)
- porta di uscita (verso la periferica)
  - latch per memorizzare il dato, acquisizione effettuata quando viene asserito IOWC (istruzione OUT)



14

UNIVERSITÀ DINFO DISIT

## Modalità esecuzione I/O

- nessuna sincronizzazione tra programma in esecuzione e periferiche (molto più lente)
- la CPU deve aspettare...
- le tecniche fondamentali per la gestione delle periferiche sono:
  - Legestione a controllo di programma
  - II. sotto controllo di interruzione
  - III. tramite accesso diretto alla memoria o con processori I/O





Sistemi Operativi A.A 2020/2021 15

15

# Controllo di programma

- Consideriamo una interfaccia di uscita verso una stampante
- è necessario un protocollo di hand-shacking con la stampante
  - DAV (Data AVailable) indica che il dato è disponibile
  - DAC (Data ACkowledge) indica che il dato è stato acquisito ed un nuovo dato può essere inviato.





Sottoprogramma di gestione sottoprogramma STAMPA si aspetta:

• nel registro SI l'offset del buffer da stampare

nel registro CX il numero di byte da stampare

uso:

MOV SI, <offset BUFFER>
MOV CX, <n>

AL, E1h

**STAMPA** 

CALL STAMPA

implementazione:

ATTESA: IN

STAMPA: MOV AL, [SI]

OUT E1h, AL

AND AL, 1 JNZ ATTESA

> LOOP RET

INC SI

UNIVERSITÀ DINFO DISIT


Sistemi Operativi A.A 2020/2021 18

CPU attende il DAC=0 dalla stampante

Tempo CPU sprecato!

## Gestione sotto controllo di interruzione


- Durante l'attesa del DAC la CPU è bloccata, in realtà potrebbe fare altro ed essere interrotta quando il DAC viene asserito dalla stampante.
- All'interruzione viene eseguita una routine di servizio (interrupt handler) che invierà l'eventuale nuovo dato alla stampante e la CPU riprenderà esecuzione da dove era stata interrotta.
- L'esecuzione della routine avviene tra l'esecuzione di due istruzioni



19


# Modello semplificato sistema interruzione

- Si ipotizza che il sistema piloti una sola periferica
- la linea INTR in ingresso alla CPU indica una richiesta di interruzione
- esiste un flag nella CPU che indica abilitazione delle interruzioni IE (Interrupt Enable)
- Al termine della esecuzione di una istruzione la CPU controlla se è arrivata una interruzione IINTR, in questo caso la CPU deve azzerare IE (in modo che non possa essere interrotta) e fare fetch dell'istruzione all'indirizzo 0 (senza modificare PC)
- L'istruzione all'indirizzo 0 dovrà essere una CALL alla procedura di gestione degli interrupt
- La procedura terminerà con istruzione IRET che abiliterà anche interruzioni



UNIVERSITÀ DINFO DISIT

Sistemi Onesstici & & 2020/2021 20



## Routine di servizio

- L'esecuzione della routine di servizio dell'interrupt deve essere trasparente rispetto al programma interrotto
- alla posizione 0 viene inserita istruzione CALL alla routine gestione interruzione
- la routine deve:
  - 1. salvare sullo stack PSW (parola di stato) e tutti i registri usati
  - 2. trasferire il prossimo dato
  - 3. disasserire la richiesta di interruzione
  - 4. ripristinare registri
  - 5. ritornare al programma interrotto
- per il punto 5 c'è istruzione IRET che è come RET solo che abilita le interruzioni



Sistemi Operativi A.A 2020/2021 22

## Routine di servizio

Stesso uso:

MOV SI, <offset BUFFER>

MOV CX, <n>
CALL STAMPA

. . .

Sezione di inizializzazione:

STAMPA: MOV BUSY,1

MOV IND, SI

MOV COUNT

MOV COUNT, CX

MOV AL, [SI]

OUT DPORT, AL

MOV AL, 1

OUT CPORT, AL

RET

UNIVERSITÀ DINFO DISIT FIRENZE

Sistemi Operativi A.A 2020/2021 23

23

## Routine di servizio

Routine di servizio interruzione: ESCI: POP SI INTSTAMP: PUSH PSW  $\mathsf{CX}$ POP PUSH AX POP ΑX PUSH  $\mathsf{CX}$ POP **PSW** PUSH SI **IRET** MOV SI, IND FINE: MOV BUSY,0 INC SI MOV AL,0 MOV CX, COUNT CPORT,AL OUT DEC  $\mathsf{CX}$ JMP **ESCI** JΖ **FINE** MOV AL, [SI] OUT **DPORT, AL** MOVIND, SI COUNT, CX MOV UNIVERSITÀ DINFO DISIT

#### 2 STAMPE

■ Che succede se il programma chiama due volte STAMPA?

MOV SI, MSG1 MOV CX, 10 CALL STAMPA

...

MOV SI, MSG2 MOV CX, 5 CALL STAMPA

- Se la stampa precedente era terminata, OK
- Ma se la stampa precedente non era terminata...
- Si può aggiungere

WAIT: MOV AL, BUSY
JNZ WAIT

Per controllare che non sia in corso una stampa, ma comporta una attesa attiva... si potrebbe evitare?



Sistemi Operativi A.A 2020/2021 25


25

# Interruzione da parte di più periferiche


- Si hanno i seguenti problemi:
  - riconoscere la periferica dal quale arriva l'interruzione
  - scegliere quale è la routine di servizio da esequire
  - gestione priorità, si possono avere richieste contemporanee, si deve stabilire quale ha priorità maggiore
  - gestire l'interrompibilità della routine di servizio da parte di periferica a priorità maggiore





Sistemi Operativi A.A 2020/2021 26





Interruzioni vettorizzate inefficienza superata: • il dispositivo indica il numero di interrupt (IRQ i) • la CPU esegue direttamente la routine associata usando tabella TABIR (contenente le procedure di gestione) • Il numero della interrupt viene acquisito tramite un ciclo di bus il segnale INTA indica che la CPU ha ricevuto interruzione e attende su bus dati il numero IRQ TABIR CALL ROUTINE 0 INTE CALL ROUTINE 1 CALL ROUTINE 2 CALL ROUTINE i CALL ROUTINE n-1 28















## Accesso diretto alla memoria

- Per dispositivi che leggono/scrivono tanti dati velocemente (es. dischi rigidi, schede di rete) trasferire tutti i singoli byte usando le interruzioni sarebbe molto inefficiente
- La CPU può delegare questa attività al **DMAC** (Direct Memory Access Controller)




35

## **DMA**

#### Operazioni

- 1. Interfaccia richiede servizio DMA (DMREQ)
- 2. DMAC richiede alla CPU uso del bus (BUSREQ)
- 3. CPU concede bus al DMAC (BUSACK) fintanto che BUSREQ è asserito
- 4. DMAC mette indirizzo su bus indirizzi, attiva MR e IOW o MW e IOR
- 5. La periferica scrive/legge su bus dati il dato da trasferire
- 6. Finito il trasferimento DMAC disattiva BUSREQ e CPU acquisisce nuovamente BUS e disattiva BUSACK




## Struttura DMA


- L'architettura del DMA prevede:
  - un contatore del numero di caratteri/parole da trasferire
  - un puntatore alla posizione dove andrà scritto/letto il dato in memoria
  - un registro di comando con il tipo di trasferimento
  - un eventuale registro di stato
- Fase di programmazione
  - visto come dispositivo dotato di un insieme di registri
- Trasferimento dati con due modalità
  - trasferimento singolo, trasferisce un singolo carattere
  - **trasferimento a blocchi**, trasferisce tutte le parole indicate dal contatore, incrementando o decrementando la posizione, occupa il BUS fino alla terminazione del trasferimento,
    - al termine del trasferimento viene generata interruzione



Sistemi Operativi A.A 2020/2021 37

37





## Interruzioni

- **asincrone**: generate dai dispositivi I/O
- **sincrone**: generate dall'esecuzione delle istruzioni
  - dovute ad errori che avvengono nell'esecuzione di una istruzione (dette in questo caso anche eccezioni)
  - dovute ad una chiamata esplicita con una istruzione specifica es. "INT 21h", simile a chiamata a procedura, chiama la procedura associata a una posizione della tabella delle interruzioni
- Molto importanti per i sistemi operativi

