HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HADOOP 2.9.1 TRÊN WINDOWS

1. DOWNLOAD HADOOP 2.9.1 VÀ JDK

o Truy cập vào đường dẫn sau và download Hadoop 2.9.1:

```
https://archive.apache.org/dist/hadoop/core/hadoop-2.9.1/hadoop-
2.9.1.tar.gz
```


- o Kiểm tra Java đã được cài đặt chưa?
 - Mở cửa số **cmd** (command prompt của windows), chạy lệnh sau:

```
java -version
```

- Nếu xuất hiện thông tin sau có nghĩa là máy đã có Java:

```
C. Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>java -version
java version "1.8.0_231"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_231-b11)
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.231-b11, mixed mode)
C:\Users\Administrator>_
```

 Nếu máy chưa cài đặt Java, download với từ khóa "jdk" từ internet như hình sau (chọn phiên bản 32 bit hoặc 64 bit tùy thuộc vào hệ điều hành đang dùng):



Tiến hành cài đặt, đường dẫn sau khi cài đặt mặc định như sau:




C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_231

2. SETUP ĐƯỜNG DẪN VÀ CÀI ĐẶT BIẾN MÔI TRƯỜNG

Giải nén file hadoop-2.9.1.tar.gz đã download tại đường dẫn:

C:\BigData\hadoop-2.9.1


 Truy cập vào đường dẫn trên, tạo mới thư mục data, trong thư mục data, tạo tiếp 2 thư mục datanode và namenode.



Cài đặt biến môi trường:

HADOOP_HOME="C:\BigData\hadoop-2.9.1"


JAVA_HOME="C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_231"





Cập nhật thêm 2 thông tin vào biến môi trường PATH

%JAVA_HOME%/bin;%HADOOP_HOME%/bin;



3. CÀI ĐẶT HADOOP

Trong thư mục đã giải nén, cần cấu hình 4 file cần thiết sau:

- √ hadoop-env.cmd
- √ core-site.xml
- √ hdfs-site.xml
- √ mapred-site.xml

Tất cả 4 file này đều đặt trong đường dẫn:

C:\BigData\hadoop-2.9.1\etc\hadoop

 Cấu hình hadoop-env.cmd: Khai báo set JAVA_HOME theo đường dẫn đã cài đặt ở trên

```
echo off
      Frem Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
     Grem contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
     Grem this work for additional information regarding copyright ownership.
     Grem The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
     @rem (the "License"); you may not use this file except in compliance with
     Grem the License. You may obtain a copy of the License at
     @rem
     @rem
              http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
     Grem Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
Grem distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
     Grem WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
14
15
16
17
18
19
20
     Grem See the License for the specific language governing permissions and
     @rem limitations under the License.
     @rem Set Hadoop-specific environment variables here.
     Grem The only required environment variable is JAVA HOME. All others are
     Grem optional. When running a distributed configuration it is best to
     @rem set JAVA_HOME in this file, so that it is correctly defined on
     @rem remote nodes.
      rem The java implementation to use.
    set JAVA_HOME=C:\Progra~1\Java\jdk1.8.0_231
     @rem The jsvc implementation to use. Jsvc is required to run secure datanodes.
     @rem set HADOOP CONF DIR=
```

o Cấu hình core-site.xml

IP: IP của máy đang dùng làm Hadoop Server

Port: Lựa chọn Port chưa sử dụng trên máy Server đang cấu hình để tránh tình trạng xung đột port.

o Cấu hình *hdfs-site.xml*

 Cấu hình mapred-site.xml: Nếu tìm không thấy mapred-site.xml thì tìm file mapred-site.xml.template, sau đó đổi tên lại thành mapredsite.xml

```
<configuration>
  cproperty>
     <name>mapreduce.job.user.name</name>
     <value>%USERNAME%</value>
  </property>
  property>
     <name>mapreduce.framework.name</name>
     <value>yarn</value>
  </property>
  cproperty>
      <name>yarn.apps.stagingDir</name>
     <value>/user/%USERNAME%/staging</value>
  </property>
  property>
      <name>mapreduce.jobtracker.address
     <value>local</value>
  </property>
</configuration>
```

4. FORMAT NAMENODE

Truy cập vào link sau và download gói cấu hình:



https://github.com/ParixitOdedara/Hadoop ① Issues 0 Pull requests 0 |II Projects 0 Repository to keep Hadoop's Windows compatible compiled files 0 releases **22 0** contributors (P) 1 commit ະ 1 branch Branch: master ▼ New pull request Find file ParixitOdedara and ParixitOdedara Checked-in Hadoop's Windows Compatible complied files Clone with HTTPS ® Use Git or checkout with SVN using the web URL. Checked-in Hadoop's Windows Compatible complied files https://github.com/ParixitOdedara/Hadoop

Open in Desktop

Download ZIP

 Giải nén file vừa download về và copy toàn bộ nội dung bên trong thư mục bin, dán vào đường dẫn:

C:\BigData\hadoop-2.9.1\bin

© 2018 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Help

 Mở cửa sổ cmd, truy cập đến đường dẫn C:\BigData\hadoop-2.9.1\bin, gõ lệnh:

hadoop namenode -format

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\BigData\hadoop-2.9.1\bin>hadoop namenode -format
```

o Chờ quá trình format hoàn thành.



5. KHỞI ĐỘNG HADOOP

Truy cập đến đường dẫn C: |BigData | hadoop-2.9.1 | sbin và gố lệnh:

start-all.cmd

```
Administrator: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\BigData\hadoop-2.9.1\sbin>start-all.cmd
```

Xuất hiện 4 hộp thoại command sau là dịch vụ đã chạy thành công:

6. TRUY CẬP HADOOP SERVER BẰNG GIAO DIỆN GUI

 Từ máy client, chúng ta có thể truy cập đến máy Hadoop Server bằng trình duyệt theo cú pháp sau:




http://IP:50070

IP. IP của máy Hadoop Server.

Port 50070: Là port mặc định của để truy cập đến giao diện GUI của Hadoop Server.


Tham khảo các port khác tại link: https://hadoop.apache.org/docs/r2.9.1/hadoop-project-dist/hadoophdfs/hdfs-default.xml

Giao diện truy cập thành công sẽ có giao diện như sau:



o Truy cập đến trang upload file:





Truy cập đến file từ tại Hadoop Server theo cú pháp:

hdfs://IP:PORT

IP: IP của máy Hadoop Server.

PORT: Port đã cấu hình trên file *core-site.xml*. Cũng có thể xem tại giao diện GUI tại trang chủ

