

Backtest Strategy: True 50% Crossing → 100% MZ

Цель

Провести бэктест стратегии входа после **True Crossing** уровня **50% Extremum-to-50% MZ Level** с целью движения цены к **100% MZ**.

Все Margin Zones, уровни, ZigZag extremums и CFD Rollover Points рассчитывать строго по исходной спецификации.

1. Сигнал на вход

Сигнал возникает только при событии **True Crossing**.

Для зоны от H4 Local Maximum:

- Margin Zone расположена ниже экстремума;
- предыдущий CFD Rollover Point находится **выше 50% Extremum-to-50% MZ Level**;
- следующий CFD Rollover Point находится **ниже уровня**;
- открываем **SHORT**.

Для зоны от H4 Local Minimum:

- Margin Zone расположена выше экстремума;
- предыдущий CFD Rollover Point находится **ниже 50% Extremum-to-50% MZ Level**;
- следующий CFD Rollover Point находится **выше уровня**;
- открываем **LONG**.

Вход выполняется **по цене второго CFD Rollover Point**, на котором подтверждено событие **True Crossing**.

False Crossing не является торговым сигналом.

2. Take Profit

Take Profit устанавливается на **100% MZ**, то есть на дальней границе Margin Zone (**IMZ**).

- SHORT → TP = нижняя граница **100% MZ** .
- LONG → TP = верхняя граница **100% MZ** .

В исходной спецификации **100% MZ** соответствует дальней границе зоны / IMZ.

3. Stop Loss

Для каждой сделки:

`TP_distance = abs(EntryPrice - TP)`

`SL_distance = TP_distance`

То есть **Risk : Reward = 1 : 1**.

- SHORT: `SL = EntryPrice + TP_distance`
- LONG: `SL = EntryPrice - TP_distance`

4. Заккрытие сделки

После открытия сделки отслеживать первое наступившее событие:

1. Цена достигает TP → результат `WIN`.
2. Цена достигает SL → результат `LOSS`.

Сделка закрывается по первому достигнутому уровню.

5. Правила сигналов

- Использовать только `True Crossing`.
- Crossing должен быть подтвержден двумя **последовательными валидными CFD Rollover Points**.
- Оба rollover points должны относиться к одной и той же активной Margin Zone и одному неизменному уровню.
- Не создавать сигнал через пропущенный rollover day.
- При появлении нового H4 ZigZag extremum / новой Margin Zone состояние crossing сбрасывается согласно основной спецификации.

6. Данные сделки

Для каждого trade сохранить минимум:

`instrument`
`zone_id`
`extremum_type`
`extremum_timestamp`
`signal_timestamp`
`direction ( LONG / SHORT )`
`entry_price`
`100%_MZ_price`
`take_profit`
`stop_loss`
`risk_distance`
`exit_timestamp`
`exit_price`
`result ( WIN / LOSS )`
`R_result ( +1R / -1R )`

Главная логика стратегии:

True Crossing → вход в сторону Margin Zone → TP на 100% MZ → SL симметрично относительно Entry → R:R = 1:1.