

# Курс: Архитектура компьютера и ОС

## Лекция 11: Компьютерные сети

Лектор: Евгений Соколов

Дата: 30.11.2025

### Содержание

<b>1 Введение</b>	<b>1</b>
<b>2 Физический и Канальный уровни</b>	<b>2</b>
2.1 Принципы передачи сигнала . . . . .	2
2.2 Протокол Ethernet и MAC-адресация . . . . .	2
<b>3 Сетевой уровень (Network Layer)</b>	<b>2</b>
3.1 Протокол IP и маршрутизация . . . . .	2
3.2 Подсети и маски (CIDR) . . . . .	3
<b>4 Транспортный уровень (Transport Layer)</b>	<b>4</b>
4.1 Сравнение TCP и UDP . . . . .	4
4.2 Порядок байт (Endianness) . . . . .	4
<b>5 Прикладной уровень (Application Layer)</b>	<b>4</b>
5.1 HTTP и DNS . . . . .	4
<b>6 Socket API и Модели конкурентности</b>	<b>5</b>
6.1 Базовый жизненный цикл TCP-сервера . . . . .	5
6.2 Эволюция моделей ввода-вывода . . . . .	5
6.2.1 Thread-per-connection (Поток на соединение) . . . . .	5
6.2.2 Non-blocking I/O (Неблокирующий ввод-вывод) . . . . .	5
6.2.3 I/O Multiplexing (epoll) . . . . .	6
<b>7 Итоги раздела</b>	<b>6</b>
<b>1 Введение</b>	

В рамках данной лекции рассматривается стек сетевых технологий: от физических принципов передачи сигнала до реализации высоконагруженных серверов с использованием механизмов мультиплексирования ввода-вывода. Основное внимание уделяется архитектурным ограничениям (trade-offs) различных протоколов и системных вызовов.

## 2 Физический и Канальный уровни

### 2.1 Принципы передачи сигнала

Фундаментальной задачей сетевого взаимодействия является передача информации между двумя физически соединёнными узлами. На физическом уровне это реализуется посредством модуляции напряжения в проводнике. Выделяют два типа сигналов:

- Аналоговый сигнал.** Обладает непрерывным спектром значений. Позволяет передавать больший объём информации, однако критически подвержен зашумлению, что делает его непригодным для точной передачи данных в современных компьютерных сетях.
- Цифровой сигнал.** Использует дискретный набор значений напряжения (например, высокий и низкий уровень). Значения, выходящие за пределы порогов, округляются, что обеспечивает устойчивость к помехам.

При передаче последовательности бит (например, длинной серии единиц) возникает проблема синхронизации: получатель (Receiver) может рассинхронизироваться с отправителем (Sender) относительно частоты тактов. Для решения данной проблемы применяется **Манчестерское кодирование**.

#### Определение: Манчестерское кодирование

Метод кодирования, при котором данные логически объединяются (операция XOR) с тактовым сигналом (Clock). Это гарантирует наличие перепада напряжения (фрона) в середине каждого битового интервала, что позволяет получателю синхронизировать частоту по самому сигналу.




Рис. 1 – Принцип Манчестерского кодирования (схематично)

### 2.2 Протокол Ethernet и MAC-адресация

Для структурирования потока бит используется протокол [Ethernet](#), оперирующий единицами данных, называемыми фреймами (frames).

Адресация на канальном уровне осуществляется посредством [MAC-адрес](#)-адресов. Предполагается глобальная уникальность MAC-адресов, обеспечиваемая распределением диапазонов (OUI) между производителями оборудования (например, Intel, Cisco).

## 3 Сетевой уровень (Network Layer)

### 3.1 Протокол IP и маршрутизация

Протокол [IP](#) (Internet Protocol) обеспечивает глобальную адресацию и маршрутизацию пакетов между сетями. Наиболее распространённая версия IPv4 использует 32-битные

Таблица 1 – Структура Ethernet-фрейма

Поле	Описание	Размер
Preamble	Синхронизация	8 байт
Destination MAC	MAC-адрес получателя	6 байт
Source MAC	MAC-адрес отправителя	6 байт
EtherType	Тип инкапсулированного протокола (IPv4/IPv6)	2 байта
Payload	Полезная нагрузка (например, IP-пакет)	46-1500 байт
FCS	Контрольная сумма (CRC) для проверки целостности	4 байта

адреса, записываемые в виде четырёх октетов (например, 192.168.0.1).

Ввиду ограниченности адресного пространства IPv4 (всего  $2^{32} \approx 4.3$  млрд адресов), широко применяется технология NAT.

### Определение: NAT (Network Address Translation)

Механизм, позволяющий устройствам из локальной сети (с приватными адресами) выходить в глобальную сеть, используя один публичный IP-адрес маршрутизатора. Маршрутизатор подменяет адрес источника и порт, сохраняя состояние соединения в таблице трансляции.

## 3.2 Подсети и маски (CIDR)

Для логического разделения сетей используется бесклассовая адресация (CIDR). Адрес сети определяется префиксом, а маска подсети указывает количество бит, отведённых под адрес сети.

```

1 IP: 88.99.146.0
2 CIDR: /23 (23 bits network, 9 bits host)
3
4 Netmask: 11111111.11111111.11111110.00000000 (255.255.254.0)
5 Wildcard: 00000000.00000000.00000001.11111111 (0.0.1.255)
6
7 Network: 88.99.146.0
8 HostMin: 88.99.146.1
9 HostMax: 88.99.147.254
10 Broadcast: 88.99.147.255
11 Hosts/Net: 510 (2^9 - 2)

```

Листинг 1 – Пример расчета диапазона подсети /23

### Примечание

Адреса, у которых хостовая часть состоит из всех нулей (адрес сети) или всех единиц (Broadcast), зарезервированы и не могут быть назначены конкретному интерфейсу.

Для предотвращения бесконечной циркуляции пакетов при ошибках маршрутизации используется поле TTL (Time To Live), значение которого уменьшается на единицу при прохождении каждого промежуточного узла (хопа).

## 4 Транспортный уровень (Transport Layer)

Сетевой уровень доставляет данные до хоста. Транспортный уровень (L4) отвечает за мультиплексирование потоков данных для конкретных приложений, используя абстракцию **порта** (16-битное число).

### 4.1 Сравнение TCP и UDP

Таблица 2 – Сравнение транспортных протоколов

Характеристика	TCP (Stream)	UDP (Datagram)
<b>Гарантии</b>	Гарантирует доставку и порядок байт.	Не гарантирует доставку и порядок.
<b>Соединение</b>	Требует установки соединения (handshake).	Отправка данных без установки соединения ("fire and forget").
<b>Поток данных</b>	Непрерывный поток байт.	Дискретные сообщения (датаграммы).
<b>Overhead</b>	Высокий (заголовки, подтверждения).	Низкий (минимальный заголовок).
<b>Применение</b>	Web (HTTP), Email, File transfer.	DNS, Streaming, VoIP, Gaming.

### 4.2 Порядок байт (Endianness)

Сетевые протоколы исторически используют порядок байт **Big-Endian** (старший байт по младшему адресу). Архитектура x86 использует **Little-Endian**. Для корректной интерпретации многобайтовых чисел (например, порта или IP-адреса) необходима конвертация:

```

1 #include <arpa/inet.h>
2
3 uint16_t host_port = 8080;
4 // Host TO Network Short (conversion for sending)
5 uint16_t net_port = htons(host_port);
6 // Network TO Host Short (conversion on receipt)
7 uint16_t back_port = ntohs(net_port);

```

Листинг 2 – Конвертация порядка байт

## 5 Прикладной уровень (Application Layer)

Прикладные протоколы (L7) определяют семантику передаваемых данных.

### 5.1 HTTP и DNS

Протокол HTTP — текстовый протокол, работающий поверх [TCP](#). Сообщения состоят из стартовой строки, заголовков и опционального тела. В качестве разделителя строк используется последовательность CRLF (`\r\n`).

Система [DNS](#) выполняет трансляцию доменных имён (например, `google.com`) в IP-адреса. Для получения адреса в языке С используется функция `getaddrinfo`, возвращающая список структур `addrinfo`.

**Примечание**

Один домен может разрешаться (resolve) в несколько IP-адресов для балансировки нагрузки на уровне DNS (DNS Round Robin) и обеспечения географической близости к клиенту (CDN).

## 6 Socket API и Модели конкурентности

### 6.1 Базовый жизненный цикл TCP-сервера

Интерфейс сокетов ([сокет](#)) в POSIX-системах реализует файловую абстракцию для сетевого взаимодействия.




Рис. 2 – Системные вызовы TCP-сервера

Критическая проблема базовой модели: вызов `read()` является блокирующим. Если сервер обслуживает одного клиента, остальные клиенты ожидают в очереди (backlog), создаваемой ядром ОС.

### 6.2 Эволюция моделей ввода-вывода

#### 6.2.1 Thread-per-connection (Поток на соединение)

Создание отдельного потока ОС (pthread) для каждого клиента.

- **Преимущество:** Простота реализации, линейный код.
- **Цена (Trade-off):** Высокие накладные расходы. Каждый поток требует алокации стека (по умолчанию 2-8 МБ) и структур ядра. Переключение контекста (Context Switch) при тысячах потоков приводит к существенной деградации производительности (CPU тратится на планировщик, а не на полезную работу).

#### 6.2.2 Non-blocking I/O (Неблокирующий ввод-вывод)

Файловый дескриптор переводится в неблокирующий режим (`O_NONBLOCK`). Системные вызовы `read/write` возвращают ошибку `EAGAIN`, если данные не готовы. Это позволяет одному потоку опрашивать множество сокетов, но приводит к проблеме **Busy Wait** (100% загрузка CPU при пустых циклах опроса).

### 6.2.3 I/O Multiplexing (epoll)

Механизм [epoll](#) (Linux) позволяет потоку «заснуть» до возникновения события на одном из множества наблюдаемых дескрипторов.

#### Определение: Event Loop

Архитектурный паттерн, в котором единый поток циклически ожидает событий от мультиплексора (epoll) и вызывает соответствующие обработчики (callbacks). Это позволяет обрабатывать десятки тысяч соединений (проблема C10k) с минимальными накладными расходами памяти и отсутствием лишних переключений контекста.

```

1 int epfd = epoll_create1(0);
2 struct epoll_event ev, events[MAX_EVENTS];
3
4 // Register server socket
5 ev.events = EPOLLIN;
6 ev.data.fd = server_socket;
7 epoll_ctl(epfd, EPOLL_CTL_ADD, server_socket, &ev);
8
9 while (1) {
10     // Wait for events (blocking)
11     int nfds = epoll_wait(epfd, events, MAX_EVENTS, -1);
12
13     for (int i = 0; i < nfds; ++i) {
14         if (events[i].data.fd == server_socket) {
15             // handle new connection (accept)
16         } else {
17             // handle data (read/write)
18         }
19     }
20 }
```

**Листинг 3** – Скелет Event Loop на epoll

## 7 Итоги раздела

### Итоги раздела

- Сетевое взаимодействие представляет собой иерархию абстракций: от модуляции напряжения до прикладных протоколов (OSI Model).
- Протоколы TCP и UDP предоставляют различные гарантии (надёжность против скорости), что диктует их области применения.
- Прямое использование потоков (Thread-per-connection) неэффективно для I/O-bound задач с большим числом соединений из-за накладных расходов на память и планирование.
- Современные высоконагруженные серверы используют неблокирующий ввод-вывод и механизм [epoll](#) для мультиплексирования событий в едином цикле (Event Loop).

