
Zmiana nazwy switch i nadawanie hasła:

Uruchamiamy PC i przechodzimy do terminala, oczywiście switch musi być podłączony kablem konsolowym. Uruchamiamy switch "enable"



Przechodzimy do konfiguracji "config terminal"

```
Switch>enable
Switch=config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
Switch(config) #
```

Zmieniamy nazwę poprzez polecenie "hostname <nazwa>"

```
Switch>enable
Switchfconfig
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Sl
Sl(config) #
```

Teraz będziemy nadawać hasło dla switch standardowe będzie ono "cisco", a nadajemy poprzez komendę "service password-encryption" i "enable secret <hasło>"

```
Switch>enable
Switch=config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #hostname Sl
Sl(config) #serv
Sl(config) #service passwo
Sl(config) #service passwo
Sl(config) #service password-encryption
Sl(config) #enable secret cisco
Sl(config) #
```

Sprawdzenie czy działa, wychodzimy ze switch'a i wchodzimy ponownie.





W gui nadanie hasła niestety nie da się zrobić, albo jeszcze nie odkryłem sposobu natomiast ze zmianą nazwy można to robić w "*Config->GLOBAL->Settings->Hostname*". W ten sam sposób co i na terminalu jak i na GUI można w Routerze zmienić nazwę.

Ustawienie komputerów pod routing:


Sprawa polega na tym ze ustawiamy komputery tak samo jak pod VLAN co opisałem we wcześniejszych notatkach, z tym że tym razem ustawiamy też bramkę domyślną (Deflaut Gateway)

Odpowiednio dla komputera z VLAN_10: 192.168.10.1, dla komputera z VLAN_20: 192.168.20.1





Tworzenie VLAN i nadawanie odpowiednim portom (TERMINAL):



Posiadając tak ułożone komputery podłączone do

odpowiednio do portów 1 i 2:

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	1		0060.70DE.6401
FastEthernet0/2	Up	1		0060.70DE.6402
FastEthernet0/3	Down	1		0060.70DE.6403
FastEthernet0/4	Down	1		0060.70DE.6404
FastEthernet0/5	Down	1		0060.70DE.6405
FastEthernet0/6	Down	1		0060.70DE.6406
FastEthernet0/7	Down	1		0060.70DE.6407
FastEthernet0/8	Down	1		0060.70DE.6408
FastEthernet0/9	Down	1		0060.70DE.6409
FastEthernet0/10	Down	1		0060.70DE.640A
FastEthernet0/11	Down	1		0060.70DE.640B
FastEthernet0/12	Down	1		0060.70DE.640C
FastEthernet0/13	Down	1		0060.70DE.640D
FastEthernet0/14	Down	1		0060.70DE.640E
FastEthernet0/15	Down	1		0060.70DE.640F
FastEthernet0/16	Down	1		0060.70DE.6410
FastEthernet0/17	Down	1		0060.70DE.6411
FastEthernet0/18	Down	1		0060.70DE.6412
FastEthernet0/19	Down	1		0060.70DE.6413
FastEthernet0/20	Down	1		0060.70DE.6414
FastEthernet0/21	Down	1		0060.70DE.6415
FastEthernet0/22	Down	1		0060.70DE.6416
FastEthernet0/23	Down	1		0060.70DE.6417
FastEthernet0/24	Down	1		0060.70DE.6418
GigabitEthernet0/1	Down	1		0060.70DE.6419
GigabitEthernet0/2	Down	1		0060.70DE.641A
Vlan1	Down	1	<not set=""></not>	000A.41E0.E5D9
Hostname: S1				

Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office, Main Wiring Closet

Przechodzimy do terminala wchodzimy do konfiguracji switch'a i tworzymy vlan 10 i 20 komendami:

- "vlan 10" i "name VLAN_10"
- "vlan 20" i "name VLAN_20"
- "vlan 99" i "name VLAN_99"

```
S1#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name VLAN_10
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name VLAN_20

Top
```

Sprawdzenie poleceniem "do show vlan brie"

Przydzielanie VLAN_99 do wszystkich portów:

Zaznaczamy wszystkie porty poleceniem "interface rang fa0/1-24, gi0/1-2" i przydzielamy VLAN_99 poleceniem "switchport access vlan 99"

```
Sl(config) #interface rang fa0/1-24, gi0/1-2
Sl(config-if-range) #switchport access vlan 99
Sl(config-if-range) #exit
Sl(config) #
```

Sprawdzenie:

```
Sl(config)#do show vlan brie
       VLAN Name
                                                                                          Status
                                                                                                                Ports
                 default
                                                                                          active
                VLAN_10
VLAN_20
VLAN_99
                                                                                          active
                                                                                                               Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig0/1, Gig0/2
                                                                                          active
      1002 fddi-default
                                                                                          active
      1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
1005 trnet-default
                                                                                          active
                                                                                          active
Тор
```

Teraz porty 1 i 2 przydzielimy do VLAN_10, a 3 i 4 do VLAN_20

- interface rang fa0/1-2
- switchport access vlan 10
- interface rang fa0/3-4
- switchport access vlan 10

```
Sl(config) #interface rang fa0/1-2
Sl(config-if-range) #switchport access vlan 10
Sl(config-if-range) #exit
Sl(config) #interface rang fa0/3-4
Sl(config-if-range) #switchport access vlan 20
Sl(config-if-range) #exit
Sl(config) #
```


Sprawdzenie:




W ten sposób mamy skonfigurowany switch pod routing.


Tworzenie VLAN i nadawanie odpowiednim portom (GUI):

W switch'u przechodzimy do "*Config->VLAN Database*" i odpowiednio dodajemy VLAN_10, VLAN_20, VLAN_99:





Przechodzimy teraz do "INTERFACE" i w odpowiednich portach klikamy jaki ma być VLAN pamiętając że o 1-2 dla VLAN_10 od 3-4 dla VLAN_20 reszta na VLAN_99:




I w ten sposób lecimy każdy port po kolei.

Sprawdzenie:

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	10		0090.0C39.4701
FastEthernet0/2	Up	10		0090.0C39.4702
FastEthernet0/3	Down	20		0090.0C39.4703
FastEthernet0/4	Down	20		0090.0C39.4704
FastEthernet0/5	Down	99		0090.0C39.4705
FastEthernet0/6	Down	99		0090.0C39.4706
FastEthernet0/7	Down	99		0090.0C39.4707
FastEthernet0/8	Down	99		0090.0C39.4708
FastEthernet0/9	Down	99		0090.0C39.4709
FastEthernet0/10	Down	99		0090.0C39.470A
FastEthernet0/11	Down	99		0090.0C39.470B
FastEthernet0/12	Down	99		0090.0C39.470C
FastEthernet0/13	Down	99		0090.0C39.470D
FastEthernet0/14	Down	99		0090.0C39.470E
FastEthernet0/15	Down	99		0090.0C39.470F
FastEthernet0/16	Down	99		0090.0C39.4710
FastEthernet0/17	Down	99		0090.0C39.4711
FastEthernet0/18	Down	99		0090.0C39.4712
FastEthernet0/19	Down	99		0090.0C39.4713
FastEthernet0/20	Down	99		0090.0C39.4714
FastEthernet0/21	Down	99		0090.0C39.4715
FastEthernet0/22	Down	99		0090.0C39.4716
FastEthernet0/23	Down	99		0090.0C39.4717
FastEthernet0/24	Down	99		0090.0C39.4718
GigabitEthernet0/1	Down	99		0090.0C39.4719
GigabitEthernet0/2	Down	99		0090.0C39.471A
Vlan1	Down	1	<not set=""></not>	0030.A300.658A
Hostname: Switch				

Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office, Main Wiring Close

Routing na dwóch kablach (terminal)



Wchodzimy do terminala z komputera który jest podłączony kablem konsolowym z routerem. "Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:" wpisujemy "NO" o ile coś takiego się pokaże.

Sprawa jest prosta na dwóch portach routera nadajemy im odpowiednio adresy i maski

- 192.168.10.1/24
- 192.168.20.1/24

Poprzez wprowadzenie komend po przejściu do configuracji:

- interface fa0/0
- ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
- interface fa0/1
- ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

```
Router>enable
Router$config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #inter
Router(config) #interface fa0/0
Router(config-if) #ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if) #interface fa0/1
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #exit
```

Uruchamiamy oba porty poprzez wejście w nie i wpisanie polecenia "no shutdown":

```
Router(config) #interface fa0/1
Router(config-if) # no shutdown

Router(config-if) #

$LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if) #exit
Router(config) #interface fa0/0
Router(config-if) # no shutdown

Router(config-if) #

$LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

$LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if) #

Router(config-if) #
```

I to by było na tyle z routingu tylko trzeba pamiętać aby odpowiednio kablami podłączyć to co ma należeć do sieci VLAN_10 na switch'u port 1 i 2 (z routera jest to fa0/0), a to co ma należeć do VLAN 20 do portu 3 i 4 (z routera jest to fa0/1).

Sprawdzenie:

```
Port
                            VLAN
                                                       MAC Address
                     Link
                                   IP Address
FastEthernet0/1
                                                       0060.70DE.6401
                            10
                     Uτο
                            10
FastEthernet0/2
                                                       0060.70DE.6402
                     Up
FastEthernet0/3
                            20
                                                       0060.70DE.6403
                     Uр
                                                       0060.70DE.6404
FastEthernet0/4
                     Uр
FastEthernet0/5
                     Down
                            99
                                                       0060.70DE.6405
FastEthernet0/6
                     Down
                            99
                                                       0060.70DE.6406
FastEthernet0/7
                     Down
                            99
                                                       0060.70DE.6407
FastEthernet0/8
                            99
                                                       0060.70DE.6408
                     Down
FastEthernet0/9
                                                       0060.70DE.6409
                     Down
                            99
FastEthernet0/10
                            99
                                                       0060.70DE.640A
                     Down
FastEthernet0/11
                     Down
                                                       0060.70DE.640B
FastEthernet0/12
                            99
                                                       0060.70DE.640C
                     Down
FastEthernet0/13
                     Down
                            99
                                                       0060.70DE.640D
FastEthernet0/14
                     Down
                            99
                                                       0060.70DE.640E
FastEthernet0/15
                     Down
                            99
                                                       0060.70DE.640F
                                                       0060.70DE.6410
                            99
FastEthernet0/16
                     Down
FastEthernet0/17
                            99
                                                       0060.70DE.6411
                     Down
FastEthernet0/18
                     Down
                                                       0060.70DE.6412
FastEthernet0/19
                     Down
                                                       0060.70DE.6413
FastEthernet0/20
                            99
                                                       0060.70DE.6414
                     Down
FastEthernet0/21
                     Down
                            99
                                                       0060.70DE.6415
FastEthernet0/22
                     Down
                            99
                                                      0060.70DE.6416
                                                      0060.70DE.6417
FastEthernet0/23
                     Down
                            99
FastEthernet0/24
                            99
                                                       0060.70DE.6418
                     Down
                                                       0060.70DE.6419
GigabitEthernet0/1
                     Down
                            99
GigabitEthernet0/2
                     Down
                                                       0060.70DE.641A
Hostname: S1
Physical Location: Intercity, Home City, Corporate Office, Main Wiring Closet
```

Jak wiadomo komputery w innych VLAN'ach nie mogą się komunikować ani pingować. W tym przypadku ping jest najlepszym sprawdzeniem czy wszystko jest poprawnie, ponieważ routing polega na przesyłaniu danych dalej to znaczy że komputer z VLA_10 będzie mógł pingować komputer VLA 20 i na odwrót:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=416ms TTL=128

Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=128

Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=2ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.20.20:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:


Minimum = 0ms, Maximum = 416ms, Average = 105ms

C:\>
```


Jeśli uważacie że wszystko dobrze zrobiliście a nie działa odłączcie kable i podłączcie je na nowo. U mnie tak działało :D Kolejna uwaga po każdym użyciu komendy **ip address** warto użyć komendę **no shu** resetuje interfejs przynajmniej tak to zrozumiałem i nie trzeba na nowo kabli podłączać.

Routing na dwóch kablach (GUI)

Wchodzimy do ruter'u przechodzimy do "Config->INTERFACE" i dla FastEthernet0/0 zaznaczamy "On", dla IP Address ustawiamy 192.168.10.1 i dla Subnet Mask 255.255.255.0



dla FastEthernet0/1 zaznaczamy "On", dla IP Address ustawiamy 192.168.20.1 i dla Subnet Mask 255.255.25.0



Najlepiej kable podłączać na samym końcu wtedy jest ta pewność że ustawienia na pewno się "ułożą". Sprawdzenie odbywa się poprzez standardowe pingowanie komputera przez drugi komputer:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.20
Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:


Request timed out.
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.20:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 3ms, Maximum = 18ms, Average = 10ms
C:\>
```

Routing na jednym kablu

Routing na jednym kablu niestety jest tylko przez terminal polega na enkapsulacji. Podpinamy do jednego portu dwa wirtualne porty, dzięki tej operacji otrzymujemy wynik taki jak przy dwóch kablach tylko, że na jednym. Najważniejsza sprawa w GUI nie widać tych wirtualnych portów.



W Swich'u jest jedna zmiana że port który będzie podłączony do Router'a przestawiamy na "Trunk" czyli aby nadawał na wszystkich VLAN'ach. Reszta jest ustawiana tak samo.


(terminal)


Port 5 zmienimy na "trunk". Przechodzimy do konfiguracji switch'a, wchodzimy na port 5 i wpisujemy komendę "switchport mode trunk"

```
Switch>enable
Switch|config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)|interface|fa0/5|
Switch(config-if)|switchport|mode|trunk
Switch(config-if)|texit
Switch(config)|f
```

(GUI)

Wchodzimy do switch'a przechodzimy do "Config->INTERFACE->FastEthernet0/5" i przestawiamy z "Access" na "Trunk":





Przechodzimy do konfiguracji Routera.

```
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
```

Tworzenie wirtualnych portów na jednym porcie odbywa się poprzez wpisanie komend będąc w konfiguracji routera:

- interface fa0/0.10 -> jest to dodanie/wejście do "podportu" 0/0 jako "port 10" (umownie)
- encapsulation dot1q 10
- ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
- interface fa0/0.20 -> jest to dodanie/wejście do "podportu" 0/0 jako "port 20"
- encapsulation dot1q 20
- ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

```
Router>enable
Router$config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)$interface fa0/0.10
Router(config-subif)$enc
Router(config-subif)$encapsulation dotlq 10
Router(config-subif)$paddress 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)$pa address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)$exit
Router(config-subif)$exit
Router(config-subif)$paddress 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Sprawdzenie poprzez komendę do sh ip int bri:

```
outer(config)#do sh ip int bri
IP-Address
Interface
                                                 OK? Method Status
                                                                                            Protocol
                                                 YES unset administratively down down YES manual administratively down down
FastEthernet0/0
                             unassigned
FastEthernet0/0.10
                             192.168.10.1
                                                 YES manual administratively down down YES unset administratively down down
FastEthernet0/0.20
                             192.168.20.1
FastEthernet0/1
                             unassigned
                             unassigned
                                                 YES unset
                                                               administratively down down
```

Oczywiście na koniec jeszcze uruchamiamy port 0/0 wchodząc do niego i wpisując komendę **no shutdown**:

```
Router(config-if) #no shutdown

Router(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.20, changed state to up
Router(config-if) #
```

Teraz możemy poprzez ping sprawdzić czy wszystko działa:

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<lms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<lms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.20:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 2ms


C:\>
```

KONFIGURACIA SSH

Po co to jest nie pytajcie, aby utrudnić nam życie :D jest to dodatkowe szyfrowanie tak w skrócie. Będę konfigurował to na switch'u aczkolwiek widziałem że da się też na routerze. W terminalu wchodzimy w konfigurację switch:

```
Switch>enable
Switch#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/2.
Switch(config)#
```

Ustawiamy "domain-name" poprzez komendę "ip domain-name test.com" "test.com" jest dla przykładu. Generujemy klucze poprzez komendę "crypt key genera rsa" a wartość ustawiamy na 1024. Wcześniej jednak musimy zmienić "hostname" na switch'u.



Ustawiamy wersję ssh na 2 teraz jest najpopularniejsza poprzez komendę: "ip ssh version 2"

```
Switch>enable
Switch$config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)$ip domain-name test.com
Switch(config)$crypt key genera rsa

$ Please define a hostname other than Switch.
Switch(config)$forypt key genera rsa
The name for the keys will be: Sl.test.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024

$ Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Sl(config)$ip ssh version 2

*mar 1 0:42:57.493: $SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Sl(config)$

Top
```

Ustalamy ile razy może użytkownik zapytać o hasło poprzez komendę: "ip ssh authentication-retries 3" ustalamy że 3 razy może podejść do wpisywania hasła. Jeszcze ustalimy po jakim czasie użytkownik zostanie wylogowany np. po 2 min używamy komendy: "ip ssh time-out 120" i na koniec sprawdzamy wersję ssh czy wbiła się poprawna komendą: "do sh ru | incl ssh "

```
Switch#confid
     Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Switch(config) pip domain-name test.com
    Switch(config)#crypt key genera rsa
      Please define a hostname other than Switch.
    Switch(config) #hostname S1
    Sl(config)#crypt key genera rsa
    The name for the keys will be: Sl.test.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
       a few minutes
    How many bits in the modulus [512]: 1024
    & Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
    S1(config) ip ssh version 2
*mar 1 0:42:57.493: $SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
S1(config) ip ssh authentication-retries 3
S1(config) ip ssh time-out 120
    Sl(config) #du sh ru | incl ssh
    % Invalid input detected at '^' marker.
    Sl(config) #do sh ru | incl ssh
   ip ssh version 2
S1(config)#
□ Тор
```

Oczywiście łączymy to z hasłem używanym na samym początku notatek lub zakładamy hasło na konkretne linie (porty).

"Zacznijmy od najbardziej powszechnego i dostępnego w niemal każdym switchu i routerze Cisco czyli portu konsolowego. Wykorzystujemy go podczas pierwszej konfiguracji i w przypadkach gdy straciliśmy dostęp za pośrednictwem innych interfejsów np. przez przypadek wyłączyliśmy port trunk ;). Ustawienie hasła w tym miejscu uniemożliwi podłączanie się niepowołanym osobom poprzez kabel konsolowy. Chociaż, prawdę mówiąc, jeżeli ktoś już ma fizyczny dostęp do urządzenia to może z nim zrobić prawie wszystko." Używamy do tego komend będą w konfiguracj:

- line console 0
- password <haslo>
- login

```
S1(config) #line console 0
S1(config-line) #password cisco
S1(config-line) #login
S1(config-line) #exit
S1(config) #
```

"Doszliśmy do najbardziej popularnych, wirtualnych połączeń. Virtual tty reprezentuje zdalne połączenia do urządzenia, może to być telnet lub SSH. Liczba dostępnych wirtualnych linii może być różna w zależności od urządzenia, maksymalnie 16. Poniższy przykład pokazuje konfiguracje linii od 0 do 4. Umożliwia to nawiązanie jednocześnie pięciu połączeń zdalnych, w większości przypadków jest to wystarczająca ilość." Używamy do tego komend będą w konfiguracj:

- line vty 04
- password <haslo>
- login

```
S1(config) #line vty 0 4
S1(config-line) #password cisco
S1(config-line) #login
S1(config-line) #exit
S1(config) #
```