


کنترل پروژه فصل دوم: محدوده و ساختار شکست کار پروژه

تهیه کننده: پریسا فیض الهی




:WBS






:WBS






:WBS


براساس واحدهای پروژه







تعیین محدوده پروژه





تهیه شبکه پروژه : شبکه پروژه یک <mark>نمای گرافیکی</mark> است که <mark>فعالیت ه</mark>ا و <mark>روابط پیش نیازی</mark> و پسنیازی آنها و تقدم و تأخر، را نمایش می دهد.

فعالیت پس نیاز	فعاليت پيش نياز	عنوان فعاليت	كدفعاليت	
		امکان سنجی	А	
		مطالعات بازار	A١	
		مطالعات اقتصادى	А۲	
		مطالعات تكنولوژى	А٣	
С	$A_1 - A_7 - A_7$	جمع آوری اطلاعات کلی و اساسی	В	
		طراحى محصول	C	
		طراحى فرأيند	D	



نمودار گانت:

نمودار گانت عمومی ترین وسیله برای نمایش برنامه های صنعتی است زیرا برای عموم افراد قابل فهم است، ولی وسیله مناسبی برای برنامه ریزی نیست .

هدر این نمودار، فهرست فعالیتها از بالا به پایین در <mark>سطره</mark>ا و جریان زمان از چپ به راست در ستونها نمایش داده می شود.


است که در مقابل آن فعالیت بصورت یک میله افقی است که طول آن متناسب با مدت فعالیت است که در مقابل آن فعالیت نشان داده می شود.

شرح و مشخصات فعالیتهای مثال خرید روزنامه

كد فعاليت	شرح فعاليت	زمان (دقیقه)	پیشنیاز
A	پوشیدن لباس	۵	-
В	پوشیدن کفش	۲	A
С	پایین آمدن از طبقه ۴	٣	A
D	رفتن به باجه و خريد	*	В,С



نمایش نمودار گانت مثال خرید روزنامه





اشكالات نمودار كانت

□قبل از رسم نمودار باید تخمینی از طول هر فعالیت موجود باشد.

□اغلب پروژه ها آنقدر <mark>پیچیده اند</mark> که نمی توان از طریق نمودار گانت <mark>بطور موثری روابط بین فعالیتها</mark> را

نشان داد و بازبینی روابط تقدمی در این پروژه ها <mark>بسیار مشکل</mark> است.

انشان دادن اطلاعاتی نظیر زودترین زمانهای شروع و دیرترین زمانهای شروع بطور همزمان برروی نمودار گانت بسیار مشکل است.

□ نشان دادن شناوریها و مسیر بحرانی بدون افزودن نمادهای اضافی مشکل است.

□در صورت تغییر زمانبندی، نمودار گانت باید مجددا راسم شود.

□امکان رسم چندین زمانبندی در یک نمودار گانت وجود ندارد.

□ <mark>تخصیص منابع</mark> از طریق نمو دار گانت کار ساده ای نیست.

□امکان نمایش ریسکها در این نمودار وجود ندارد.



مدلسازی پروژه (تهیه شبکه پروژه)

■ یک پروژه متشکل از تعدادی <mark>واقعه (Event)</mark> یا <mark>فعالیت (Activity)</mark> است که باید بر اساس <mark>روابط تقدمی بین آنها</mark> اجرا شوند.

• فعالیت: کوچکترین واحد کنترل در نمودار WBS بوده که سطح بعدی نداشته و دارای زمان بوده و ممکن است نیازمند منابع و هزینه نیز باشد.

<mark>واقعه یا رویداد</mark>: یک لحظه زمانی را تشکیل میدهد و فقط برای نمایش شروع و پایان فعالیت بوده و احتیاج به زمان و

هزینه و منابع کاری و مصرفی ندارد.

□ <mark>وابستگی</mark>: دو فعالیت که از نظر فیزیکی و تکنولوژیکی انجام آنها به هم مرتبط باشد را دو فعالیت وابسته می گویند و رابطه

بین آنها را رابطه تقدمی یا پیش نیازی می نامند.

□با متداولترین ابزار نمایش و تحلیل فعالیتهای پروژه، شبکه پروژه است که بر دو نوع می باشد:

ا <mark>شبکه های گرهی (AON)</mark>

□ <mark>شبکه های برداری (AOA)</mark>



شبکه های گرهی (AON)

هر گره بیانگر <mark>یک فعالیت</mark> و <mark>هر یال</mark> بیانگر <mark>یک رابطه AON هر گره</mark> بیانگر <mark>یک رابطه</mark>


تقدمی (پیش نیازی) بین دو فعالیت شروع و پایان آن است.

□در شبکه های AON فقط دو فعالیت مجازی وجود دارد که بیانگر شروع و خاتمه یروژه هستند.

□ هر پروژه فقط یک شبکه گرهی منحصر به فرد دارد




نمودار \overline{WBS} زیر را در نظر بگیرید. تعداد فعالیتها در این نمودار





مشخصات فعاليتها و شبكه گرهي معادل


فعاليت	پیشنیاز	فعاليت	پیشنیاز
A	-	G	C,F
В	-	Н	G
С	A	I	Е
D	A,B	J	G
E	С	K	I,J
F	D		





روش رسم شبکه برداری (AOA) : Activity On Arc


در رسم شبکه برداری برای نمایش فعالیت ها از بردار استفاده می شود که هر بردار دارای یک گره (واقعه یا رویداد) شروع و یک گره (واقعه یا رویداد)پایانی است.





قوانین رسم شبکه های برداری:


- ۱) هر بردار شان دهنده یک فعالیت است.
- ۲) زمانی می توان فعالیتی را رسم کرد که کلیه فعالیت های پیش نیاز آن رسم شده باشند.
 - ٣) طول بردار يا زاويه بردار نشان دهنده هيچ موضوع خاصي نيست.
 - ۴) هیچکدام از گره ها نمی توانند شماره یکسان داشته باشند.
 - ۵) هر شبکه دارای یک گره شروع و یک گره پایان است.
 - ۶) درون شبکه <mark>نباید حلقه</mark> به وجود آید.
 - ۷) بردارها تا حد امکان باید یکدیگر را قطع نکنند.
 - ۸) بین دو گره یک بردار بیشتر نباید رسم شود.





قاعده اول

برای شروع یک فعالیت، کلیه فعالیت های پیشنیازی آن باید به اتمام رسیده باشند. C در شبکه زیر مادامی که فعالیتهای A و B به اتمام نرسیده اند، فعالیت C در شبکه زیر مادامی که فعالیتهای C فعالیتهای پیشنیازی فعالیت C هستند.




بنابراین در ترسیم شبکه برداری، ابتدا فعالیتهایی را رسم کنید که پیش نیاز ندارند و یا پیش نیاز آنها رسم شده باشد.



قاعده دوم

در هنگامی که شروع فعالیتی مستلزم اتمام یک یا چند فعالیت دیگر باشد و رابطه ای بین این فعالیتها وجود نداشته باشد از یک فعالیت مجازی استفاده میکنیم که به صورت خط چین نمایش داده می شود.


در شکل زیر اگر بخواهیم علاوه بر فعالیت D فعالیتهای B_{ϱ} را نیز پیش نیاز فعالیت مجازی است. فعالیت مجازی است.





قاعده سوم

بین هر دو رویداد تنها رسم یک فعالیت مجاز است. برای رفع این اشکال می توان از فعالیت های مجازی استفاده کرد.






قاعده چهارم

شماره رویداد پایان یک فعالیت همیشه باید بیشتر از شماره رویداد شروع ان باشد.

 $(i \le j)$ یعنی اگر شماره رویداد شروع i و شماره رویداد پایان j باشد همیشه باید رعایت شود.

رعایت این نکته باعث جلوگیری از ایجاد حلقه می شود.






قاعده پنجم

هر شبکه تنها یک رویداد شروع و یک رویداد پایان دارد. گاهی اوقات جهت حفظ این شرط از فعالیتهای مجازی استفاده می کنیم.

در شکل زیر چهار فعالیت حقیقی A ، B ، A و C وجود دارند بطوریکه قبل از شروع فعالیتهای C و D هر دو فعالیت A و D باید پایان یابند.





مثال رسم شبکه برداری پروژه یا AOA:

مدت فعالیت	پیش نیاز	فعاليت
1	-	A
2	-	В
4	-	C
1	В	D
3	A	E
2	A	F
5	B, C, D, E	G
2	C, D, E	Н
4	C, D, E	I
1	A	J
5	F, I, J	K
3	G, H	L




مراحل رسم شبکه:

- ❖ گره آغازین پروژه (گره شماره صفر) را رسم کنید.
- ❖فعالیت های آغازین یا <mark>بدون پیش نیازی</mark> (در این مثال فعالیت های (A, B, C) را بعد از گره آغازین رسم کنید.
- ❖فعالیت هایی که <mark>پیش نیاز آنها، فعالیت های آغازین</mark> است را رسم کنید. مثلا فعالیت D بعد از B رسم می شود.
 - ❖به همین ترتیب ادامه می دهید....
- نیازشان A بوده و هر دو پیش نیاز A هستند. این یعنی، A توجه داشته باشید که فعالیت های A و هر دو پیش نیازشان A بوده و هر دو پیش نیاز که در این جا بین گره شروع و پایان یکسان دارند. لذا برای رعایت قانون ۱ نیاز به رسم فعالیت مجازی می باشد که در این جا بین گره A بصورت خط چین رسم شده است.



مثال رسم شبکه برداری پروژه یا AOA:

مدت فعاثيت	پیش نیاز	فعاليت
1	-	A
2	-	В
4	-	С
1	В	D
3	A	E
2	A	F
5	B, C, D, E	G
2	C, D, E	Н
4	C, D, E	I
1	A	J
5	F, I, J	K
3	G, H	L





تمرين ۴:

جدول زیر روابط بین فعالیتهای یک پروژه را نشان می دهد. متناظر را رسم کنید.

فعاليت	پیشنیاز	فعاليت	پیشنیاز
A	-	F	В
В	-	G	C,E
С	A	Н	F,G
D	A	I	C,E
Е	В	J	D,I