

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده برق و کامپیوتر

آزمایشگاه سیستم عامل

جلسه ششم

برنامەنويس<mark>ۍ socket</mark>

علی فانیان زینب زالی

تابستان ۱۳۹۸



<mark>Socket چیست؟</mark>

- socket یکی از راههای ایجاد ارتباط بین دو فرایند است که اغلب از طریق IP Address و Port Number صورت می گیرد.
- ا معمولا هنگامی از این روش استفاده می شود که <mark>دو فرایند ارتباط والد/فرزند نداشته باشند</mark> و یـا دو فراینـد قصـد <mark>ارتبـاط</mark> روی شبکه را داشته باشند.
- سوکت ها descriptorهایی هستند که جهت ارتباط استفاده می شوند و ارسال پیام بین دو فرآیند از طریق مسوند و ارسال پیام بین دو فرآیند از طریق آن با write(send) و read(receive) انجام می شود (مانند یک file descriptor که خواندن و نوشتن از طریق آن با توابع read و write انجام می گیرد). socketهای تعریف شده در POSIX انبواع متعددی دارند که از جمله پرکاربردترین آنها سوکت های TCP، UDIP و UNIX می باشند.
- نوع سوکت استفاده شده ، سرعت و کارایی آن را تعیین می کند. UDP و UDP پروتکلهای مختلف لایه انتقال در شبکه هستند که جهت ارتباط بین دو فرآیند از طریق شبکه استفاده می شوند. در مقابل سوکت نوع VNIX برای ارتباط بین دو فرایندی که روی یک ماشین قرار دارند استفاده می شود که سرعت بالاتری نسبت به دو سوکت قبلی دارد (سرعتی قابل قیاس با PIPE). در ادامه برنامهنویسی انواع socketهای TCP و UDP شرح داده می شود.

<mark>مدل TCP</mark>

ارتباط بین دو فرآیند با استفاده از TCP از پروتکل TCP در شبکه تبعیت می کند. در هر برنامه نویسی TCP، دو کد متفاوت سرور و کلاینت نیاز است. در ارتباط TCP، دو ارتباط TCP، دو کلاینت متفاوت است. در ارتباط TCP، سرور فرآیندی است که روی آدرس و شماره پورت مشخصی منتظر اتصال پروسسهای کلاینت می ماند. هر فرآیند کلاینت با آگاهی از آدرس سرور، به او متصل می شود. با اتصال هر فرآیند کلاینت به سرور، ارتباط آن دو از طریق سوکت دنبال می شود.


شکل ۱ مراحل مختلف ایجاد ارتباط TCP را نشان می دهد که به شرح زیر است:

- اولین قدم در دو طرف ارتباط، ساخت یک سوکت از نوع SOCK_STREAM است.
- سرور باید آدرس (آدرس IP و شماره port) خود را مشخص کند تا اتصال کلاینتها به آن آدرس میسر شود. این کار از طریق تابع bind انجام میشود. در این مرحله bind کردن آدرس به سوکت کلاینت در کـد کلاینت ضروری نیست (هرچند امکان پذیر است). اگر سوکتی مستقیما توسط برنامه نویس bind نشود از آدرس local یا پیش فرض کامپیوتر موردنظر و یک شماره پورت آزاد دلخواه استفاده خواهد کرد. بنابراین اگر برای شـما مهم هسـت کـه چـه شـماره پـورتی استفاده می شود حتما سوکت موردنظر را باید bind کنید. در اینجا هم چـون آدرس و شـماره پـورت سـرور در برنامـه کلاینت مورد نیاز است باید آن را در سرور bind کرد.
- سپس سرور روی سوکتی که ساخته است اصطلاحا شروع به گوش دادن (listen) میکند یعنی اعلام میکند که آماده درخواست اتصالهای کلاینتها است. با فراخوانی این تابع سرور آماده میشود که اتصالات کلاینتها را دریافت کند. این اتصالات تا شروع رسیدگی به آنها که توسط تابع accept انجام میگیرد در یک صف نگهداری میشود. طول این صف را میتوان در آرگومان ورودی دوم تابع listen مشخص کرد.
 - در طرف مقابل، کلاینت با تابع connect به آدرسی که برای سرور مشخص شده متصل میشود.



- ممکن است کلاینتهای متعددی به سرور متصل شوند. تابع accept در سرور با هربار فراخـوانی، منتظـر اتصـال یکی از کلاینتها میماند و به محض اتصال یک کلاینت، یک سوکت جدید برای آن کلاینت return میکند. از این پس ارتباط بین سرور و هر کلاینت از طریق این سوکت انجام میشود. پس در برنامهنویسی سرور یک سوکت برای سـرور نیـاز داریم که در ابتدا تعریف شد و سپس به ازای هر اتصال کلاینت یک سوکت جدید برای کلاینت مورد نظر خواهیم داشت.
- اگر کلاینت به درستی به سرور متصل شود تابع connect باید بدون مشکل اجرا شده صفر برگرداند در غیر این صورت یک عدد منفی برمی گرداند.
- از این پس ارسال و دریافت پیام بین کلاینت و سرور از طریق توابع read و write انجام است. برای استفاده از این توابع، فرآیند کلاینت از سوکت خود و فرآیند سرور از سوکت دوم بازگشتی از تابع accept استفاده می کند.
 دقت کنید که اگر connect در کد کلاینت قبل از اجرای listen در کد سرور، اجرا شود کلاینت به سرور متصل نخواهد شد زیرا سروری هنوز وجود ندارد. پس بدیهی است که کد سرور باید در حال اجرا باشد تا بتوان کد کلاینت را با موفقیت اجرا کرد.

در ادامه کدهای نمونه کلاینت و سرور در شکل های ۲ و ۳ آمده است.



شکل ۱- مراحل ارتباط کلاینت و سرور TCP



```
example of TCP client, the client frequently sends messages to the server
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <string.h>
#define SERVER PORT 6000
int main(){
  int client_socket;
  char buffer [256];
  //making the server address record with a recognized server IP and port
   struct sockaddr_in server;
  server.sin_family=AF_INET;
  server.sin_port=htons(SERVER_PORT);
  server.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.0.1");
  //making socket family = AF_INET, type = SOCK_STREAM , protocol = TCP
  client_socket = socket ( AF_INET , SOCK_STREAM , IPPROTO_TCP );
  //connecting to the server
  if (connect ( client_socket , (struct sockaddr * ) &server , sizeof(server))==0)
      printf("Client is connected to the server!\n");
      printf("Error in connecting to the server\n");
  while(1) {
      bzero (buffer ,256);
      fgets(buffer, 256, stdin);
      write(client_socket , buffer , 256);
      printf("msg is sent to the server!\n");
   return 0;
```

شکل ۲- <mark>کد کلاینت TCP</mark>



```
example of TCP server
the server listens to incoming clients and lets maximum 5 client requests are
queued before acception. Then the server accepts one client socket and frequently
receives messages from it.
*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#define SERVER_PORT 6000
int main(){
 char buffer [256];
 int server_socket , client_socket ;
 // server_address = explicit address of server
 //client_address = client information
 struct sockaddr_in server_address , client_address ;
  //filling the server address record
  server_address.sin_family=AF_INET; //IPv4
  server_address.sin_port=htons(SERVER_PORT);
  server_address.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.0.1");
  //server_address.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
  //making socket family = AF_INET, type = SOCK_STREAM , protocol = TCP
 server_socket = socket ( AF_INET , SOCK_STREAM , IPPROTO_TCP );
 //binding socket to the server address
 bind ( server_socket , (struct sockaddr * ) & server_address ,
sizeof(server_address));
 //listening to incoming requests from clients with backlog of 5 clients
 listen (server_socket , 5);
 int clientsize=sizeof(client_address);
 if ((client_socket = accept ( server_socket , (struct sockaddr * ) &
client_address , &(clientsize)))>=0)
    printf("A connection from a client is recieved\n");
    printf("Error in accepting the connection from the client\n ");
 while(1)
      bzero(buffer, 256);
     read(client_socket , buffer , 256) ;
     printf ("%s\n", buffer);
 }
return 0;
```

شکل <mark>۳- کد سرور TCP</mark>




مدل UDP

اگر بخواهیم ارتباط بین دو فرآیند مبتنی بر پروتکل UDP در شبکه باشد، از سوکت نوع UDP استفاده می کنیم. در این ارتباط، برقراری یک جلسه ارتباط اولیه مانند TCP وجود ندارد و ارسال هر پیام بین هر دو فرآیند به صورت مستقل انجام می شود. مطابق شکل ۵، در ارتباط UDP هم می توان دو طرف server و client را تصور کرد. اما در اینجا کلاینت و سرور با می فهوم و روش ارتباطیی که در TCP داشتیم وجود ندارد. لفظ کلاینت صرفا جهت مشخص کردن فرآیندی که ارتباط را شروع می کند، یعنی ولین پیام را می فرستد استفاده می شود. همچنین لفظ سرور صرفا جهت مشخص کردن فرآیندی که اولین پیام را از یک فرآیند مشخص، دریافت می کند استفاده می شود. فرآیند کلاینت باید آدرس سرور را برای فرستادن اولین پیام بدانید و فرآیند سرور با دریافت اولین پیام از یک کلاینت می تواند با استفاده از آدرس کلاینت که از طریق دریافت پیام بدست آمیده، ارتباط را با او ادامه دهد. مراحل کار مطابق با شکل ۴ به صورت زیر است:

- در قدم اول هر دو فرآیند، یک سوکت از نوع Datagram میسازند.
- اغلب ارسال و دریافت پیام در UDP، توسط توابع sendto و recievefrom انجام می شود. تابع sendto برای ارسال پیام، نیاز به آدرس فرآیند گیرنده دارد. پس آرگومان آدرس موردنظر باید قبلا به درستی پر شده باشد. اما تابع recieve پیام، نیاز به آدرس نامشخص پیام دریافت می کند که پس از دریافت پیام، اطلاعات این آدرس در آرگومان پنجم و ششم تابع، قابل بازیابی است.
- از آنجایی که در مـدل کلاینت-سـرور، کلاینت اولین پیـام را میفرسـتد، نیـاز بـه آدرس فرآینـدی کـه پیـام را بـرای او میفرسـتد، نیـاز بـه آدرس فرآینـدی کـه پیـام را بـرای او میفرسـتد یعنی سرور دارد. بنابراین در UDP نیز مانند TCP، برنامه سرور باید سوکت ساخته شده را به آدرس مشخصی bind کردن آدرس کلاینت به سوکتش در کد کلاینت ضروری نیست. اما سرور مطابق مرحله بعد، می تواند آدرس کلاینت را بدست آورد.
- همانطور که بیان شد، پس از اینکه یک پیام از سـمت فرآینـد<mark>ی دریـافت شـد، آدرس</mark> آن فرآینـد ت<mark>وسـط آرگومانهـای recievefrom قابل بازیابی است.</mark> بنـابراین <mark>سـرور،</mark> بـا اسـتفاده از این آدرس میتوانـد <mark>پیـامی</mark> را بـرای فرآینـد کلاینت (فرستنده) ارسال کند.

کدهای مربوط به کلاینت و سرور UDP در شکل ۵ و ۶ آمده است.



شکل ۴: مراحل ارتباط سرور و کلاینت UDP



```
// Client side implementation of UDP client-server model
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
int main() {
   int client_socket;
   char buffer[256];
   char hello_msg[256];
   struct sockaddr_in server_address, client_address;
   // Creating a socket file descriptor
   if ( (client_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0 ){</pre>
       printf("error: socket creation failed\n");
       return -1:
   }
   //filling the server address record
   server_address.sin_family = AF_INET;
   server_address.sin_port = htons(6000);
   server_address.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.0.1");
   sprintf(hello_msg, "Hello from client");
   //send a message from the known server address
sendto(client_socket, (const char *)hello_msg, strlen(hello_msg), MSG_CONFIRM,
(const struct sockaddr *) &server_address, sizeof(server_address));
   printf("Hello message is sent.\n");
   int n, server_address_len;
   //receive a message from the known server address
   n = recvfrom(client_socket, (char *)buffer, 255, MSG_WAITALL, (struct sockaddr
*) &server_address, &server_address_len);
   buffer[n] = '\0';
   printf("A message from the server : %s\n", buffer);
   close(client_socket);
   return 0;
```

شکل ۵- <mark>کد کلاینت UDP</mark>



```
// Server side implementation of UDP client-server model
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
int main() {
    int server_socket;
    char buffer[256];
    char hello_msg[256];
    struct sockaddr_in server_address, client_address;
    // Creating a socket file descriptor
    if ( (server_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0 ) {</pre>
        printf("error: socket creation failed\n");
        return -1;
    }
    // Filling server information
    server_address.sin_family = AF_INET;
    server_address.sin_addr.s_addr=inet_addr("127.0.0.1");
    server_address.sin_port = htons(6000);
    // Bind the socket with the server address
    if ( bind(server_socket, (const struct sockaddr *)&server_address,
       sizeof(server_address)) < 0 )</pre>
         printf("error: bind failed\n");
        return (-1);
    }
    int client_address_len = sizeof(client_address);
    n = recvfrom(server_socket, (char *)buffer, 255, MSG_WAITALL, ( struct sockaddr
*) &client_address, &client_address_len);
    buffer[n] = '\0';
    printf("A message from a client: %s\n" , buffer);
    sprintf(hello_msg, "Hello from server");
    sendto(server_socket, (const char *)hello_msg, strlen(hello_msg), MSG_CONFIRM,
(const struct sockaddr *) &client_address, client_address_len);
    printf("Hello message sent to the client.\n");
    return 0;
}
```