Section 8: Storage

199. Storage in Docker

- image, container 등 도커 데이터는 default로 /var/lib/docker/containers,images,volumes 에 저장됨
- 도커는 layered architecture로 빌드, 이미지 빌드 시 이전에 빌드한 이미지와 중복되는 부분은 캐시를 이용하여 시간, 공간적으로 효율적 사용을 한다.

Volume Mount

- docker volume create data_volume
 - o /var/lib/docker/volumes/data_volume 에 볼륨 생성
- docker run -v {docker host 내의 볼륨 경로}:{컨테이너 경로} {이미지명}
 - o ex) docker run -v data_volume:/var/lib/mysql mysql
 - ∘ 생성한 volume을 docker container 내에 마운트

Bind Mount

- docker run -v {다른경로}:{컨테이너 경로} {이미지명}
 - o ex) docker run -v /data/mysql:/var/lib/mysql mysql
 - /var/lib/docker/volumes 가 아닌, docker host 내 다른 경로를 사용해서 docker container 내에 마운트
 - 。 요즘은 --mount 옵션 권장
 - ex) docker run --mount type=bind, source=/data/mysql, target=/var/lib/mysql mysql

CRI (Container Runtime Interface)

- CRI: 쿠버네티스같은 오케스트레이션 솔루션이 docker같은 컨테이너 런타임과 어떻게 통신할지 정의하는 표 준
 - 어떤 새로운 CRI가 개발되더라도, CRI 표준을 따르기만 하면 그 Container Runtime은 쿠버네티스 소스 코드에 의존하지 않고 작동할 수 있다.

203. Volumes

- pod가 데이터를 처리하고 삭제할 때 기본적으로 pod가 처리한 데이터도 삭제됨
 - 。 볼륨과 함께 쓰면 pod에서 생성된 데이터가 볼륨에 저장되어, pod가 삭제되어도 데이터는 남아 있음

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: random-number-generator spec: containers:

 image: alpine name: alpine

command: ["/bin/sh", "-c"]

args: ["shuf -i 0-100 -n 1 >> /opt/numver.out;"]

volumeMounts: # 어떤 볼륨을 어느 컨테이너 path에 마운트할 것인가 정의

- mountPath: /opt # 파드 내 데이터 저장 경로

name: data-volume

volumes:

- name: data-volume

hostPath: # hostPath는 멀티 노드 클러스터인 경우 권장하지 않음

path: /data # 노드 내 데이터 저장 경로

type: Directory

204. Persistent Volumes (PV)

- 크고 복잡한 환경에서 pod가 많으면 각 pod의 storage를 매번 구성해야됨
 - 관리자가 클러스터 레벨의 storage를 생성하고, 각각이 필요한 만큼 사용하는 방식이 Persistent Volumes

apiVersion: v1

kind: PersistentVolume

metadata: name: pv-vol1

spec:

accessModes: # 볼륨이 호스트에 어떻게 마운트되어야 하는지 결정

- ReadWriteOnce # ReadOnlyMany, ReadWriteMany

capacity: storage: 1Gi

hostPath: # volume type, 운영 환경에서는 지양 path: /tmp/data # 노드의 로컬 디렉토리 경로

205. Persistent Volume Claim (PVC)

• 관리자가 PV를 만들면, 사용자는 storage를 사용하기 위해 PVC를 생성하고, 쿠버네티스는 그 claim에 persistent volume을 binding

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata: name: myclaim

spec:

accessMode:ReadWriteOnce

resources:

requests:

storage: 500Mi

• pvc 생성 확인: kubectl get persistentvolumeclaim

• pvc 삭제: kubectl delete persistentvolumeclaim myclaim

○ pv yaml 의 persistentVolumeReclaimPolicy 를 통해 PVC가 삭제 될 때 pv의 동작 지정 가능

■ Retain(default): 관리자가 삭제할 때까지 PV는 남아있음

■ Delete: PVC가 삭제될 때 PV도 함께 삭제

■ Recycle: volume을 다른 claim이 사용할 수 있도록 volume 내의 이전 데이터가 삭제됨

• pod yaml에서 PVC 지정: persistentVolumeClaim

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: mypod

spec:

containers:

name: myfrontend image: nginx volumeMounts:

- mountPath: "/var/www/html"

name: mypd volumes: - name: mypd

persistentVolumeClaim: claimName: myclaim

211. Storage Class

• 정적 프로비저닝

- 。 pv를 생성할 때마다 수동으로 클라우드 디스크를 생성하고, pv를 정의해야 함
- 동적 프로비저닝
 - Storage Class를 통해, Google Storage와 같은 프로비저너를 정의하면 클레임이 생성될 때 자동으로 스토리지를 프로비저닝함

Storage Class 구성 방법

1. Storage Class yaml

apiVersion: storage.k8s.io/v1

kind: StorageClass

metadata:

name: google-storage

provisioner: kubernetes.io/gce-pd

parameters: # provisioner에 따라 달라질 수 있음

type: pd-standard replication-type: none

2. PVC yaml - storageClassName

apiVersion: v1

kind: PersistentVolumeClaim

metadata: name: myclaim

spec:

accessMode:ReadWriteOnce

storageClassName: google-storage # 1번에서 생성한 Storage Class 사용

resources: requests:

storage: 500Mi

3. pod에서 pvc mapping

apiVersion: v1 kind: Pod metadata:

name: random-number-generator

spec:

containers:image: alpinename: alpine

command: ["/bin/sh", "-c"]

args: ["shuf -i 0-100 -n 1 >> /opt/numver.out;"]

volumeMounts:
- mountPath: /opt
name: data-volume

volumes:

 name: data-volume persistentVolumeClaim: claimName: myclaim