

Sommaire

I- Techniques du suivi temporel d'une transformation

II- Suivi temporel d'une transformation

2-1 / Méthode de dosage

2-2 / Méthode de mesure de la pression

2-3 / Méthode de mesure de la conductance

III- Vitesse de réaction - Temps de demi-réaction

3-1 / Vitesse de réaction

3-2 / Temps de demi réaction

3-3 / Vitesse de réaction et facteurs cinétiques

I- Techniques du suivi temporel d'une transformation

Pour effectuer le suivi temporel d'une transformation se déroulant à volume constant, on mesure à différents instants successifs la concentration d'un réactif ou d'un produit dans le milieu réactionnel, en pratiquant une des méthodes chimiques et physiques suivantes :

- Le dosage.
- La conductimétrie.
- La mesure de la pression.
- La pH-métrie.

II- Suivi temporel d'une transformation

2-1 / Méthode de dosage

Définition

Le dosage est l'action qui consiste à déterminer la quantité de matière, la fraction, ou la concentration d'une substance précise présente dans une autre ou dans un mélange.





Schéma du dispositif expérimental pour un titrage

Expérience

On réalise le mélange suivant:

On verse, dans un bécher, un volume $V_1 = 100\text{ml}$ d'une solution d'iodure de potassium ($\text{K}^+ + \text{I}^-$) de concentration $C_1 = 0,4 \text{ mol/L}$

Puis on ajoute un volume $V_2 = 100\text{ml}$ d'une solution de peroxydisulfate de potassium ($2\text{K}^+ + \text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) de concentration $C_2 = 0,036 \text{ mol/L}$ acidifié par 1ml d'acide sulfurique concentré.





Dosage

Pour savoir la quantité du diiode qui s'est formée à un instant donné on réalise le dosage de la manière suivante:

On recueille après chaque trois minutes 10ml du mélange réactionnel et on la trempe dans l'eau froide pour arrêter la réaction.

Puis on dose le diiode I_2 formé par une solution de thiosulfate de sodium ($2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) de concentration $C_r = 0,02 \text{ mol/L}$



On refait les opérations précédentes à différents instants, comme l'indique le tableau suivant :

$t \text{ (min)}$	0	3	6	9	12	16	20	30	40	50	60
$n(\text{I}_2)_t \text{ mmol}$	0,0	0,5	1,0	1,4	1,7	2,1	2,3	2,8	3,1	3,2	3,3

Exploitation


Tableau d'avancement:

L'équation de la réaction		$2 I_{(aq)}^- + S_2O_8^{2-}_{(aq)} \rightarrow I_{2(aq)} + 2 SO_4^{2-}_{(aq)}$			
L'état du système	L'avancement de la réaction	La quantité de matière en (mol)			
Etat initial	0	$n_1 = C_1 \cdot V$	$n_2 = C_2 \cdot V$	0	0
En cours	x	$C_1 \cdot V - 2 \cdot x$	$C_2 \cdot V - x$	x	$2 \cdot x$
Etat final	x_f	$C_1 \cdot V - 2 \cdot x_f$	$C_2 \cdot V - x_f$	x_f	$2 \cdot x_f$

D'après le tableau d'avancement, la quantité du diiode formée à un instant t est égale à x :

$$n(I_2)_t = x$$

Donc le dosage nous permet de suivre l'évolution de la formation du diiode en fonction du temps et de déterminer l'avancement.



Le tracé montre que la quantité du diiode formée augmente en fonction du temps.


On peut déterminer les quantités de matières des autres constituants du mélange réactionnel en fonction du temps.

par exemple: $n(S_2O_8^{2-}) = C_2 \cdot V_2 - x = 3,6 - x$

Tableau des mesures:

t(s)	0	3	6	9	12	16	20	30	40	50	60
x(m.mol)	0	0,5	1	1,4	1,7	2,1	2,3	2,8	3,1	3,2	3,3
n(S ₂ O ₈ ²⁻)(m.mol)	3,6	3,1	2,6	2,2	1,9	1,5	1,3	0,8	0,5	0,4	0,3


Variation de $n(S_2O_8^{2-})$ en fonction du temps:




2-2 / Méthode de mesure de la pression

Expérience

On introduit un ruban de magnésium de masse $m = 0,02$ g dans un ballon contenant un volume $V = 50$ cm³ d'une solution d'acide chlorhydrique ($H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$) de concentration $C = 0,5$ mol/l puis on mesure la pression du gaz résultant par un manomètre.



On constate que le magnésium réagit avec l'acide chlorhydrique avec dégagement d'hydrogène et cette réaction dure quelques minutes jusqu'à la disparition totale du ruban de magnésium.



Exploitation


Tableau d'avancement:

L'équation de la réaction		$\text{Mg}_{(s)} + 2\text{H}^+_{(aq)} \rightarrow \text{Mg}^{2+}_{(aq)} + \text{H}_{2(g)}$			
L'état du syst	L'avancement	La quantité de matière en (mmol)			
Etat initial	0	0,82	25	0	0
En cours	x	$0,82 - x$	$25 - 2 \cdot x$	x	x
Etat final	$x_{\max}$	0	23,4	0,82	0,82

Tableau des mesures:

t(s)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
P (hPa)	1013	1025	1036	1048	1060	1068	1079	1081	1087	1091	1093	1093
x(m.mol)	0	0,12	0,24	0,36	0,48	0,56	0,68	0,70	0,76	0,80	0,82	0,82

Représentation de la variation de $n(\text{H}_2)$ en fonction du temps:



2-3 / Méthode de mesure de la conductance

Expérience

On introduit dans un bécher un peu d'eau et d'éthanol et on ajoute au mélange 1 cm^3 de 2-chloro 2-méthyle propane de formule semi-développée : $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Cl}$ qu'on notera simplement RCL.

L'éthanol est un solvant dans lequel RCL se dissout très facilement et sans réagir avec l'éthanol.

RCL réagit avec l'eau selon l'équation suivante:



La formation des ions H^+ et Cl^- entraîne l'augmentation de la conductance de la solution.

On mesure la conductance du mélange réactionnel chaque 200s, ce qui permet de déterminer la variation de sa conductivité en fonction du temps.

$t(s)$	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
$\sigma (S/m)$	0	0,489	0,977	1,270	1,466	1,661	1,759	1,856	1,905	1,955	1,955

Exploitation

Tableau d'avancement:

L'équation de la réaction		$RCl + H_2O_{(l)} \rightarrow ROH + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$				
L'état du système	L'avancement de la réaction	La quantité de matière en (mmol)				
Etat initial	0	n_0	en excès	0	0	0
En cours	x	$n_0 - x$		x	x	x
Etat final	x_{max}	$n_0 - x_{max}$		x_{max}	x_{max}	x_{max}


$$\sigma = \lambda_{(H^+)} [H^+] + \lambda_{(Cl^-)} [Cl^-]$$

$$x(t) = x_{max} \cdot \frac{\sigma(t)}{\sigma_{max}}$$

Tableau des mesures:

$t(s)$	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
$\sigma(S/m)$	0	0,489	0,977	1,270	1,466	1,661	1,759	1,856	1,905	1,955	1,955
$x (m.mol)$	0	2,3	4,6	5,98	6,9	7,82	8,32	8,64	8,96	9,20	9,20

Représentation de la variation de x en fonction du temps:



III- Vitesse de réaction - Temps de demi-réaction

3-1 / Vitesse de réaction

Définition

La vitesse volumique d'une réaction correspond à la quantité de matière formée ou disparue par unité de temps et de volume.

Elle est liée à la variation de l'avancement x de la réaction en fonction du temps par la relation suivante:


$$\nu = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$$

Elle peut être exprimée en : $\text{mol}/\text{m}^3 \cdot \text{s}$ dans le SI, ou $\text{mol}/\text{L} \cdot \text{min}$ ou $\text{mol}/\text{L} \cdot \text{s}$.

En général, la vitesse de la réaction diminue lors de l'évolution d'une transformation chimique.

Détermination graphique de la vitesse de la réaction

On détermine la vitesse de la réaction à un instant t donné, en traçant la droite tangente à la courbe $x=f(t)$ à cet instant puis on détermine le coefficient directeur de cette droite et on le divise par le volume V de la solution.




$$\alpha = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A}$$

$$\text{on a : } \frac{dx}{dt} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_B - x_A}{t_B - t_A}$$

$$v = \frac{1}{V} \times \frac{dx}{dt}$$

Évolution de la vitesse de réaction au cours du temps



On remarque la diminution de l'angle α et par conséquent les valeurs de coefficient directeur de la tangente $\tan(\alpha)$ diminuent au fur et à mesure que la transformation évolue avec le temps.

Et puisque la transformation se déroule dans un volume constant, alors la vitesse de réaction diminue avec le temps.

3-2 / Temps de demi réaction


Définition

On appelle temps de demi-réaction $t_{1/2}$ le temps nécessaire pour que l'avancement de la réaction soit égal à la moitié de sa valeur finale

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$$

Si la réaction est totale, alors $x_f = x_{\max}$, dans ce cas on a : $x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2}$

Détermination graphique du temps de demi-réaction



3-3 / Vitesse de réaction et facteurs cinétiques

Plus la température est élevée, plus les risques de collisions sont élevés et plus la réaction est rapide.

Plus les concentrations initiales de réactifs sont élevées, plus la probabilité de collisions est grande et donc plus la réaction est rapide.