BÀI 5. TẦNG LIÊN KẾT

CẤU TRÚC NỘI DUNG

- 5.1 Giới thiệu
- 5.2 Điều khiển lỗi
- 5.3 Điểu khiển truy cập đường truyền
- **5.4** LAN
- **5.5** WAN

5.1. Giới thiệu


5.1.1. Tầng liên kết dữ liệu

5.1.2. Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu

5.1.3. Bộ điều hợp (adapter)

5.1.1. Tầng liên kết dữ liệu

- Một số thuật ngữ:
- hosts, routers, switches, và WiFi access points: nút
- Kênh truyền thông kết nối giữa hai nút liền kề dọc theo đường truyền thông gọi là liên kết (link)
 - Liên kết có dây
 - Liên kết không dây
- Truyền bán song công (half duplex) và song công (full duplex)
 - Full duplex: các nút tại cả hai điểm cuối của liên kết có thể đồng thời truyền dữ liệu
 - Half duplex: các nút tại cả hai điểm cuối của liên kết có thể truyền dữ liệu nhưng không tại cùng thời điểm
- Các gói tin tầng 2 gọi là khung (frame)




Tầng liên kết dữ liệu có vai trò truyền các datagram từ một nút tới nút kề qua một liên kết

5.1.2. Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu

- Đóng gói (Framing): một frame gồm có:
 - Các trường tiêu đề
 - Phần dữ liệu: gói tin tầng mạng
- Diều khiển truy nhập đường truyền (Media Access Control):
 - Nguyên tắc để Frame có thể được truyền vào đường truyền
 - Giải quyết vấn đề đa truy cập đường truyền: nhiều nút chia sẻ chung một đường truyền
- Truyền tin tin cậy
 - Sử dụng báo nhận và truyền lại gói tin
- Phát hiện và sửa lỗi:
 - Phát hiện lỗi Frame
 - Có khả năng sửa lỗi

5.1.2. Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu (tiếp)

- Đóng gói (framing)
 - Đơn vị dữ liệu: Frame (khung tin)
 - Bên gửi: đặt gói tin tầng mạng (datagram) vào khung tin, thêm phần đầu (header), phần đuôi (trailer)
 - Bên nhận: Bỏ phần đầu, phần đuôi và lấy gói tin truyền lên tầng mạng




5.1.2. Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu (tiếp)

- Địa chỉ hóa (Addressing)
 - Địa chỉ vật lý (MAC) đặt trong header của khung tin để định danh nút nguồn, nút đích
- Điều khiển truy nhập đường truyền (Media Access Control)
 - Nếu liên kết dùng chung, cần có giao thức truy nhập đường truyền cho nhiều máy trạm
- Điều khiển luồng (Flow Control)
 - Kiểm soát tốc độ truyền của bên gửi sao cho bên nhận không bị quá tải
- Điều khiển lỗi (Error Control)
 - Nhiều bit trong khung tin bị lỗi
 - Cần phát hiện và sửa các bit lỗi

5.1.3. Bộ điều hợp (adapter)

- Tầng liên kết dữ liệu được cài đặt trong "adapter"
 - Là bo mạch có giao diện ghép nối (interface) với máy tính và giao diện ghép nối với đường truyền
 - Adapter thường được gọi là card giao tiếp mạng hay gọi tắt là card mạng (NIC-Network Interface Card)
 - Mỗi NIC có một mã duy nhất gọi là địa chỉ MAC (Media Access Control)



5.2. Điều khiển lỗi

5.2.1. Kiểm tra chẵn lẻ


5.2.3. Mã vòng

5.2.2. Internet Checksum

5.2.4. Xử lý lỗi

5.2. Điều khiển lỗi

- Phát hiện lỗi sử dụng EDC
 - EDC = Error Detection and Correction bits (phần dôi thừa)
 - D = Dữ liệu được bảo vệ bằng kiểm tra lỗi, có thể bao gồm các trường header
- Phát hiện lỗi không bảo đảm 100%
 - Giao thức có thể không phát hiện ra một số lỗi nhưng tỷ lệ rất thấp
 - Trường EDC càng lớn thì phát hiện và sửa lỗi càng tốt




5.2.1. Kiểm tra chẵn lẻ

- Bên gửi
 - Dữ liệu ban đầu: chuỗi D
 - Dữ liệu thêm vào: 1 bit, kí hiệu P (Parity)
 - Dữ liệu truyền đi <D,P>
 - Thêm P để đảm bảo tổng số bit "1" trong chuỗi truyền đi là số chẵn (lẻ)
- Bên nhận
 - Nếu tổng số bit "1" trong chuỗi dữ liệu nhận được là số chẵn (lẻ) thì dữ liệu nhận được không có lỗi
 - Chỉ phát hiện được lỗi khi tổng số bit bị lỗi là số lẻ

5.2.1. Kiểm tra chẵn lẻ (tiếp)


Parity đơn

Phát hiện lỗi bít



Parity hai chiều

Phát hiện và sửa lỗi bit



5.2.2. Internet checksum

• Muc đích: Phát hiện lỗi trong segment đã truyền (Chú ý: chỉ sử dụng tại tầng giao vận)

<u>Bên gửi:</u>

- Xem xét nội dung của các segment như một chuỗi các số nguyên 16 bít
- checksum: tổng (bù 1) của nội dung segment
- Bên gửi đặt giá trị checksum vào trong trường checksum của Segment

Bên nhân:

- □ Tổng tất cả theo các chuỗi 16 bit (kể cả checksum)
- Phải thu được toàn các bit 1
- Nếu không, gói tin bị lỗi

5.2.3. Mã vòng


Checksumming: Cyclic Redundancy Check (CRC)

■ Bên gửi:

- Chuỗi dữ liệu ban đầu D: d bit, được coi như một số nhị phân
- Chuỗi bit thêm vào R: r bit, R được sinh ra từ chuỗi sinh G
- Chọn một chuỗi sinh G (Generator) gồm:
 r+1 bit
- Chuỗi truyền đi là chuỗi ghép giữa D và R
 - Kí hiệu: <D,R> là chuỗi ghép của D và R,
 gồm d + r bit
- Mục tiêu:
 - Tìm một chuỗi R độ dài r bit, sao cho chuỗi ghép <D,R> là một số nhị phân chia hết cho G (chia module 2)

Bên nhận:

- Biết G
- Chuỗi nhận được là <D',R'>
- Chia <D',R'> cho G.
 - Nếu phần dư bằng không: không có lỗi
 - Nếu phần dư khác không: lỗi được phát hiện
- Có thể phát hiện các lỗi ít hơn r+1 bít



5.2.3. Mã vòng

Cách tìm R

- > <D,R> có thể viết dưới dạng
 - D.2^r XOR R
- > <D,R> chia hết cho G
 - D.2^r XOR R = nG
 - Tương đương với: D.2^r = nG XOR R
- ➤ Nếu D.2^r chia G, phần dư là R

R= D.2r mod G

Nhắc lại phép XOR

Phép XOR hai bit

a	b	a XOR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

□ Phép XOR hai chuỗi nhiều bit

$$1011 \text{ XOR } 0101 = 1110$$

 $1001 \text{ XOR } 1101 = 0100$

Cách tìm R

- Ví dụ
 - o D = 10101001
 - \circ G = 1001 (4 bit)
 - o R: 3 bit

D

o D.2 r = D.2 3 =10101001. 2 3 = 10101001000

R=110, chuỗi bít gửi đi là 10101001110

R

CRC biểu diễn dưới dạng đa thức

Một số đa thức sinh thường được sử dụng:

CRC-8 =
$$x^8 + x^2 + x + 1$$

CRC-12 = $x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x$
CRC-16-CCITT = $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
CRC-32 = $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

$$G = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

$$= 1 \ 00000100 \ 11000001 \ 00011101 \ 10110111$$

- ☐ G càng dài, phát hiện lỗi càng hiệu quả
- □ Ví dụ:
 - $G = x^4 + x + 1 = 1.x^4 + 0.x^3 + 0.x^2 + 1.x^1 + 1.x^0 = 10011$ (5 bit)
 - Chuỗi sinh có 5 bit => R có 4 bit (r = 4)
 - D=10110011
 - D.2^r= D.2⁴= $(2^7+2^5+2^4+2^1+2^0)$.2⁴ = $2^{11}+2^9+2^8+2^5+2^4$
 - = 10110011 0000

Bài tập

- 1. Chuỗi dữ liệu ban đầu là D = 10100101. Đa thức sinh $G = X^4 + X + 1$. Mã CRC và dữ liệu truyền đi <D,R> là gì?
- 2. Cho chuỗi dữ liệu càn truyền $D = 1101\ 1100\ với đa thức sinh <math>G = X^4 + X^2 + 1$. CRC của dữ liệu cần truyền là gì
- 3. Chuỗi dữ liệu nhận được tại phía thu là 1001 0100 1101. Với đa thức sinh G = X⁴ + X + 1, hãy xác định dữ liệu nhận được có lỗi hay không?

19

Kiểm tra CRC

- Ví dụ
 - \circ G = 1001 (4 bit)
 - Chuỗi dữ liệu nhận được là <D',R'> = 10101101110
 - o <D',R'> chia cho G (chia module 2)
 - Nếu số dư bằng 0 ⇒ không có lỗi
 - Nếu số dư khác 0 ⇒ có lỗi
 - Kết quả:
 - Số dư = 100 (khác không)
 - Dữ liệu nhận được có lỗi

5.2.4. Xử lý lỗi

- Lỗi: Mất khung, hỏng khung
- Kiểm soát lỗi:
 - Phát hiện lỗi
 - Báo nhận: khung tin tốt
 - Báo nhận: khung tin lỗi và truyền lại
 - Truyền lại khi hết thời gian định trước
 - Các cơ chế trên gọi là tự động lặp lại yêu cầu (automatic repeat request ARQ)
- Ba phiên bản của ARQ
 - ARQ dùng và chờ (Stop-and-Wait ARQ)
 - ARQ quay-lui-N (Go-back-N ARQ)
 - ARQ Chon-Huy (Selective-Reject ARQ)

5.3. Điều khiển truy cập đường truyền

5.3.1. Các giao thức đa truy cập

5.3.3. Truy cập ngẫu nhiên


5.3.2. Truy cập phân chia kênh

5.3.4. Truy cập theo phiên lần lượt

5.3.1. Các giao thức đa truy nhập

Hai kiểu kết nối mạng:

- Điểm-nối-điểm (point-to-point)
 - Két nối internet qua dial-up
 - Két nối point-to-point giữa Ethernet switch và host
- Quảng bá (broadcast) (kênh truyền dùng chung)
 - Ethernet
 - 802.11 wireless LAN
 - Các mạng quảng bá cần giao thức điều khiển đa truy nhập (giao thức đa truy nhập) để tránh xung đột








5.3.1. Các giao thức đa truy nhập (tiếp)

Phân loại giao thức đa truy nhập

- Phân chia kênh
 - Chia kênh thành các phần nhỏ (khe thời gian TDMA, tần số FDMA, mã CDMA)
 - Cấp phát từng phần nhỏ cho nút sử dụng riêng
- Truy nhập ngẫu nhiên
 - Không chia kênh, cho phép đồng thời truy nhập, chấp nhận xung đột
 - Cần có cơ chế để phát hiện và tránh xung đột
 - Ví du: Pure Aloha, Slotted Aloha, CSMA/CD, CSMA/CA
- Theo phiên lần lượt
 - Các nút lần lượt truyền theo phiên theo hình thức quay vòng
 - Token Ring, Token bus


5.3.2. Truy cập chia kênh

- TDMA: time division multiple access
 - Kênh được chia thành N khe thời gian, một khe cho một trạm
 - Các khe không sử dụng sẽ rỗi
 - Ví dụ: 6 trạm LAN, 1,3,4 có gói tin, khe 2,5,6 rỗi



5.3.2. Truy cập chia kênh (tiếp)


- FDMA: frequency division multiple access
 - Phổ của kênh được chia thành các băng tần
 - Mỗi trạm được gán một băng tần cố định
 - Thời gian truyền không sử dụng, băng tần sẽ rỗi
 - Ví dụ: 6 trạm LAN; 1,3,4 có gói tin; băng tần 2,5,6 rỗi
- CDMA: Code division multiple access
 - CDMA là phương thức đa truy nhập mà ở đó mỗi kênh được cung cấp một cặp tần số và một mã duy nhất.
 - Đây là phương thức đa truy nhập mới, phương thức này dựa trên nguyên lý trải phổ.



5.3.3. Truy nhập ngẫu nhiên

- Khi nút có gói tin để gửi
 - Truyền trên toàn kênh với tốc độ dữ liệu R
 - Không có sự phối hợp trước giữa các nút
- Hai hoặc nhiều nút truyền → "xung đột"
- Giao thức truy nhập ngẫu nhiên chỉ ra:
 - Cách phát hiện xung đột
 - Cách khôi phục từ xung đột (ví dụ: đợi một khoảng thời gian rồi truyền lại)
- Ví dụ
 - slotted ALOHA
 - Pure ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD

5.3.3. Truy nhập ngẫu nhiên (tiếp)Slotted ALOHA



<u>Giả sử</u>

- Mọi frame có cùng kích thước
- Thời gian được chia thành các khe có kích thước bằng nhau, thời gian để truyền 1 frame
- Nút bắt đầu truyền frame chỉ tại bắt đầu của khe
- Các nút được đồng bộ
- Nếu 2 hoặc nhiều nút truyền trong khe, mọi nút phát hiện đụng độ

Hoat đông

- Khi nút giành khung mới, nó truyền trong khe tiếp theo
- Không đụng độ, nút có thể gửi frame mới trong khe tiếp
- Nếu đụng độ, nút truyền lại frame trong khe sau ngẫu nhiên tới khi thành công

Hiệu suất của Slotted Aloha


Hiệu suất là khoảng thời gian truyền thành công khi có nhiều nút, mỗi nút có nhiều frame để gửi

- Fia sử có N nút với nhiều frame để gửi, mỗi nút truyền trong khe với xác suất là p
- Xác suất nút 1 có sự thành công trong một khe = p(1-p)^{N-1}
- Xác suất một nút bất kỳ có sự thành công = Np(1-p)^{N-1}
- → Để tối đa hiệu suất với N nút, tìm p để tối đa Np(1-p)^{N-1}
- ightharpoonup Đối với nhiều nút, $\lim_{n\to\infty} Np^*(1-p^*)^{N-1} = 1/e = 0.37$

Tốt nhất: kênh sử dụng cho việc truyền hữu ích chiếm 37% thời gian

Pure (unslotted) ALOHA


- unslotted Aloha: đơn giản, không đồng bộ
- Khi frame đầu tiên đến truyền ngay lập tức
- Xác suất xung đột tăng:
 - frame gửi tại t0 đụng độ với frame khác gửi trong khoảng [t0- 1,t0+1]



CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- Nghe trước khi truyền:
 - Nếu nghe thấy kênh rỗi, truyền toàn bộ frame
 - Nếu nghe thấy kênh bận, tạm trì hoãn việc truyền
- Xung đột trong CSMA
 - Xung đột có thể vẫn xảy ra khi tín hiệu lan truyền từ nút này đến nút khác mất một khoảng thời gian nhất định (trễ lan truyền) làm cho hai nút có thể không nghe thấy nút khác truyền
 - Nếu có xung đột toàn bộ thời gian gói tin truyền bị lãng phí


Bố trí không gian giữa các nút



CSMA/CD (Collision Detection)

- Máy trạm nghe trước khi muốn truyền
 - Bận: Rút lui, sau đó quay lại tiếp tục nghe
 - Rỗi: Bắt đầu truyền, vừa truyền vừa "nghe ngóng"
 - Nếu phát hiện thấy xung đột: Hủy bỏ quá trình truyền và quay lại trạng thái rút lui

Phát hiện xung đột



5.3.4. Truy cập theo phiên lần lượt

So sánh phương pháp chia kênh và truy nhập ngẫu nhiên

- Truy cập chia kênh:
 - Dùng chung kênh hiệu quả và công bằng khi tải nặng
 - Lãng phí nếu cấp kênh con cho một nút chỉ cần lưu lượng nhỏ
- Truy nhập ngẫu nhiên
 - Hiệu quả khi tải nhẹ: vì một nút có thể sử dụng toàn bộ kênh
 - Tải nặng: xung đột tăng lên
- Truy cập theo phiên lần lượt (quay vòng): có thể dung hòa ưu điểm của hai phương pháp trên
 - Ví dụ: Token bus, Token ring


5.3.4. Truy cập theo phiên lần lượt (tiếp)

Token bus

- Một thẻ bài được lưu chuyển trên một vòng logic được thiết lập bởi các trạm có nhu cầu.
- Khi một trạm nhận được thẻ bài nó có quyền truy nhập đường truyền trong một thời gian xác định và có thể truyền một hoặc nhiều đơn vị dữ liệu.
- Khi đã hết dữ liệu hoặc hết thời gian cho phép, nó chuyển thẻ bài cho trạm tiếp theo trên vòng logic.

• Thẻ bài (Token) là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, có kích thước và nội dung gồm các thông tin điều khiển được


quy định riêng cho mỗi phương pháp.




5.3.4. Truy cập theo phiên lần lượt (tiếp)

Token Ring


- Dùng thẻ bài lưu chuyển trên đường vật lý để cấp phát truy nhập đường truyền.
- Một trạm muốn truyền dữ liệu thì phải đợi đến khi nhận được một thẻ bài "rỗi".
- Khi đó trạm sẽ đổi bit trạng thái của thẻ bài sang trạng thái "bận" và truyền một đơn vị dữ liệu cùng với thẻ bài đi theo chiều của vòng.
- Các trạm khác muốn truyền dữ liệu phải đợi. Dữ liệu đến trạm đích phải được sao lại, sau đó cùng với thẻ bài đi tiếp cho đến khi quay về trạm nguồn.
- Trạm nguồn sẽ xoá bỏ dữ liệu và đổi bit thẻ bài thành "rỗi" và cho lưu chuyển tiếp trên vòng để các trạm khác có thể nhận được Token,chuyển sang trạng quyền truyền dữ liệu.



A có nhu cầu truyền dữ liệu đến C. Đợi Free thái Busy, gửi kèm Packet dữ liệu



Node C đọc, phân tích và so sánh địa chỉ đích với địa chỉ MAC. Node C sao chép dữ liệu



Khi Packet dữ liệu quay vê, Node A chuyên trạng thái Token thành Free.

5.4. LAN


5.4.1. Địa chỉ MAC và ARP

5.4.2. Ethernet

5.4.3. Hub, Bridge, Switch

5.4.1. Địa chỉ MAC và ARP

- Địa chỉ MAC (media access control)
 - Địa chỉ MAC có nhiều tên gọi khác như: địa chỉ LAN, địa chỉ vật lý (physical address), địa chỉ Ethernet
 - Địa chỉ MAC gồm 48 bit, biểu diễn dưới dạng thập lục phân
 - ví dụ: 1A-2F-BB-76-09-AD
 - Mỗi Adapter được gắn một địa chỉ MAC duy nhất bởi nhà sản xuất
 - Chức năng: được sử dụng "nội bộ" để truyền một frame từ một card mạng này đến một card mạng khác trong mô hình mạng LAN



Địa chỉ MAC


- IEEE quản lý việc cấp phát địa chỉ MAC
- Các nhà sản xuất mua không gian địa chỉ MAC (để đảm bảo duy nhất)
 - 3 bytes đầu là mã của nhà sản xuất (cung cấp bởi IEEE)
 - 3 bytes sau là số serial của card (do nhà sản xuất gán tùy ý)
- Địa chỉ MAC phẳng (flat address): có tính di động
 - có thể mang LAN card từ LAN này sang LAN khác
- Địa chỉ IP phân cấp: không có tính di động
 - địa chỉ phụ thuộc vào IP subnet mà nút mạng kết nối vào

ARP: address resolution protocol

- Giao thức giải mã địa chỉ (ARP): xác định địa chỉ MAC từ địa chỉ IP
- ARP table: mỗi node (host, router) trong LAN có bảng ARP
- Ánh xạ địa chỉ IP/MAC của một số nút trong LAN:

< IP address; MAC address; TTL>

TTL (Time To Live): thời gian sau đó ánh xạ địa chỉ sẽ bị xóa (thường 20 phút)




Giao thức ARP: cùng LAN

- A muốn gửi datagram cho B
 - Địa chỉ MAC của B không có trong ARP table của A
- A quảng bá (broadcast) ARP query packet (chứa địa chỉ IP của B)
 - dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF
 - tất cả mọi nút trong LAN sẽ nhận ARP query packet
- B nhận ARP packet, trả lời A với địa chỉ MAC của B
 - frame gửi tới địa chỉ MAC của A (unicast)
- A lưu giữ cặp địa chỉ IP-to-MAC trong ARP table trong một khoảng thời gian
- ARP thực hiện "plug-and-play":
 - các nút tạo ARP table không có sự can thiệp của quản trị mạng

Addressing: Dẫn đường tới LAN khác


- Xem xét: gửi datagram từ A tới B qua R
- Giả sử A biết địa chỉ IP của B
- Giả sử A biết địa chỉ IP của router kề, R (làm sao A biết được?)
- Giả sử A biết địa chỉ MAC của R (làm sao A biết được?)



Dẫn đường tới mạng LAN khác


Gửi datagram từ A tới B qua R. Giả sử A biết địa chỉ IP của B


- Hai bảng ARP trong router R, mỗi bảng cho một mạng LAN
- Trong bảng dẫn đường tại host nguồn, tìm router 111.111.111.110
- Trong bảng ARP tại nguồn, tìm địa chỉ MAC E6-E9-00-17-BB-4B,...



Dẫn đường tới mạng LAN khác

- A tạo datagram có địa chỉ nguồn A, địa chỉ đích B
- A sử dụng ARP để biết địa chỉ MAC của R 111.111.111.110
- A tạo frame tầng liên kết dữ liệu, sử dụng địa chỉ MAC của R là địa chỉ đích, frame chứa IP datagram A-to B
- Adapter của A gửi frame
- Adapter của R nhận frame
- R lấy IP datagram từ Ethernet frame, thấy địa chỉ đích là tới B
- R sử dụng ARP để có địa chỉ MAC của B
- R tạo frame chứa IP datagram A-to-B gửi tới B





5.4.1. Địa chỉ MAC và ARP

Kiểm tra địa chỉ MAC


Trên cmd sử dụng lệnh ipconfig /all

```
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . Broadcom BCM4352HMB 802.11ac 2x2 Wi-Fi Ad
                       . . . . . : 28-C2-DD-8F-3B-B1
  Physical Address. . .
  Autoconfiguration Enabled . . . .
                                   : fe80::c11f:bd9a:75f8:e680%18(Preferred)
  Link-local IPv6 Address . . . . .
   IPv4 Address. . . . . . . .
                                     192.168.0.102(Preferred)
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . .
                                   : 255.255.255.0
  Lease Obtained. . . . . . . . . : Sunday, September 13, 2020 8:23:07 PM
  Lease Expires . . . . . . . . . . Sunday, September 13, 2020 10:23:07 PM
  : 192.168.0.1
  DHCP Server . . . . . . . . . . . .
                                   : 304661213
  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . : 00-01-00-01-1A-E4-84-50-08-00-27-BF-65-4A
  DNS Servers . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
  Media State . . . . . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .
                                   : Realtek PCIe GRF Family Controller
  Description
  Physical Address. . . . . . . : 30-8D-99-BB-21-DC
  DHCP Enabled. . . .
  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
```

5.4.2. Ethernet

Chuẩn IEEE 802

- Ethernet là công nghệ của mạng LAN cho phép truyền tín hiệu giữa các máy tính với tốc độ 10Mb/s đến 10 Gigabit/s.
- Ethernet được sử dụng phổ biến trong mang LAN
- IEEE đưa ra tiêu chuẩn về Ethernet đầu tiên vào năm 1985 với tên gọi "IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications"



Chuẩn IEEE 802

- IEEE 802.3 đặc tả một mạng cục bộ dựa trên mạng Ethernet do Digital, Intel và Xerox hợp tác pháp triển từ năm 1980.
- IEEE 802.3 bao gồm cả tầng vật lý và tầng con MAC với các đặc tả sau:
 - Đặc tả dịch vụ MAC (MAC Services Secification)
 - Đặc tả vật lý độc lập đường truyền (đặc tả giao diện giữa MAC và tầng vật lý). Phần phụ thuộc đường truyền (đặc tả giao diện với đường truyền của LAN và các tín hiệu trao đổi với đường truyền)
 - Đặc tả dịch vụ MAC định nghĩa các dịch vụ IEEE 802.3 cung cấp cho tầng LLC hoặc người sử dụng ở tầng cao hơn.

Chuẩn IEEE 802.3

- Ethernet (IEEE 802.3)
 - 10BASE-T: Dùng cáp xoắn đôi không chống nhiễu (Unshielded Twisted Pair-UTP), trở kháng 75 Ohm,
 với mạng hình sao, tốc độ tín hiệu 10Mb/s.
 - 10BASE-F: Dùng cáp quang, tốc độ10 Mb/s, phạm vi cáp 4km. Chuẩn này được phân thành 3 dạng con:
 10BASE-FL, 10BASE-FB và 10BASE-FP.
- Fast Ethernet (IEEE 802.3u): 100Base-TX, 100Base-T4 và 100Base-FX. Phương thức điều khiển truy nhập CSMA/CD.
 - 100BASE-T4 sử dụng bốn đôi dây cân bằng cáp UTP Cat-4 hoặc Cat-5.
 - 100BASE-TX sử dụng hai đôi UTP Cat-5 hoặc đôi dây STP (shielded Twisted Pair cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu).
 - 100BASE-FX sử dụng đôi dây cáp quang đa mode.

Chuẩn IEEE 802.3

- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z): Phương tiện truyền dẫn là cáp quang.
 - 1000Base-SX: chuẩn cho cáp quang đa mode 62.5 μm, khoảng cách tối đa 220-275 m. Với cáp quang đa mode 50 μm, khoảng cách tối đa 500-550 m.
 - 1000Base-LX: chuẩn cho cáp quang quang đa mode 62.5/50 μm, khoảng cách tối đa 550 m. Với cáp quang đơn mode 9 μm, khoảng cách tối đa 5000 m.
 - 1000Base-CX: chuẩn cho cáp đồng trục. Với cáp đồng trục, khoảng cách tối đa là 25m, hoặc cáp xoắn bốn đôi Cat-5 UTP, Cat-6.
 - 1000Base-T (IEEE 802.3ab) Sử dụng cả 4 đôi dây cáp UTP Cat-5 hoặc Cat-6 với khoảng cách tối đa 100m.

Chuẩn IEEE 802

- IEEE 802.4: Mô tả một mạng cục bộ với cấu trúc dạng hình BUS sử dụng thẻ bài Token BUS. IEEE 802.4 sử dụng cáp đồng 75-ohm (tốc độ 1 Mbps, 5 Mbps và 10 Mbps) hoặc cáp quang (tốc độ 5 Mbps, 10 Mbps và 20 Mpbs).
- IEEE 802.5: Là chuẩn đặc tả mạng cục bộ với mạng dạng vòng (RING) sử dụng thẻ bài Token RING.
- IEEE 802.11: chuẩn đặc tả mạng cục bộ không dây (Wireless LAN), hiện đang tiếp tục phát triển với phương pháp truy nhập CSMA/CD.

Thành phần mạng Ethernet


- Data terminal Equipment (DTE): Các thiết bị truyền và nhận dữ liệu DTEs thường là PC, Workstation, File Server, Print Server ...
- Data Communication Equipment (DCE): Là các thiết bị kết nối mạng cho phép nhận và chuyển khung trên mạng. DCE có thể là các thiết bị độc lập như Repeater, Switch, Router hoặc các khối giao tiếp thông tin như Card mạng, Modem ..
- Interconnecting Media: Cáp xoắn đôi, cáp đồng trục (mỏng/dày), cáp quang.

Những đặc điểm cơ bản của Ethernet

- Cấu hình truyền thống: Bus đường thẳng/ Star
- Kỹ thuật truyền: Base band (truyền trực tiếp tín hiệu số vào kênh truyền)
- Phương pháp truy nhập: CSMA/CD.
- Quy cách kỹ thuật: IEEE 802.3.
- Tốc độ truyền: 10Mbps, 100Mbps ... 10Gbps
- Loại cáp: Cáp đồng trục mảnh, cáp đồng trục dày, cáp xoắn đôi, cáp quang

Cấu trúc của Ethernet Frame


Adapter bên gửi đóng gói IP datagram (hoặc các gói tin tầng mạng khác) trong Ethernet frame



- Preamble:
 - 7 bytes with pattern 10101010 theo sau là 1 byte với with pattern 10101011
 - Sử dụng để đồng bộ tốc độ bên nhận, bên gửi

Cấu trúc của Ethernet Frame


- Address: 6 byte
 - Nếu adapter nhận frame có địa chỉ đích tương ứng hoặc với địa chỉ quảng bá (ví dụ: gói tin ARP), nó chuyển dữ liệu trong frame tới giao thức tầng mạng
 - Trường hợp khác, adapter loại bỏ frame
- Type: chỉ ra giao thức của tầng phía trên (hầu hết là IP nhưng cũng có thể là Novell IPX hay AppleTalk)
- CRC: được kiểm tra tại bên nhận, nếu phát hiện ra lỗi thì frame bị loại bỏ



5.4.3. Hub, Bridge, Switch

Hub (bộ tập trung)


- Hub là thiết bị lặp hoạt động ở tầng vật lý:
 - Sao chép tín hiệu đến từ một cổng ra tất cả các cổng còn lại với cùng tốc độ
 - Tạo ra điểm kết nối tập trung để nối mạng theo kiểu hình sao
 - Có 3 loại Hub
 - Hub thụ động
 - Hub chủ động
 - Hub thông minh
- Hub thụ động (Passive Hub): Chỉ đảm bảo chức năng kết nối, không xử lý lại tín hiệu
- Hub chủ động (Active Hub): Có khả năng khuếch đại tín hiệu để chống suy hao.
- Hub thông minh (Intelligent Hub): là Hub chủ động nhưng có thêm khả năng tạo ra các gói tin thông báo hoạt động của mình giúp cho việc quản trị mạng dễ dàng hơn.





Bridge (cầu nối)

- Dùng để nối 2 mạng có giao thức giống hoặc khác nhau.
- Chia mạng thành nhiều phân đoạn nhằm giảm lưu lượng trên mạng.
- Hoạt động ở lớp Data Link với 2 chức năng chính là lọc và chuyển vận.
- Bridge thu thập và chọn lựa dữ liệu để chuyển mạch giữa hai đoạn mạng bằng cách học địa chỉ MAC của tất cả các thiết bị nằm trong từng đoạn mạng kết nối vào nó.
- Dựa trên bảng địa chỉ MAC lưu trữ, Brigde kiểm tra các gói tin và xử lý chúng trước khi có quyết định chuyển đi hay không.




Switch (bộ chuyển mạch)

- Thiết bị thực hiện tầng liên kết dữ liệu
- Switch có thể quyết định chuyển 1 gói dựa trên địa chỉ MAC được ghi trong gói đó.
- Switch tự học địa chỉ MAC của các thiết bị kết nối trên từng port của nó và xây dựng thành bảng chuyển mạch
- Khi hai thiết bị kết nối vào Switch thực hiện trao đổi với nhau, Switch sẽ thiết lập một mạch ảo cung cấp một đường liên lạc riêng giữa hai thiết bị này.
- Switch có khả năng phân đoạn mạng cực nhỏ, nghĩa là tạo ra môi trường không đụng độ giữa nguồn và đích.
- Switch có thể tạo nhiều mạch ảo đồng thời giữa các cặp thiết bị khác nhau.








Switch học địa chỉ MAC

Giả sử A gửi frame tới B


- Switch nhận frame từ A
- Ghi vào bảng switch là A trên interface f0/1
- Bởi vì B không trong bảng, switch chuyển tiếp frame qua tất cả các interface còn lại (f0/2 và f0/3)
- Frame nhận được bởi B




Switch học địa chỉ MAC

Giả sử B gửi frame trả lời A

- Switch nhận frame từ B
- Ghi vào bảng switch là B trên interface f0/2
- Bởi vì A có trong bảng, switch chuyển tiếp frame qua interface f0/1
- Frame nhận được bởi A




Switch học địa chỉ MAC




Mạng của tổ chức

• Sử dụng phối hợp hub, switch và router



5.5. Wireless LAN

- Do tổ chức IEEE xây dựng và được tổ chức Wi-fi
 Alliance đưa vào sử dụng trên toàn thế giới.
- Chuẩn WLAN:
 - IEEE 802.11a
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11i (WPA 2)
 - IEEE 802.11n (MIMO)
 - IEEE 802.11ac
- Trong đó chuẩn 802.11g (sử dụng phổ biến ở thị trường Việt Nam).




5.5. Wireless LAN (tiếp)

	IEEE 802.11a	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11n	IEEE 802.11ac
Năm phát hành	1999	1999	2003	2009	2013
Tần số	5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4/5 GHz	5 GHz
Tốc độ tối đa	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	1 Gbps
Phạm vi trong nhà	100 ft	100 ft	125 ft	225 ft	90 ft
Phạm vi ngoài trời	400 ft	450 ft	450 ft	825 ft	1000 ft

5.5. Wireless LAN (tiếp)

Các thành phần của 802.11


- Station (tram)
 - Wireless network interface
 - Laptop, thiết bị cầm tay, desktop
- Access point (Điểm truy nhập)
 - Các khung (frame) của mạng 802.11 phải được chuyển thành các dạng khung khác trước khi gửi đi
 - Cầu (bridge)
- Wireless medium (phương tiện truyền dẫn không dây)
 - Sóng radio (Radio Frequency RF)
 - Tia hồng ngoại



5.5. Wireless LAN (tiếp)

Topo của mạng WLAN

- Khối căn bản của mạng 802.11 là BSS (Basic Service Set) bao gồm một nhóm các trạm truyền thông với nhau
- BSS gồm có hai loại: Independent BSS (Ad hoc) và Infrastructure BSS (BSS)



Bài 5: Tổng kết

- Các nguyên tắc bên trong của các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu:
 - Phát hiện và sửa lỗi
 - Dùng chung một kênh quảng bá: đa truy cập
 - Đánh địa chỉ tầng liên kết dữ liệu
- Các công nghệ mạng LAN
 - Ethernet
 - WLAN
- Các thiết bị kết nối mạng LAN
 - Hub, bridge, switch

MẠNG MÁY TÍNH

Hình ảnh và nội dung trong bài giảng này có tham khảo từ sách và bài giảng của TS. J.F. Kurose and GS. K.W. Ross