腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

容器服务

API文档（租户端）

腾讯云TCE

文档目录

容器服务API概览
调用方式
请求结构
公共请求参数
接口请求参数
请求结构简介
最终请求形式
集群相关接口
创建集群
校验CIDR
扩展集群节点
添加已存在云服务器到集群
查询加入集群的主机列表
查询集群列表V2
查询集群列表V3
查询集群节点列表
查询集群Request和Limit信息
获取集群外网访问凭据
修改节点Label
修改集群属性
驱逐集群节点
设置集群节点为是否可调度
添加第三方私有镜像仓库
删除集群节点
删除集群
服务实例相关接口
查询服务实例列表
修改服务实例副本数
获取服务实例日志
删除服务实例
命名空间相关接口
查询集群命名空间
创建集群命名空间
删除集群命名空间
Ingress相关接口

创建Ingress
查询Ingress列表
修改Ingress
删除Ingress
日志相关接口
启用集群日志收集服务
创建集群日志收集规则
列出日志收集规则
更新日志收集规则
获取日志收集器信息
获取日志收集器状态信息
检查日志收集器名称
删除日志收集规则
镜像仓库相关接口
创建镜像仓库
批量删除仓库
查询镜像仓库信息
镜像仓库是否存在
查询TencentHub仓库列表
更改镜像仓库描述内容
更改镜像仓库访问属性
获取tag列表
批量删除tag
复制镜像版本
设置仓库tag超额保留策略
获取仓库tag超额保留策略
关闭仓库tag超额保留策略
添加触发器
获取触发器
删除触发器
修改服务更新触发器
修改密码
查询用户配额
查询用户仓库列表
添加收藏
取消收藏
返回结果
错误返回结果

正确返回结果

错误码

容器服务API概览

API版本

V3

集群相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建集群	CreateCluster	用于创建集群
校验CIDR	CheckClusterCIDR	用于校验指定 CIDR 创建集群是否冲突
扩展集群节点	AddClusterInstances	用于集群扩展节点
添加已存在云服务器到集群	AddClusterInstancesFromExistedCvm	用于添加已存在的云服务器到集群
查询加入集群的主机列表	DescribeExistedCvmForAddClusterInstances	用于查询加入集群的主机列表
查询集群列表V2	DescribeClusterv2	用于查询集群列表
查询集群列表V3	DescribeClusterv3	用于查询集群列表
查询集群节点列表	DescribeClusterInstances	用于查询集群节点，该接口返回集群内节点信息
查询集群Request和Limit信息	DescribeClusterRequestLimitInfo	用于查询集群 CPU、内存的 Request 和 Limit 信息
获取集群外网访问凭据	DescribeClusterSecurityInfo	用于获取集群外网访问凭据
修改节点Label	ModifyClusterNodeLabel	用于修改节点 Label
修改集群属性	ModifyClusterAttributes	用于修改集群属性
驱逐集群节点	DrainClusterNode	用于驱逐集群节点
设置集群节点为是否可调度	ModifyClusterNodeSchedulable	用于设置集群节点为是否可调度

接口功能	Action ID	功能描述
添加第三方私有镜像仓库	AddHubInfo	用于添加第三方私有镜像仓库
删除集群节点	DeleteClusterInstances	用于删除集群节点
删除集群	DeleteCluster	用于删除集群

服务实例相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
查询服务实例列表	DescribeServiceInstance	用于查询服务的实例列表
修改服务实例副本数	ModifyServiceReplicas	用于修改服务的容器数量
获取服务实例日志	DescribeInstanceLog	用于获取实例容器中的日志信息
删除服务实例	DeleteInstances	用于删除实例

命名空间相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
查询集群命名空间	DescribeClusterNameSpaces	用于查询集群的命名空间
创建集群命名空间	CreateClusterNamespace	用于创建命名空间
删除集群命名空间	DeleteClusterNamespace	用于删除命名空间

Ingress相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建Ingress	CreateIngress	用于创建 Ingress
查询Ingress列表	DescribeIngress	用于查询 Ingress 列表
修改Ingress	MosifyIngress	用于修改 Ingress 列表

接口功能	Action ID	功能描述
删除Ingress	DeleteIngress	用于删除 Ingress

日志相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
启用集群日志收集服务	GetLogDaemonStatus	用于查看某个集群是否已经开启日志服务
创建集群日志收集规则	CreateLogCollector	用于创建日志收集规则
列出日志收集规则	ListLogCollector	用于获取某个集群中所有已经创建的日志收集规则
更新日志收集规则	UpdateLogCollector	用于更新日志收集规则
获取日志收集器信息	GetLogCollector	用于获取已经创建的日志收集规则
获取日志收集器状态信息	GetLogDaemonStatus	用于获取集群日志启用状态
检查日志收集器名称	CheckIfLogCollectorName	用于查看某个集群是否拥有相同名称的日志收集规则
删除日志收集规则	DeleteLogCollector	用于删除已经创建的日志收集规则

镜像仓库相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建镜像仓库	CreateRepository	用于创建镜像仓库
批量删除仓库	BatchDeleteRepository	用于批量删除仓库
查询镜像仓库信息	GetRepositoryInfo	用于查询镜像仓库信息
镜像仓库是否存在	RepositoryisExists	用于检查镜像仓库是否存在
查询TencentHub仓库列表	GetRepositoryList	用于查询 TencentHub 公共仓库列表（包括官方的和用户公开的）
更改镜像仓库描述内容	UpdateRepositoryDesc	用于更改镜像仓库描述内容

接口功能	Action ID	功能描述
更改镜像仓库访问属性	UpdateRepositoryPublic	用于更改镜像仓库访问属性
获取tag列表	GetTagList	用于获取镜像 tag 列表
批量删除tag	BatchDeleteTag	用于批量删除 tag
复制镜像版本	DuplicateImage	用于复制镜像版本
设置仓库tag超额保留策略	SetAutoDelStrategy	用于设置仓库 tag 超额保留策略
获取仓库tag超额保留策略	GetAutoDelStrategy	用于获取仓库 tag 超额保留策略
关闭仓库tag超额保留策略	CloseAutoDelStrategy	用于关闭仓库 tag 超额保留策略
添加触发器	AddUpdateServiceTrigger	用于添加触发器
获取触发器	ListTrigger	用于获取触发器
删除触发器	DeleteUpdateServiceTrigger	用于删除触发器
修改服务更新触发器	ModifyUpdateServiceTrigger	用于修改服务更新触发器
修改密码	ChangePassword	用于修改镜像仓库密码
查询用户配额	GetLimit	用于查询用户配额
查询用户仓库列表	SearchUserRepository	用于查询用户仓库列表
添加收藏	AddFavor	用于把仓库加入收藏
取消收藏	DeleteFavor	用于取消收藏

调用方式
请求结构
公共请求参数

公共请求参数是每个接口都需要使用到的请求参数，如非必要, 在各个接口单独的文档中不再对这些参数进行说明, 但**每次请求均需要携带这些参数, 才能正常发起请求**。公共请求参数的首字母均为大写，以此区分于接口请求参数。

公共请求参数具体列表如下：

名称	类型	描述	是否必选
Action	String	具体操作的指令接口名称，例如想要调用查询实例列表接口，则Action参数即为DescribeInstances。	是
Region	String	区域参数，用来标识希望操作哪个区域的实例。各区域的参数值为: 北京:bj，广州:gz，上海:sh，香港:hk，北美:ca。、 **注意：正常情况下此参数是必须的，如无需传入，则会在相应接口中进行说明。**	否
Timestamp	UInt	当前UNIX时间戳，可记录发起API请求的时间。	是
Nonce	UInt	随机正整数，与 Timestamp 联合起来, 用于防止重放攻击。	是
SignatureMethod	String	用来说明Signature签名使用的签名算法，字段值可为"HmacSHA256"和"HmacSHA1"。目前支持HmacSHA256和HmacSHA1两种签名算法，用户不传该字段默认使用HmacSHA1签名算法。若用户填写的字段值错误，则也默认使用HmacSHA1签名算法。	否
SecretId	String	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。具体可参考 签名方法 页面。	是
Signature	String	请求签名，用来验证此次请求的合法性，由系统根据输入参数自动生成。具体可参考 签名方法 页面。	是

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求链接的形式可能如下:

```
https://cvm.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=DescribeInstances
&SecretId=xxxxxxx
```

```
&Region=gz
&Timestamp=1465055529
&Nonce=59485
&Signature=mysignature
&<接口请求参数>
```

一个完整的请求需要两类请求参数：公共请求参数和接口请求参数。这里只列出了上述6个公共请求参数，并未列出接口请求参数，有关接口请求参数的说明可见接口请求参数小节。

接口请求参数

接口请求参数与具体的接口有关，不同的接口支持的接口请求参数也不一样。接口请求参数的首字母均为小写，以此区分于公共请求参数。 以查询实例列表(DescribeInstances)为例，其支持的接口请求参数如下：

参数名称	是否必选	类型	描述
instanceIds.n	否	String	要查询的CVM实例ID数组，数组下标从0开始。可以使用instanceId和unInstanceId，建议使用统一资源ID:unInstanceId。
lanIps.n	否	String	要查询的云服务器的内网IP数组。
searchWord	否	String	用户设定的主机别名。
offset	否	Int	偏移量，默认为0。
limit	否	Int	一次最多可查询的服务器数量，默认为20，最大为100。
status	否	Int	待查询的主机状态。
projectId	否	String	项目ID，不传则查询全部项目的CVM实例。0表示默认项目，如需指定其他项目，可调用查询项目列表(DescribeProject)接口查询。
simplify	否	Int	获取非实时数据，当传参添加simplify=1时获取非实时数据。
zoneId	否	Int	可用区ID，不传则查询所有可用区的CVM实例。如需指定可用区，可调用查询可用区(DescribeAvailabilityZones)接口查询。

其中各字段的说明如下：

参数名称	该接口支持的请求参数名，用户可以在使用此接口时将其作为接口请求参数。 注意：如果参数名称以“.n”结尾，则表明此参数为一个数组，使用时需要依次传入数组参数。如在查询实例列表(DescribeInstances)接口中，若传入参数instanceIds.0=ins-0hm4gvho&instanceIds.1=ins-0hm4gvho，则说明仅查询Id为ins-0hm4gvho和ins-0hm4gvho的CVM实例。
是否必选	标志此参数是否是必须的，若为“是”，则表明调用该接口必须传入此参数；若为“否”，表示可以不传入。在查询实例列表(DescribeInstances)接口中，所有接口请求参数均不是必选的，因此仅使用公共请求参数就能完成正常的接口调用。
类型	此接口参数的数据类型。
描述	简要描述了此接口请求参数的内容。

假设用户想要查询伸缩组列表，则其请求链接的形式可能如下:

```
https://cvm.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
&instanceIds.0=ins-0hm4gvho
&instanceIds.1=ins-8oby8q00
&offset=0
&limit=20
&status=2
&zoneId=100003
```

一个完整的请求需要两类请求参数：公共请求参数和接口请求参数。这里只列出了接口请求参数，并未列出公共请求参数，有关公共请求参数的说明可见 公共请求参数小节。

请求结构简介

对TCE的 API 接口调用是通过向TCE API 的服务端地址发送请求，并按照接口说明在请求中加入相应请求参数来完成的。TCE API 的请求结构由以下几部分组成：

1. 服务地址

TCE API 的服务接入地址与具体模块相关，详见各接口描述。

2. 通信协议

TCE API 的大部分接口都通过HTTPS进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

TCEAPI同时支持 POST 和 GET 请求。 **注意： 1、不能混合使用这两种请求方式，即如果使用 GET 方式，则参数均从 Querystring 取得；如果使用 POST 方式，则参数均从 Request Body 中取得，而Querystring 中的参数将忽略。两种方式参数格式规则相同，一般情况下推荐使用POST，因为GET可能会因为长度过长碰到不可预料的问题。 2、无论用户的请求方法是GET或者POST，都需要对参数编码。**

4. 请求参数

TCEAPI的每个请求都需要指定两类参数：即公共请求参数以及接口请求参数。其中公共请求参数是每个接口都要用到的请求参数，具体可参见 公共请求参数小节，而接口请求参数是各个接口所特有的，具体见各个接口的“请求参数”描述。

5. 字符编码

TCEAPI的请求及返回结果均使用UTF-8字符集进行编码。

最终请求形式

最终的请求URL由以下几部分组成：

1) 请求域名:查询实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api.qcloud.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同, 详见各接口说明。 2) 请求路径: 云API的请求路径固定为/v2/index.php。 3) 最终请求参数串: 包括公共请求参数和接口请求参数。

最终的请求 URL的拼接规则为:

> https:// + 请求域名 +请求路径 + ? +最终请求参数串

因此，我们得到最终的请求 URL 如下，其中前6个参数为公共请求参数，后6个参数为接口请求参数。

```
https://cvm.api.qcloud.com/v2/index.php?
Action=DescribeInstances
&SecretId=xxxxxxx
&Region=gz
&Timestamp=1465055529
&Nonce=59485
&Signature=mysignature
&instanceIds.0=ins-0hm4gvho
&instanceIds.1=ins-8oby8q00
&offset=0
&limit=20
&status=2
&zoneId=100003
```

集群相关接口
创建集群

接口描述

本接口（CreateCluster）用于创建集群。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

- 创建集群时，需要指定集群中节点（云服务器）的数量与配置。
- 集群中所有节点为普通云盘。
- 一个账户默认只能创建 5 个集群，可以 提交工单 增加配额。
- 一个集群限 20 个节点，可以 提交工单 增加配额，同时也要符合 CVM 实例购买限制 文档所描述的总体数量限制。
- CPU 与内存具体的 **配比限制** 参见 CVM 实例配置。
- 如需更改带宽，请在节点创建成功后，使用接口 UpdateInstanceBandwidthHour 更改，**公网带宽不指定时默认为 0**。
- 支持的节点类型 **（每个可用区购买的机型不相同）**，详情请参见 CVM 实例配置：

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数请参阅 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterName	集群名称	String	是
clusterDesc	集群描述	String	否
clusterCIDR	用于分配集群容器和服务 IP 的 CIDR，不得与 VPC CIDR 冲突，也不得与同 VPC 内其他集群 CIDR 冲突	String	是
ignoreClusterCIDRConflict	是否忽略 ClusterCIDR 冲突错误，默认为 0 0：不忽略冲突（并返回错误） 1：忽略冲突（继续创建）	Int	否
zoneId	可用区，请填写 查询可用区 接口中返回的 Zone 字段	String	是

参数名称	描述	类型	必选
goodsNum	购买节点数量，最大 100	Int	是
cpu	CPU 核数，具体限制见上	Int	是
mem	内存大小（GB），具体限制见上	Int	是
osName	系统名。centos7.2x86_64 或者 ubuntu16.04.1 LTSx86_64，集群下所有节点都使用此系统，扩展节点也会自动使用此系统	String	是
instanceType	详情参见 CVM 实例配置， 默认值：S1.SMALL1	String	否
cvmType	节点的类型，默认按量计费 PayByHour：按量计费 PayByMonth：包年包月	String	否
renewFlag	包年包月自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费 默认取值：NOTIFY_AND_AUTO_RENEW。若该参数指定为NOTIFY_AND_AUTO_RENEW，在账户余额充足的情况下，实例到期后将按月自动续费。参见 InstanceChargePrepaid	String	否
bandwidthType	带宽的类型 包年包月主机：PayByMonth：按带宽使用时长计费，PayByTraffic：按流量计费 按量计费主机：PayByHour：按带宽使用时长计费，PayByTraffic：按流量计费 网络计费模式的区别可参看 购买网络带宽	String	是
bandwidth	公网带宽（Mbps），当按流量计费时为公网带宽峰值	Int	是
wanIp	是否开通公网 IP 0：不开通 1：开通 bandwidth 大于 0，可自选择开通与否，默认开通公网 IP；bandwidth 为 0，则不分配公网 IP	Int	否
vpcId	私有网络 ID，请填写 查询私有网络列表 接口中返回的 unVpcId（私有网络统一 ID）字段	String	是

参数名称	描述	类型	必选
subnetId	子网 ID，请填写 查询子网列表 接口中返回的 unSubnetId (子网统一 ID)字段。	String	是
isVpcGateway	是否是 公网网关，公网网关只有在拥有公网 IP 以及处于私有网络下时才能正常使用 0：非公网网关 1：公网网关	Int	是
rootSize	系统盘大小。Linux 系统调整范围为 20 - 50G，步长为 1	Int	是
rootType	系统盘类型。系统盘类型限制详见 CVM实例配置。取值范围： • LOCAL_BASIC：本地硬盘 • LOCAL_SSD：本地SSD硬盘 • CLOUD_BASIC：普通云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD云硬盘 默认取值：CLOUD_BASIC。	String	否
storageSize	数据盘大小（ GB ）。步长为 10，0 ：不要数据盘。有关磁盘最大值请参考 硬盘产品简介	Int	是
storageType	数据盘类型。数据盘类型限制详见CVM实例配置。取值范围： • LOCAL_BASIC：本地硬盘 • LOCAL_SSD：本地SSD硬盘 • CLOUD_BASIC：普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD云硬盘 默认取值：CLOUD_BASIC。	String	否
password	节点密码。未设置则为随机产生，并通过站内信下发。节点密码必须 8 - 16 位，至少包括两项 [a - z，A - Z]、[0 - 9] 和 [( ) & # 96；~ ! @ # $ % ^ & * - + = & #124； { } [ ] ： ； ' < > ，. ? /]中的特殊符号	String	否
keyId	密钥 ID。关联密钥后可使用密钥登录节点，keyId 可通过接口 查询密钥 获取，密钥与密码不能同时指定，同时 Windows 操作系统不支持指定密钥	String	否
period	包年包月节点买时长，单位月。当 cvmType 为 PayByMonth 时，必填此参数	Int	否

参数名称	描述	类型	必选
sgId	安全组 ID，默认不绑定任何安全组，请填写 查询安全组列表 接口中返回的 sgId 字段。	String	否
masterSubnetId	集群 Master 会占用一个 VPC 子网的 IP，该参数指定 Master 占用的 IP 所在哪个子网。该子网必须与集群存在同一个 VP C内。	String	否
userScript	base64 编码的用户脚本, 此脚本会在 k8s 组件运行后执行, 需要用户保证脚本的可重入及重试逻辑, 脚本及其生成的日志文件可在节点的/data/ccs_userscript/路径查看	String	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败。详见 错误返回结果	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关。详见 错误返回结果	String
requestId	任务 ID	Int
clusterId	集群 ID	Int

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=CreateCluster
&cvmType=PayByHour
&period=1
&zoneId=xxxx
&cpu=1
&mem=2
&osName=centos7.2x86_64
&bandwidthType=PayByTraffic
&bandwidth=1&wanIp=1
&vpcId=vpc-xxxxx
&subnetId=subnet-hadbzxag
```

```
&isVpcGateway=0
&storageType=CLOUD_PREMIUM
&storageSize=50
&rootType=CLOUD_PREMIUM
&rootSize=50
&mountTarget=/var/lib/docker
&dockerGraphPath=/var/lib/docker
&goodsNum=1
&sgId=sg-fxdfnvua
&securityService=0
&monitorService=1
&clusterDesc=tete
&clusterCIDR=xxx.xxx.xxx.xxx/xx
&ignoreClusterCIDRConflict=0
&projectId=0
&asEnabled=0
&unschedulable=0
&clusterName=xxxxx
&clusterVersion=1.8.13
&instanceType=S3.SMALL2
&password=xxxxx
&instanceName=xxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"requestId":xxxx,
"clusterId":"cls-xxxxxx"
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

校验CIDR

接口描述

本接口（CheckClusterCIDR）用于校验指定CIDR创建集群是否冲突。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
vpcId	vpc统一资源ID	String	是
clusterCIDR	使用此CIDR创建集群是否合法	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=CheckClusterCIDR
&vpcId=vpc-ap4xxxxx
```

```
&clusterCIDR=172.16.0.0/16
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code":4000,
"message":"(-10013)与同VPC其它集群CIDR冲突",
"codeDesc":"ConflictWithOtherClusterCIDR"
}
```

扩展集群节点

接口描述

本接口（AddClusterInstances）用于为集群扩展节点。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

- 当集群 status 为 Running 时，才能调用此接口。
- vpcId 为创建集群时传入，此处添加节点（云服务器）只需要传入 subnetId 即可。
- 同一个集群下，所有节点的系统名（ osName ）相同，此处不用重复指定。
- 集群中所有节点为普通云盘。
- 一个集群限20个节点，可以 提交工单 增加配额，同时也要符合 CVM 实例购买限制 文档所描述的总体数量限制。
- CPU 与内存具体的 **配比限制** 参见 CVM 实例配置。
- 如需要更改带宽，请在节点创建成功后，使用接口 UpdateInstanceBandwidthHour 更改，**公网带宽不指定默认为0。**
- 支持的节点类型 **(每个可用区购买的机型不相同)**，详情参见 CVM 实例配置。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
clusterDesc	集群描述	String	否
zoneId	可用区。请填写 查询可用区 接口中返回的 Zone 字段	String	是
cpu	CPU 核数，具体限制见上	Int	是
mem	内存大小（GB），具体限制见上	Int	是
instanceType	详情参见 CVM 实例配置， 默认值：S1.SMALL1	String	否

参数名称	描述	类型	必选
cvmType	主机的类型 PayByHour：按量计费 PayByMonth：包年包月 默认按量计费	String	否
renewFlag	包年包月自动续费标识。取值范围： • NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费 • NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费 • DISABLE_NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：不通知过期不自动续费 默认取值：NOTIFY_AND_AUTO_RENEW。若该参数指定为NOTIFY_AND_AUTO_RENEW，在账户余额充足的情况下，实例到期后将按月自动续费。参见InstanceChargePrepaid	String	否
bandwidthType	带宽的类型 包年包月主机：PayByMonth：按带宽使用时长计费，PayByTraffic：按流量计费 按量计费主机：PayByHour：按带宽使用时长计费，PayByTraffic：按流量计费 网络计费模式的区别可以参看 购买网络带宽	String	是
bandwidth	公网带宽（Mbps），当按流量计费时为公网带宽峰值	Int	是
wanIp	是否开通公网 IP 0：不开通 1：开通 bandwidth大于 0，可自由选择开通与否，默认开通公网 IP； bandwidth为 0，则不分配公网 IP	Int	否
subnetId	子网 ID，请填写 查询子网列表 接口中返回的 unSubnetId（子网统一ID)字段	String	是
isVpcGateway	是否是 公网网关，公网网关只有在拥有公网 IP 以及处于私有网络下时才能正常使用 0：非公网网关 1：公网网关	Int	是
storageSize	数据盘大小（ GB ）。步长为 10，0 表示不要数据盘。关于磁盘的最大值请参考 硬盘产品简介	Int	是

参数名称	描述	类型	必选
storageType	数据盘类型。数据盘类型限制详见CVM实例配置。取值范围： • LOCAL_BASIC：本地硬盘 • LOCAL_SSD：本地SSD硬盘 • CLOUD_BASIC：普通云硬盘 • CLOUD_PREMIUM：高性能云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD云硬盘 默认取值：CLOUD_BASIC。	String	否
rootSize	系统盘大小（ GB ），默认50G	Int	是
rootType	系统盘类型。系统盘类型限制详见CVM实例配置。取值范围： • LOCAL_BASIC：本地硬盘 • LOCAL_SSD：本地 SSD 硬盘 • CLOUD_BASIC：普通云硬盘 • CLOUD_SSD：SSD 云硬盘 默认取值：CLOUD_BASIC。	String	否
goodsNum	购买节点数量。默认为 1， 最大 100	Int	是
password	节点密码。未设置则为随机产生，并通过站内信下发。密码必须 8 - 16 位，至少包括两项 [a - z，A - Z]、[0 - 9] 和 [( ) & # 96；~ ! @ # $ % ^ & * - + = & #124； { } [ ] ： ； ' < > ，. ? /] 中的特殊符号	String	否
keyId	密钥 ID。关联密钥后可使用密钥登录节点，keyId 可通过接口 查询密钥 获取，密钥与密码不能同时指定，同时 Windows 操作系统不支持指定密钥	String	否
period	包年包月节点买时长，单位月。当 cvmType 为 PayByMonth 时，必填此参数	Int	否
sgId	安全组 ID，默认为不绑定任何安全组，请填写 查询安全组列表 接口中返回的 sgId 字段	String	否
osName	系统名。centos7.2x86_64、ubuntu16.04.1 LTSx86_64、centos7.2x86_64 GPU、 ubuntu16.04.1 LTSx86_64 GPU，包括创建集群时以及后续新添加节点时需要选择节点的操作系统镜像	String	是
mountTarget	数据盘挂载点, 默认不挂载数据盘. 已格式化的 ext3，ext4，xfs 文件系统的数据盘将直接挂载，其他文件系统或未格式化的数据盘将自动格式化为 ext4 并挂载，请注意备份数据! 无数据盘或有多块数据盘的云服务器此设置不生效。	String	否
dockerGraphPath	dockerd --graph 指定值, 默认为 /var/lib/docker	String	否

参数名称	描述	类型	必选
unschedulable	设置加入的节点是否参与调度，默认值为0，表示参与调度；非0表示不参与调度, 待节点初始化完成之后, 可执行 kubectl uncordon nodename 使 node 加入调度.	Int	否
userScript	base64 编码的用户脚本, 此脚本会在 k8s 组件运行后执行, 需要用户保证脚本的可重入及重试逻辑, 脚本及其生成的日志文件可在节点的 /data/ccs_userscript/ 路径查看, 如果要求节点需要在进行初始化完成后才可加入调度, 可配合 unschedulable 参数使用, 在 userScript 最后初始化完成后, 添加 kubectl uncordon nodename --kubeconfig=/root/.kube/config 命令使节点加入调度	String	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
instanceIds	创建的节点 ID	Int
requestId	任务 ID	Int

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=AddClusterInstances
&clusterId=clus-xxxxx
&expandInstanceNum=1
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code" : 0,
"message" : "ok",
```

```
"codeDesc": "Success",
"data":{
"instanceIds":["ins-xxxxxx","ins-xxxxxx"],
"requestId":11333
}
}
```

添加已存在云服务器到集群

接口描述

本接口（AddClusterInstancesFromExistedCvm）用于添加已存在的云服务器到集群。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

- 当集群 status 为 Running 时，才能调用此接口。
- 当前云服务器状态为正常或关机，才能调用此接口。具体可以参考 查看实例列表 页面中的实例状态列表。
- 当前云服务器会被重装，系统与创建集群时指定的系统相同，请确保系统盘中无重要文件。
- 添加的云服务器必须与当前集群在同一个 VPC 中。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段。	String	是
instanceIds	请填写 查看实例列表 接口中返回的 unInstanceId（实例 ID）字段。	String	是
password	实例密码。未设置则为随机产生，并通过站内信下发。 • Linux 实例密码必须 8 - 16 位，至少包括两项 [a - z ，A - Z]、[0 - 9] 和 [( ) & # 96 ; ~ ! @ # $ % ^ & * - + = & #124 ; { } [ ] : ; ' < > ， . ? /] 中的特殊符号。 • Windows 实例密码必须 12 - 16位，至少包括三项 [a - z] ，[A - Z] ，[0 - 9] 和 [( ) & #96 ; ~ ! @ # $ % ^ & * - + = { } [ ] : ; ' ， . ? /] 中的特殊符号。	String	否
keyId	密钥 ID。关联密钥后可使用密钥登录实例，keyId 可通过接口 查询密钥 获取，密钥与密码不能同时指定，同时 Windows 操作系统不支持指定密钥。	String	否
sgId	安全组 ID，安全组必须属于集群新增资源所属项目下。默认为不绑定任何安全组，请填写 查询安全组列表 接口中返回的 sgId 字段。	String	否

参数名称	描述	类型	必选
osName	系统名。centos7.2x86_64 或者 ubuntu16.04.1 LTSx86_64，仅当新建集群为空集群，第一次向空集群添加节点时需要指定。当集群系统确定后，后续添加的节点都是集群系统。	String	否
mountTarget	数据盘挂载点，默认不挂载数据盘。已格式化的 ext3，ext4，xfs 文件系统的数据盘将直接挂载，其他文件系统或未格式化的数据盘将自动格式化为 ext4 并挂载。**请注意备份数据，无数据盘或有多块数据盘的云服务器此设置不生效。**	String	否
dockerGraphPath	dockerd --graph 指定值, 默认为/var/lib/docker。	String	否
unschedulable	设置加入的节点是否参与调度，默认值为 0，表示参与调度；非 0 表示不参与调度，待节点初始化完成之后，可执行 kubectl uncordon nodename 使 node 加入调度。	Int	否
userScript	base64 编码的用户脚本，此脚本会在 k8s 组件运行后执行，需要用户保证脚本的可重入及重试逻辑，脚本及其生成的日志文件可在节点的/data/ccs_userscript/路径查看，如果要求节点需要在进行初始化完成后才可加入调度，可配合 unschedulable 参数使用，在 userScript 最后初始化完成后，添加 kubectl uncordon nodename --kubeconfig=/root/.kube/config 命令使节点加入调度。	String	否
monitorService	是否安装云监控组件。0表示不安装，1表示安装，默认为1。	Int	否
securityService	是否安装云安全组件。0表示不安装，1表示安装，默认为1。	Int	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败。	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因。	String
message	模块错误信息描述，与接口相关。详见 错误返回结果。	String
succInstanceIds	成功加入集群的云服务器列表。	Obj Array
faliInstanceIds	失败加入集群的云服务器列表。	Obj Array

faliInstanceIds 字段详细信息：

参数名称	描述	类型
instanceId	实例 ID	String
message	失败原因	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=AddClusterInstancesFromExistedCvm
&clusterId=clus-xxxxx
&instanceIds.0=ins-xxxxxx
&instanceIds.1=ins-xxxxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code" : 0,
"message" : "ok",
"codeDesc": "Success",
"data":{
"succInstanceIds":["ins-xxxxxx","ins-xxxxxx"],
"faliInstanceIds":null
}
}
```

查询加入集群的主机列表

接口描述

本接口（DescribeExistedCvmForAddClusterInstances）用于查询加入集群的主机列表。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
instanceName	主机名称过滤，支持模糊查询，默认为空，不过滤	String	否
ip	IP 过滤，支持外网和内网 IP，支持模糊查询，默认为空，不过滤	String	否
instanceIds	实例列表，默认为空	[]String	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型
totalCount	集群所在 VPC 下所有节点总数	Int
deviceList	节点信息列表	[]Object

deviceList 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型
instanceName	实例名称	String
lanIp	实例内网 IP	String
wanIp	实例外网 IP	String
instanceId	实例 ID 查询，实例 ID 示例：ins-11112222	String
instanceCreateTime	实例创建时间，例如：2018-05-30 23:30:35	Date
usable	是否可用	Bool
unusableReason	不可用原因描述： • “already in Cluster”：已经添加到集群中，过滤掉； • “cvm status error”：CVM 状态不是运行中，过滤掉； • “windows and Local disk”：CVM 限制 Windows 本地盘不支持重装，过滤掉	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetLogDaemonStatus
&clusterId=cls-xxxxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
```

```
"data":{
"totalCount":11,
"deviceList":[
{
"instanceName":"演示主机B",
"lanIp":"xxx.xxx.xxx.xxx",
"wanIp":"xxx.xxx.xxx.xxx",
"instanceId":"ins-xxxxxxxx",
"instanceCreateTime":"2018-05-30 xx:xx:xx",
"usable":false,
"unusableReason":"already in Cluster"
}
]
},
"message":"",
"code":0
}
}
```

查询集群列表V2

接口描述

本接口（DescribeCluster）用于查询集群列表。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterIds.n	集群 ID，返回所有集群	String	否
clusterName	过滤条件：集群名称	String	否
status	集群状态	String	否
orderField	排序字段，支持 clusterId，clusterNamecreatedAt，updatedAt，默认 createdAt	String	否
orderType	升序：asc，降序：desc，默认 desc	String	否
offset	偏移量，默认 0	Int	否
limit	最大输出条数，默认 20	Int	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String

参数名称	描述	类型
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
totalCount	集群数目	Int
clusters	集群信息数组	Array

其中 clusters 包含了多个实例信息，每个实例信息的数据结构如下：

参数名称	描述	类型
clusterId	集群的 ID	String
clusterName	集群名称	String
description	集群的描述	String
clusterCIDR	集群容器和服务 IP 的 CIDR	String
unVpcId	集群私有网络 ID	String
vpcId	集群私有网络 ID	Int
status	集群状态，详见参数表下的说明	string
nodeNum	集群内节点数量	Int
nodeStatus	集群节点状态，详见参数表下的说明	String
totalCpu	集群内 CPU 总毫核数	Int
totalMem	集群内内存总 Mi 数	Int
os	集群内节点所使用的操作系统	String
createdAt	集群创建时间	String
updatedAt	集群更新时间	Int
regionId	区域 ID	Int
region	区域	String
k8sVersion	集群所使用的 Kubernetes 版本	String
clusterExternalEndpoint	KubernetesAPI 访问 url，用于直接使用 KubernetesAPI 操作集群	String

参数名称	描述	类型
projectId	项目 id	Int

集群状态 status 详细说明：

类型	描述
Creating	集群创建中
Running	集群运行中
Deleting	集群删除中
Scaling	集群规模调整中
Upgrading	集群升级中
Isolated	集群欠费隔离中
Abnormal	集群异常

集群节点状态 nodeStatus 详细说明：

类型	描述
AllNormal	集群节点全部正常
AllAbnormal	集群节点全部异常
PartialAbnormal	集群节点部分异常

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DescribeCluster
&offset=0
&limit=20
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data":{
"totalCount": 1,
"clusters": [
{
"clusterId": "cls-xxxxx",
"clusterName": "test",
"description": "",
"status": "Running",
"unVpcId": "vpc-xxxx",
"vpcId": 895,
"clusterCIDR": "172.21.0.0/16",
"createdAt": "2017-03-17 15:03:24",
"updatedAt": "2017-03-24 11:13:01",
"nodeStatus": "AllNormal",
"nodeNum": 1,
"os": "ubuntu16.04.1 LTSx86_64",
"totalCpu": 1000,
"totalMem": 1024,
"regionId": 1,
"region": "ap-guangzhou",
"k8sVersion": "",
"clusterExternalEndpoint": null
}
]
}
}
```

查询集群列表V3

1. 接口描述

接口请求域名： tke.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询集群列表

默认接口请求频率限制：20次/秒。

注意：本接口支持金融区地域。由于金融区和非金融区是隔离不互通的，因此当公共参数 Region 为金融区地域（例如 ap-shanghai-fsi）时，需要同时指定带金融区地域的域名，最好和 Region 的地域保持一致，例如：tke.ap-shanghai-fsi.tencentcloudapi.com 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：DescribeClusters
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-05-25
Region	是	String	公共参数，详见产品支持的地域列表。
ClusterIds.N	否	Array of String	集群ID列表(为空时， 表示获取账号下所有集群)
Offset	否	Integer	偏移量,默认0
Limit	否	Integer	最大输出条数，默认20
Filters.N	否	Array of Filter	过滤条件,当前只支持按照单个条件ClusterName进行过滤

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Integer	集群总个数

参数名称	类型	描述
Clusters	Array of Cluster	集群信息列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 示例

示例1 查询集群列表

查询集群列表，用于获取集群列表

输入示例

```
https://tke.tencentcloudapi.com/?Action=DescribeClusters
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
"Response": {
"TotalCount": 1,
"Clusters": [
{
"ClusterId": "cls-xxxxxxx",
"ClusterName": "集群",
"ClusterDescription": "",
"ClusterVersion": "1.10.5",
"ClusterOs": "ubuntu16.04.1 LTSx86_64",
"ClusterType": "INDEPENDENT_CLUSTER",
"ClusterNetworkSettings": {
"ClusterCIDR": "10.211.0.0/16",
"IgnoreClusterCIDRConflict": false,
"MaxNodePodNum": 256,
"MaxClusterServiceNum": 256,
"Ipvs": false,
"VpcId": "vpc-xxxxxx"
},
"ClusterNodeNum": 3
}
],
"RequestId": "a1be36f0-1aa4-4af2-a289-da021bcef89f"
```

```
}
}
```

5. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码	描述
InternalError	内部错误
InternalError.Db	db错误。
InternalError.DbAffectivedRows	DB影响函数错误。
InternalError.Param	Param。
InternalError.PublicClusterOpNotSupport	集群不支持当前操作。
InternalError.QuotaMaxClsLimit	超过配额限制。
InternalError.QuotaMaxNodLimit	超过配额限制。
InvalidParameter	参数错误
LimitExceeded	超过配额限制
ResourceNotFound	资源不存在

查询集群节点列表

接口描述

本接口（DescribeClusterInstances）用于查询集群节点，该接口返回集群内节点信息。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
offset	偏移量，默认 0	Int	否
limit	最大输出条数，默认 20	Int	否
namespace	命名空间，默认为 default	String	否
instancesId	实例列表，默认为 空	[]String	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
totalCount	集群节点总数	Int
nodes	节点列表，详细信息如下	Object Array

节点字段详细说明：

字段	描述	类型
instanceId	节点 ID	String
projectId	所属项目ID	Int
instanceName	节点名	String
instanceType	节点类型	String
kernelVersion	节点内核版本	String
podCidr	节点上的容器网段	String
cpu	节点 CPU 毫核数	Int
mem	节点上的内存 Mi 数	Int
gpu	节点上的Gpu核数	Int
wanIp	节点外网 IP	String
lanIp	节点内网 IP	String
osImage	节点镜像	String
isNormal	节点在集群中的状态，0 表示不正常，1 表示正常	Int
cvmState	节点状态，具体可以参考 查看实例列表 页面中的实例状态列表	Int
cvmPayMode	节点计费模式 0：按月结算的后付费 1：包年包月 2：按量计费	Int
networkPayMode	网络计费模式 0：按月结算的后付费 1：包年包月 2：按流量 3：按带宽 关于各个网络计费模式之间的区别可以参考 购买网络带宽	Int
createdAt	节点加入到集群的时间	String
instanceCreateTime	节点创建时间	String

字段	描述	类型
instanceDeadlineTime	包年包月节点到期时间	String
zoneId	节点所在可用区 ID	Int
zone	节点所在可用区	String
abnormalReason	节点异常状态原因，可能有多个，具体见下表	String
labels	节点的Labels	String Map
autoScalingGroupId	自动伸缩组ID	String
unschedulable	节点当前是否可调度	Bool
drainStatus	节点当前驱逐状态	String

abnormalReason 参数详细说明：

异常状态类型	异常状态描述
MemoryPressure	内存不足
OutOfDisk	磁盘空间不足
NetworkUnavailable	网络配置错误
Unknown	未知的异常

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DescribeClusterInstances
&clusterId=cls-hd1jv48o
&instancesId.0=ins-nt4ka2zs
&offset=0
&limit=20
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"totalCount":1,
"nodes":[
{
"labels":{
"beta.kubernetes.io/instance-type":"QCLOUD"
},
"instanceId":"ins-k3vr10qs",
"instanceName":"ccs_cls-lihr85tq_node",
"instanceType":"CVM.S2",
"zoneId":100004,
"wanIp":"134.175.166.170",
"lanIp":"172.31.31.43",
"cpu":940,
"mem":604,
"gpu":0,
"kernelVersion":"4.4.0-104-generic",
"osImage":"Ubuntu 16.04.1 LTS",
"podCidr":"172.22.0.0/24",
"isNormal":1,
"abnormalReason":"",
"cvmState":2,
"cvmPayMode":2,
"networkPayMode":2,
"createdAt":"2018-07-15 12:41:37",
"instanceCreateTime":"2018-07-15 12:40:03",
"instanceDeadlineTime":"0000-00-00 00:00:00",
"unschedulable":false,
"drainStatus":"",
"autoScalingGroupId":"",
"projectId":0,
"zone":"ap-guangzhou-4"
}
]
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

查询集群Request和Limit信息

接口描述

本接口（DescribeClusterRequestLimitInfo）用于查询集群 CPU、内存的 Request 和 Limit 信息。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	返回参数的数据部分，此接口返回为 null	Object

其中，data 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型
totalCpuRequest	集群整体 CPU 的 Request	Int
totalCpuLimit	集群整体 CPU 的 Limit	Int

参数名称	描述	类型
totalMemRequest	集群整体内存的 Request	Int
totalMemLimit	集群整体内存的 Limit	Int
totalGpuLimit	集群整体 GPU 的 Limit	Int
requestLimitInfo.InstanceIp	集群内节点的 Request 和 Limit 的详细分配详细，结构内为实例内网 IP	Object

data 字段中的 requestLimitInfo.InstanceIp 字段结构如下：

参数名称	描述	类型
cpuRequest	集群内对应 InstanceIp 实例 cpuRequest	Int
cpuLimit	集群内对应 InstanceIp 实例 cpuLimit	Int
memRequest	集群内对应 InstanceIp 实例 memRequset	Int
memLimit	集群内对应 InstanceIp 实例 memLimit	Int
gpuLimit	集群内对应 InstanceIp 实例 gpuLimit	Int

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetLogDaemonStatus
&clusterId=cls-xxxxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"totalCpuRequest":2.52,
"totalCpuLimit":4,
```

```
"totalMemRequest":2.13,
"totalMemLimit":4.32,
"totalGpuLimit":0,
"requestLimitInfo":{
"172.31.31.4":{
"cpuRequest":0.52,
"cpuLimit":0,
"memRequest":0.13,
"memLimit":0.32,
"gpuLimit":0
},
"172.31.31.5":{
"cpuRequest":2,
"cpuLimit":4,
"memRequest":2,
"memLimit":4,
"gpuLimit":0
}
}
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

获取集群外网访问凭据

接口描述

本接口（DescribeClusterSecurityInfo）用于获取集群外网访问凭据。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
userName	用于登录集群的用户名	String
password	用于登录集群的密码	String
certificationAuthority	集群 CA 证书	String
clusterExternalEndpoint	外网访问地址	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DescribeClusterSecurityInfo
&clusterId=cls-xxxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"userName":"admin",
"password":"xxxxxxx",
"certificationAuthority":"-----BEGIN CERTIFICATE-----
xxxxxxx
-----END CERTIFICATE-----
",
"clusterExternalEndpoint":""
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

修改节点Label

1. 接口描述

本接口（ModifyClusterNodeLabel）用于修改节点Label。 可配合创建/更新服务的nodeAffinity 参数设置节点的亲和性调度。 接口请求域名： `ccs.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
instanceId	节点 ID	String	是
labels	需要为节点打上的Label	Object Array	是

labels 参数详细说明：

字段	描述	类型	必选
key	Label 的 key值	String	是
value	Label 的 value值	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=ModifyClusterNodeLabel
------------基础参数----------
&clusterId=cls-xxxxx
&instanceId=ins-xxx
------------Labels------------
&labels.0.key=foo
&labels.0.value=bar
&labels.1.key=foo2
&labels.1.value=bar2

&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

修改集群属性

接口描述

本接口（ModifyClusterAttributes）用于修改集群属性。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
cluserName	集群名称，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterName 字段	String	否
clusterDesc	集群描述	String	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=ModifyClusterAttributes
&clusterId=cls-xxxxxx
&clusterName="xxxxx"
&clusterDesc="xxxxxx"
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data": {
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
},
"message": "",
"code": 0
}
```

驱逐集群节点

接口描述

本接口（DrainClusterNode）用于驱逐集群节点。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
ClusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
InstanceId	实例 ID	String	是
DryRun	非 0 表示只显示驱逐的 Pod，为 0 时才会真正的驱逐，默认值为 1	Uint	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	返回参数的数据部分	Object

data 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型

参数名称	描述	类型
Pods	被驱逐实例上运行的 Pod 列表，如果为 0，则为空	[]Object

Pods 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型
Name	Pod 名称	String
Namespace	Pod 所属命名空间	String
NodeIp	节点内网 IP	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetLogDaemonStatus
&ClusterId=cls-xxxxxx
&InstanceId=xxxx
&DryRun=1
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"Pods":[
{
"Name":"kube-xxxxxx-lntzp",
"Namespace":"kube-system",
"NodeIp":"172.30.0.15"
},
{
"Name":"kube-xxxxxxxx-tt5dz",
"Namespace":"kube-system",
"NodeIp":"172.30.0.15"
},
```

```
{
"Name":"l7-lb-controller-xxxxxxx-r992h",
"Namespace":"kube-system",
"NodeIp":"172.30.0.15"
}
]
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

设置集群节点为是否可调度

接口描述

本接口（ModifyClusterNodeSchedulable）用于设置集群节点为是否可调度。

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
instanceIds.N	一个或多个待操作的实例 ID。	Array of String	是
unschedulable	非 0 表示设置为不可调度，默认为 0	Uint	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	返回参数的数据部分，此接口返回为 null	Object

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=ModifyClusterNodeSchedulable
&clusterId=cls-xxxxxx
&InstanceIds.0=xxxx
&unschedulable=1
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":null
}
```

添加第三方私有镜像仓库

接口描述

本接口（AddHubInfo）添加第三方私有镜像仓库

接口请求域名：

```
ccs.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
domain	第三方仓库域名	String	是
username	第三方仓库登录用户名	String	是
password	第三方仓库登录密码	String	是
namespaces	设置可访问第三方仓库的 Namespace, 请填写 查询集群命名空间 接口中返回的命名空间名称，默认为集群所有 Namespace 可访问	String Array	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=AddHubInfo
&clusterId=cls-xxxxxxx
&domain=hub.xxx
&username=xxxx
&password=xxxx
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data": {
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": null
},
"message": "",
"code": 0
}
```

删除集群节点

1. 接口描述

本接口（DeleteClusterInstances）用于为删除集群节点。 接口请求域名： `ccs.api.qcloud.com` 。

- 当集群 status 为 Running，Isolated，Abnormal 时，才能调用此接口。
- 如果剩余节点的容量可以满足容器配置的所需 CPU 和 mem，删除集群节点会在自动调度当前节点上的的容器去另外符合条件的节点。
- 删除集群时，包年包月的机器只能做移除操作，无法退还。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
instanceIds.n	需要删除的云服务器 ID	String	是
nodeDeleteMode	集群节点删除方式，主要针对按量计费主机，包年包月主机只能做移除操作 RemoveOnly（仅移除） Return（退还） 默认按量计费机器销毁，包年包月机器移除	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因。	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
requestId	任务 ID	Int

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteClusterInstances
&clusterId=clus-xxxxx
&instanceIds.0=ins-xxxx
&instanceIds.1=ins-xxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code" : 0,
"message" : "ok",
"codeDesc": "Success",
"data":{
"requestId":11333
}
}
```

删除集群

1. 接口描述

本接口（DeleteCluster）用于删除集群。 接口请求域名： `ccs.api.qcloud.com` 。

- 当集群 status 为 Running，Isolated，Abnormal 时，才能调用此接口。
- 删除集群会删除集群中的所有服务。
- 删除集群时，包年包月的机器只能做移除操作，无法退还。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段。	String	是
nodeDeleteMode	集群节点删除方式，主要针对按量计费主机，包年包月主机只能做移除操作 RemoveOnly（仅移除） Return（退还） 默认为按量计费机器销毁，包年包月机器移除	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败。	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关。详见 错误返回结果	String
requestId	任务 ID	Int

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteCluster
&clusterId=clus-xxxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code" : 0,
"message" : "ok",
"codeDesc": "Success",
"data":{
"requestId":11333
}
}
```

服务实例相关接口
查询服务实例列表

1. 接口描述

本接口（DescribeServiceInstance）用于查询服务的实例列表。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 [询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
serviceName	服务名，请填写 查询服务列表 接口中返回的 serviceName 字段	String	是
offset	偏移量，默认 0	Int	否
limit	最大输出条数，默认 20	Int	否
namespace	命名空间，请填写 查询服务列表 接口中返回的 namespace 字段，默认为 default	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
totalCount	实例总数	Int
instances	实例列表，详细信息如下	Object Array

instances 参数详细说明：

字段	描述	类型
name	实例名称(对应 Kubernetes 的 pod 名称)	String
status	实例状态，请参考后面的实例以及容器的状态定义	String
reason	实例处于当前状态的原因，例如容器下载镜像失败	String
nodeIp	主机 IP	String
nodeName	主机名	String
ip	实例 IP	String
restartCount	实例中容器的重启次数	Int
readyCount	实例中已就绪容器的个数	Int
createdAt	实例启动时间	String
containers	容器数组，其定义请参考下面的 container 定义	Object Array

container 定义：容器的字段主要用于描述容器当前的状态和原因，实例内容器的详细定义，可以参考获取服务接口，该接口返回了详细的容器参数。

字段	描述	类型
name	容器名称	String
containerId	容器 ID	String
status	容器状态，请参考后面的实例以及容器的状态定义	String
reason	容器处于当前状态的原因，例如下载镜像失败	String
image	容器的镜像	String

实例以及容器的状态定义：

状态类型	状态描述
Running	正常运行中
Waiting	等待运行中，例如正在下载镜像
Terminating	实例有容器正在终止

状态类型	状态描述
Terminated	实例有容器已经终止
NotReady	实例有容器处于未就绪状态，比如容器的健康检查失败

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DescribeClusterContainer
&clusterId=cls-xxxxx
&serviceName=simon
&offset=0
&limit=20
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出


```
{
"code" : 0,
"message" : "ok",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"totalCount": 1,
"instanaces": [
{
"name": "simon-1272463236-574ou",
"status": "Waiting",
"reason": "容器进程崩溃",
"ip": "100.70.0.10",
"restartCount": 11,
"readyCount": 0,
"nodeName": "10.133.0.44",
"nodeIp": "10.133.0.44",
"createdAt": "2016-12-14 15:31:56",
"containers": [
{
"name": "nignix",
"containerId": "e341e732e18da7015c440de0b26617725718d289e7c5187177dd91318dc6550
d",
"status": "Waiting",
"reason": "容器进程崩溃",
```

```
"image": "registry.ccs.tencentyun.com/test/test2:latest"
}
]
}
]
}
}
```

修改服务实例副本数

1. 接口描述

本接口（ModifyServiceReplicas）用于修改服务的容器数量

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
serviceName	服务名，请填写 查询服务列表 接口中返回的 serviceName 字段	String	是
scaleTo	服务副本数	Int	是
namespace	命名空间，请填写 查询服务列表 接口中返回的 namespace 字段，默认为 default	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=ModifyServiceReplicas
&clusterId=clus-xxxxx
&serviceName=test-web-service
```

```
&replicas=2
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code" : 0,
"message" : "ok",
"codeDesc": "Success"
}
```

获取服务实例日志

接口描述

本接口（DescribeInstanceLog ）用于获取实例容器中的日志信息。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
serviceName	服务名，请填写 查询服务列表 接口中返回的 serviceName 字段	String	是
namespace	命名空间，请填写 查询集群命名空间 接口中返回的命名空间名称，默认为 default	String	否
podName	请填写 查询服务实例列表 接口中返回的实例名称	String	否
containerName	请填写 查询服务实例列表 接口中返回的容器名称	String	否
sinceTime	日志开始时间，不能超过当前时间。时间格式示例：2006-01-02 15:04:05	Datetime	否
tail	显示的末尾行数	Int	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
podLog	实例日志列表	Array

podLog 参数详细说明：

字段	描述	类型
name	实例名称	String
containerLog	容器日志列表	Array

containerLog 参数详细说明：

字段	描述	类型
name	容器名称	String
log	容器日志	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DescribeInstanceLog
&clusterId=cls-xxxxxxxx
&serviceName=nginx
&podName=podname
&cotainerName=containername
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"podLog":[
{
"name":"nginx-xxxxx-xxxx",
"containerLog":[
{
"name":"nginx-xxxxx-xxxx",
"log":""
```

```
}
]
}
]
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

删除服务实例

1. 接口描述

本接口（DeleteInstances）用于删除实例

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
instances.n	String 数组，请填写 查询服务实例列表 接口中返回的 instances.name 字段	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
successList	被删除成功的实例名称	String 数组
failedMap	key 为删除失败的实例名称，value 为失败原因	Map [string] string

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteInstances
&clusterId=clus-xxxxx
&instances.0=test-web-aweex
```

```
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code" : 0,
"message" : "ok",
"codeDesc": "Success",
"successList":[
"test-web-aweex"
],
"failedMap":{
}
}
```

命名空间相关接口
查询集群命名空间

1. 接口描述

本接口（DescribeClusterNameSpaces）用于查询集群的命名空间。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关。详见错误码页面的模块错误码	String
namespaces	命名空间	Obj Array

namespaces 参数详细说明：

字段	描述	类型
name	命名空间名称	String
status	命名空间状态 [" Active "，" Terminating "]	String
description	命名空间描述	string
createdAt	命名空间创建时间	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DescribeClusterNameSpaces
&clusterId=cls-xxxxxx
&其它公共参数
```

输出


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"totalCount": 2,
"namespaces": [
{
"name":"default",
"status":"Active",
"description":"",
"createdAt":"2017-06-08 19:10:01"
},
{
"name":"tst",
"status":"Active",
"description":"test",
"createdAt":"2017-06-27 19:10:01"
}
]
}
}
```

创建集群命名空间

1. 接口描述

本接口（CreateClusterNamespace）用于创建命名空间。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
name	命名空间名称	String	是
description	命名空间描述	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=CreateClusterNamespace
&clusterId=cls-xxxxx
&name=tst
&description=test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

删除集群命名空间

1. 接口描述

本接口（DeleteClusterNamespace）用于删除命名空间。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
names	需要删除命名空间数组，请填写 查询集群命名空间 接口中返回的 namespaces 字段	String Array	是

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败
codeDesc	String	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因
message	String	模块错误信息描述，与接口相关

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteClusterNamespace
&clusterId=cls-xxxxx
&names.0=tst
&names.1=tst2
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

Ingress相关接口

创建Ingress

接口描述

本接口（CreateIngress）用于创建 Ingress。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
ingressName	Ingress 名称	String	是
ingressDesc	Ingress 描述	String	否
certId	SSL 证书 ID	String	否
rules	转发规则	Object Array	否
namespace	命名空间，请填写 查询集群命名空间 接口中返回的 namespaces 字段，默认为 default	String	否
unSubnetId	内网 Ingress 所属的 Subnet ID	String	否
internetChargeType	TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR 或者 BANDWIDTH_POSTPAID_BY_HOUR	String	否
internetMaxBandwidthOut	带宽上限，必须大于 0	Int	否

rules 参数详细说明：

字段	描述	类型	必选

字段	描述	类型	必选
url	应用型负载均衡监听器转发规则的路径。长度限制为：1 ~ 80。使用格式有两种：无修饰符格式，有修饰符格式。修饰符可以使用的有：`~` 、 `~\*` 、 `^~` 、 `=` ，其中： • `~` 表示接下来的表达式为大小写敏感的正则表达式 • `~*` 修饰符表示大小写不敏感的正则表达式 • `^~` 修饰符表示如果该表达式被认定为最佳匹配，那么不再进行以下的搜索匹配 • `=` 表示精确匹配，只有请求与该表达式完全相同才满足该转发 非正则表达式可用的字符包括字母、数字、 `_` 、 `-` 、 `.` 、 `=` 、 `?` 、 `/`	String	是
domain	应用型负载均衡监听器转发规则的域名。长度限制为：1 ~ 80。有三种使用格式：非正则表达式格式，通配符格式，正则表达式格式。 • 非正则表达式格式只能使用字母、数字、 `-` 、 `.` 。 • 通配符格式的使用， `*` 只能在开头或者结尾。 • 正则表达式以 `~` 开头，支持 Nginx 原生的正则表达式。	String	是
protocol	应用型负载均衡监听器转发规则的协议类型	String	是
serviceName	后端服务名称	String	是
servicePort	后端服务端口	Int	是
LoadBalancePort	应用型负载均衡开放端口	Int	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=CreateIngress
&clusterId=cls-xxxxx
&namespace=default
&ingressName=test
&ingressDesc=test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":[

]
},
"message":"",
"code":0
}
```

查询Ingress列表

接口描述

本接口（DescribeIngress）用于查询 Ingress 列表。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
namespace	命名空间，请填写 查询集群命名空间 接口中返回的 namespaces 字段，默认为 default	String	否
allnamespace	是否使用所有的命名空间。1：是，0 或不传：否	Uint/Float	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	Ingress 列表相关数据	Object

data 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型
ingressList	日志收集规则	Object

ingressList 字段中 Object 的结构如下：

参数名称	描述	类型
ingressList	Ingress 列表信息	Object Array
ingressName	Ingress 名称	String
ingressDesc	Ingress 描述	String
lbId	应用型负载均衡 ID	String
ingressIp	Ingress 的虚拟 IP	String
rules	转发规则，详情见 创建 Ingress 接口	Array
createAt	Ingress 创建时间	String
namespace	命名空间	String
unSubnetId	内网 Ingress 所属的 Subnet ID	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DescribeIngress
&clusterId=cls-xxxxx
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"ingressList":[
{
"ingressName":"test",
"ingressDesc":"test",
"lbId":"lb-xxxxx",
"ingressIp":"193.112.230.126",
"rules":[
```

```
],
"createdAt":"2018-04-25 12:31:58",
"namespace":"default",
"unSubnetId":""
}
]
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

修改Ingress

接口描述

本接口（MosifyIngress）用于修改 Ingress 列表。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
ingressName	Ingress 名称	String	是
ingressDesc	Ingress 描述	String	否
certId	SSL 证书 ID	String	否
rules.n	转发规则	Object Array	否
namespace	命名空间，请填写 查询集群命名空间 接口中返回的 namespaces 字段，默认为 default	String	否

rules 参数详细说明：

字段	描述	类型	必选
url	应用型负载均衡监听器转发规则的路径。长度限制为：1 ~ 80。使用格式有两种：无修饰符格式，有修饰符格式。修饰符可以使用的有：`~` 、 `~\*` 、 `^~` 、 `=` ，其中： • `~` 表示接下来的表达式为大小写敏感的正则表达式 • `~*` 修饰符表示大小写不敏感的正则表达式 • `^~` 修饰符表示如果该表达式被认定为最佳匹配，那么不再进行以下的搜索匹配 • `=` 表示精确匹配，只有请求与该表达式完全相同才满足该转发 非正则表达式可用的字符包括字母、数字、 `_` 、 `-` 、 `.` 、 `=` 、 `?` 、 `/`	String	是

字段	描述	类型	必选
domain	应用型负载均衡监听器转发规则的域名。长度限制为：1 ~ 80。有三种使用格式：非正则表达式格式，通配符格式，正则表达式格式。 • 非正则表达式格式只能使用字母、数字、 `-` 、 `.` 。 • 通配符格式的使用， `*` 只能在开头或者结尾。 • 正则表达式以 `~` 开头，支持 Nginx 原生的正则表达式。	String	是
protocol	应用型负载均衡监听器转发规则的协议类型	String	是
serviceName	后端服务名称	String	是
servicePort	后端服务端口	Int	是
LoadBalancePort	应用型负载均衡开放端口	Int	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=MosifyIngress
&clusterId=cls-xxxxx
&namespace=default
&ingressName=test
&ingressDesc=test
&rules.0.LoadBalancePort=80
&rules.0.domain=qcloud.com
&rules.0.protocol=http
&rules.0.serviceName=ng
&rules.0.servicePort=80
&rules.0.url=/
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":[

]
},
"message":"",
"code":0
}
```

删除Ingress

接口描述

本接口（DeleteIngress）用于删除 Ingress。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
ingressName	Ingress 名称	String	是
namespace	命名空间，请填写 查询集群命名空间 接口中返回的 namespaces 字段，默认为 default	String	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteIngress
&clusterId=cls-xxxxx
&ingressName=test
&namespace=default
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":[

]
},
"message":"",
"code":0
}
```

日志相关接口
启用集群日志收集服务

接口描述

本接口（GetLogDaemonStatus）用于查看某个集群是否已经开启日志服务。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下

参数名称	描述	类型
enabled	日志收集服务是否已经开启。true 为开启，false 为未开启	Boolean

示例

输入

```
https://ccs.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=GetLogDaemonStatus
&SecretId=1
&Nonce=30429
&Timestamp=1520304791
&Region=xx
&Uin=xxxxxxxxxx
&AppId=xxxxxxxxxx
&clusterId=cls-xxxxxxxx
&Signature=unM0%2F%2F8VQEuuy9tBLZpLrPmy2d4%3D
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"enabled": true
}
}
```

创建集群日志收集规则

接口描述

本接口（CreateLogCollector）用于创建日志收集规则。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
name	收集规则名称，集群范围内唯一，不可重复	String	是
clusterId	集群 ID	String	是
inputType	收集类型。收集容器日志请传“container-log”，收集主机日志请传“host-log”	String	是
outputType	消费类型。输出到 Kafka 请传“kafka”，输出到CKafka 请传“ckafka”，输出到 CLS 请传“cls”	String	是
inputOption	收集选项，参考 收集和消费选项	Object	是
outputOption	消费选项，参考 收集和消费选项	Object	是

收集和消费选项

使用此接口创建日志收集器时，根据 `inputType` 和 `outputType` 传入值的不同， `inputOption` 和 `outputOption` 需要传入不同结构的 `Object` 。

当 `inputType` 为 `container-log` 时，需要传入的 inputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
allNamespaces	是否收集所有 namespace 的容器的日志	Boolean	是
namespaces	如果 allNamespaces 值为 false，需要传入需要收集的 namespace 的名称的列表	Array	否

namespaces 字段 Array 中每个 Object 的结构为

参数名称	描述	类型	必选
namespace	namespace 名称	String	是
allContainers	是否收集所有容器的日志	Boolean	是
services	如果 allContainers 值为 false，需要传入此 namespace 下要收集的 pod 对应的 deploy 的名称（仅支持收集由 deployment 创建的 pod）	Array	是

当 `inputType` 为 `host-log` 时，需要传入的 inputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
path	收集的主机日志文件的路径，支持通配路径	String	是
labels	为对应的日志记录附加的 metadata，仅支持 k-v 模式，如 {"key": "value"}	Object	否

当 `outputType` 为 `kafka` 时，需要传入的 outputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
host	对应 kafka 的 host	String	是
port	对应 kafka 的 port	Integer	是
topic	对应 kafka 的主题名称	String	是

当 `outputType` 为 `ckafka` 时，需要传入的 outputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
instanceId	对应 CKafka 的 instanceId	String	是
topicId	对应 CKafka 主题的 topicId	String	是
host	对应 CKafka 的 host	String	是
port	对应 CKafka 的 port	Integer	是
topic	对应 CKafka 的主题名称	String	是

当 `outputType` 为 `cls` 时，需要传入的 outputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
logsetId	日志集ID	String	是
topicID	日志主题ID	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下

参数名称	描述	类型
logCollectorList	日志收集规则	Object

logCollectorList 字段中 Object 的结构如下

参数名称	描述	类型
name	收集规则名称，集群范围内唯一，不可重复	String
clusterId	集群 ID	String
clusterName	集群名称	String
createdAt	收集规则的创建时间	String
inputType	收集类型。“container-log”代表收集容器日志，“host-log”代表收集主机日志	String
outputType	消费类型。"kafka"代表输出到 Kafka，“ckafka”代表输出到 CKafka	String
inputOption	收集选项，参考 收集和消费选项	Object
outputOption	消费选项，参考 收集和消费选项	Object

示例

输入

```
https://ccs.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLogCollector&SecretId=1&Nonce=18088&Timestamp=1520305679&Region=xx&Uin=xxxxxxxxxx&AppId=xxxxxxxxxx&name=test-log&clusterId=cls-xxxxxxxx&inputType=container-log&outputType=kafka&inputOption.allNamespaces=true&outputOption.host=192.168.5.6&outputOption.port=13001&outputOption.topic=containerlogs&Signature=0Hf2%2BzCRgplp2K975KffMU8vRFY%3D
```

输出


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"logCollectorList": {
"name": "test-log",
"clusterId": "cls-xxxxxxxx",
"clusterName": "log-test",
"createdAt": "2018-03-06 11:07:59",
"inputType": "container-log",
"outputType": "kafka",
"inputOption": {
"allNamespaces": true
},
"outputOption": {
"host": "192.168.5.6",
"port": 13001,
"topic": "containerlogs"
}
}
}
}
```

列出日志收集规则

接口描述

本接口（ListLogCollector）用于获取某个集群中所有已经创建的日志收集规则。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID	String	是
limit	返回的条目限制，默认为 20	Integer	否
offset	返回的条目偏移量，默认为 0	Integer	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型
logCollectorList	日志收集规则列表	Array
totalCount	此集群中日志收集规则的总数目	Integer

logCollectorList 字段中每个 Object 的结构如下：

参数名称	描述	类型	必选
name	收集规则名称，集群范围内唯一，不可重复	String	
clusterId	集群 ID	String	
clusterName	集群名称	String	
createdAt	收集规则的创建时间	String	
inputType	收集类型。“container-log”代表收集容器日志，“host-log”代表收集主机日志	String	
outputType	消费类型。"kafka"代表输出到kafka，“ckafka”代表输出到ckafka	String	
inputOption	收集选项，参考 收集和消费选项	Object	
outputOption	消费选项，参考 收集和消费选项	Object	

示例

输入

```
https://ccs.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ListLogCollector
&SecretId=1
&Nonce=7784
&Timestamp=1520306248
&Region=xx
&Uin=xxxxxxxxxx
&AppId=xxxxxxxxxx
&name=test-log
&clusterId=cls-xxxxxxxx
&Signature=2YRbAxwy%2BlScil%2F%2FDa5otDHW4QI%3D
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"logCollectorList": [
{
"name": "test-log",
```

```
"clusterId": "cls-xxxxxxxx",
"clusterName": "log-test",
"createdAt": "2018-03-06 11:17:23",
"inputType": "container-log",
"outputType": "kafka",
"inputOption": {
"allNamespaces": true
},
"outputOption": {
"host": "192.168.5.7",
"port": 13002,
"topic": "containerlogs"
}
}
],
"totalCount": 1
}
}
```

更新日志收集规则

接口描述

本接口（UpdateLogCollector）用于更新日志收集规则。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是
name	收集器名称	String	是
description	日志收集器描述	String	否
inputType	收集类型，收集容器日志请传“container-log”，收集主机日志请传“host-log”	String	是
outputType	消费类型，输出到kafka请传“kafka”，输出到ckafka请传“ckafka”，输出到cls请传“cls”	String	是
inputOption	收集选项，参考收集和消费选项	Object	是
outputOption	消费选项，参考收集和消费选项	Object	是

收集和消费选项

使用此接口创建日志收集器时，根据 `inputType` 和 `outputType` 传入值的不同， `inputOption` 和 `outputOption` 需要传入不同结构的 `Object` 。

当 `inputType` 为 `container-log` 时，需要传入的 inputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
allNamespaces	是否收集所有 namespace 的 容器的日志	Boolean	是

参数名称	描述	类型	必选
namespaces	如果 allNamespaces 值为 false，需要传入需要收集的 namespace 的名称的列表	Array	否

`namespaces` 字段 Array 中每个 Object 的结构为

参数名称	描述	类型	必选
namespace	namespace 名称	String	是
allContainers	是否收集所有容器的日志	Boolean	是
services	如果 allContainers 值为 false，需要传入此 namespace 下要收集的 pod 对应的 deploy 的名称（仅支持收集由 deployment 创建的 pod）	Array	是

当 `inputType` 为 `host-log` 时，需要传入的 inputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
path	收集的主机日志文件的路径，支持通配路径	String	是
labels	为对应的日志记录附加的 metadata，仅支持 k-v 模式，如 {"key": "value"}	Object	否

当 `outputType` 为 `kafka` 时，需要传入的 outputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
host	对应 kafka 的 host	String	是
port	对应 kafka 的 port	Integer	是
topic	对应 kafka 的主题名称	String	是

当 `outputType` 为 `ckafka` 时，需要传入的 outputOption 结构为

参数名称	描述	类型	必选
instanceId	对应 CKafka 的 instanceId	String	是
topicId	对应 CKafka 主题的 topicId	String	是
host	对应 CKafka 的 host	String	是

参数名称	描述	类型	必选
port	对应 CKafka 的 port	Integer	是
topic	对应 CKafka 的主题名称	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下

参数名称	描述	类型
logCollectorList	日志收集规则	Object

logCollectorList 字段中 Object 的结构如下

参数名称	描述	类型
name	收集规则名称，集群范围内唯一，不可重复	String
clusterId	集群 ID	String
clusterName	集群名称	String
createdAt	收集规则的创建时间	String
inputType	收集类型。“container-log”代表收集容器日志，“host-log”代表收集主机日志	String
outputType	消费类型。"kafka"代表输出到 Kafka，“ckafka”代表输出到 CKafka	String
inputOption	收集选项，参考 收集和消费选项	Object
outputOption	消费选项，参考 收集和消费选项	Object

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=UpdateLogCollector
&name=testlog
&inputType=container-log
&outputType=cls
&description=temporary nothing
&inputOption=allNamespaces=false
&namespaces.0.namespace=default
&namespaces.0.allContainers=true
&outputOption=logsetId=XXXXX
&topicId=XXXXX
&clusterId=cls-XXXXX
&其它公共参数
```

输出


```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"logCollectorList":{
"name":"testlog",
"description":"temporary nothing",
"clusterId":"cls-XXXXX",
"clusterName":"log-agent-feature-dev",
"createdAt":"2018-05-23 16:36:33",
"inputType":"container-log",
"outputType":"cls",
"inputOption":{
"allNamespaces":false,
"namespaces":[
{
"namespace":"default",
"allContainers":true
}
]
},
"outputOption":{
"topicId":"XXXXX",
"logsetId":"XXXXX"
```

```
}
}
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

获取日志收集器信息

接口描述

本接口 (GetLogCollector) 用于获取已经创建的日志收集规则。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
name	收集规则名称	String	是
clusterId	集群 ID	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下

参数名称	描述	类型
logCollectorList	日志收集规则	Object

logCollectorList 字段中 Object 的结构如下

参数名称	描述	类型	必选

参数名称	描述	类型	必选
name	收集规则名称，集群范围内唯一，不可重复	String	
clusterId	集群 iID	String	
clusterName	集群名称	String	
createdAt	收集规则的创建时间	String	
inputType	收集类型，“container-log”代表收集容器日志，“host-log”代表收集主机日志	String	
outputType	消费类型，"kafka"代表输出到 Kafka，“ckafka”代表输出到 CKafka	String	
inputOption	收集选项，参考 收集和消费选项	Object	
outputOption	消费选项，参考 收集和消费选项	Object	

示例

输入

```
https://ccs.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=GetLogCollector&SecretId=1
&Nonce=30674
&Timestamp=1520305740
&Region=xx
&Uin=xxxxxxxxxx
&AppId=xxxxxxxxxx
&name=test-log
&clusterId=cls-xxxxxxxx
&Signature=tTpgwZlrdOEt%2BRaGFZ9941uiUO4%3D
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"logCollectorList": {
"name": "test-log",
"clusterId": "cls-xxxxxxxx",
"clusterName": "log-test",
```

```
"createdAt": "2018-03-06 11:07:59",
"inputType": "container-log",
"outputType": "kafka",
"inputOption": {
"allNamespaces": true
},
"outputOption": {
"host": "192.168.5.6",
"port": 13001,
"topic": "containerlogs"
}
}
}
}
```

获取日志收集器状态信息

接口描述

本接口（GetLogDaemonStatus）用于获取集群日志启用状态。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID，请填写 查询集群列表 接口中返回的 clusterId 字段	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下：

参数名称	描述	类型
enabel	是否开启了日志收集服务	Bool
currentNumberScheduled	当前安装了日志 agent 的节点数量	Integer
desiredNumberScheduled	期望安装了日志 agent 的节点数量	Integer
message	状态描述信息	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetLogDaemonStatus
&clusterId=cls-xxxxxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"data":{
"code":0,
"message":"",
"codeDesc":"Success",
"data":{
"enabled":true,
"currentNumberScheduled":2,
"desiredNumberScheduled":2,
"message":""
}
},
"message":"",
"code":0
}
```

检查日志收集器名称

接口描述

本接口（CheckIfLogCollectorName）用于查看某个集群是否拥有相同名称的日志收集规则。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
clusterId	集群 ID	String	是
name	收集规则名称	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
data	日志收集规则相关数据	Object

data 字段的结构如下

参数名称	描述	类型
checkResult	true 为存在，false 为不存在	Boolean

示例

输入

```
https://ccs.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CheckIfLogCollectorName
&SecretId=1
&Nonce=19232
&Timestamp=1520304846
&Region=xx
&Uin=xxxxxxxxxx
&AppId=xxxxxxxxxx
&clusterId=cls-xxxxxxxx
&name=test
&Signature=0qGEiUDP3ZGIXpPSpBbwSl9ushQ%3D
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"checkResult": false
}
}
```

删除日志收集规则

接口描述

本接口（DeleteLogCollector）用于删除已经创建的日志收集规则。

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
name	收集规则名称	String	是
clusterId	集群 ID	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://ccs.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLogCollector
&SecretId=1
&Nonce=2940
&Timestamp=1520306194
&Region=xx
&Uin=xxxxxxxxxx
&AppId=xxxxxxxxxx
&name=test-log
```

```
&clusterId=cls-xxxxxxxx
&Signature=j5dEKvyjGHJLM1d43bclqKV9MM0%3D
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

镜像仓库相关接口
创建镜像仓库

1. 接口描述

本接口（CreateRepository）创建镜像仓库。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	镜像仓库名字	String	是
public	镜像仓库是否公开：1：公开，0：私有	Uint	是
description	镜像仓库描述	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=CreateRepository
&reponame=test/kube_test
&public=1
```

```
&description=test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

批量删除仓库

1. 接口描述

本接口（BatchDeleteRepository）批量删除仓库。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponames	仓库名字数组	Object Array	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=BatchDeleteRepository
&reponames.0=test/kube_test
&reponames.1=test/kube_test1
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
```

```
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

查询镜像仓库信息

1. 接口描述

本接口（GetRepositoryInfo）查询镜像仓库信息。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
creationTime	仓库创建时间	String
description	仓库描述内容	String
favorCount	仓库被收藏数目	String
isQcloudOfficial	是否是官方镜像。true：为TCE官方镜像，false：非TCE官方镜像	Bool
isUserFavor	是否被所属用户收藏。true：被收藏，false：没有被收藏	Bool
public	是否公开：1：公开，0：私有	Uint
pullCount	拉取数目	Uint
reponame	仓库名字	String

参数名称	描述	类型
repotype	仓库类型。 QCLOUD HUB：TCE仓库 DOCKER HUB：DockerHub镜像	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetRepositoryInfo
&reponame=test/kube_test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"creationTime": "2017-12-28 11:00:10",
"description": "",
"favorCount": 0,
"isQcloudOfficial": false,
"isUserFavor": false,
"public": 0,
"pullCount": 0,
"reponame": "test/kube_test",
"repotype": "QCLOUD HUB"
}
}
```

镜像仓库是否存在

1. 接口描述

本接口（RepositoryisExists）镜像仓库是否存在。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
isExist	仓库是否存在。true：存在，false：不存在	Bool

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=RepositoryisExists
&reponame=repo-xxx
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"isExist": true
}
}
```

查询TencentHub仓库列表

接口描述

本接口（GetRepositoryList）用于查询 TencentHub 公共仓库列表（包括官方的和用户公开的）。 接口请求域名：

```
ccr.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
offset	偏移量，默认 0	Uint	否
limit	返回最大数量，默认 20, 最大值 100	Uint	否
reponame	要查询的仓库名字。不填则列出所有仓库，否则按此名字进行精确查询	String	否
orderby	排序条件,不填则随机排序。 official：按是否是官方镜像排序 pullCount：按下载次数排序	String	否
order	升序还是降序，默认是 desc，还可以选择 asc	String	否

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
repoInfo	镜像信息	Object Array

仓库信息字段：

参数名称	描述	类型
reponame	仓库名字	String
repotype	仓库类型。 QCLOUD HUB：TCE仓库 DOCKER HUB：DockerHub 镜像	String
tagCount	tag数目	Int
public	是否公开。1：公开，0：私有	Int
isUserFavor	是否被用户收藏。true：是，false：否	Bool
isQcloudOfficial	是否是TCE官方仓库。true：是，false：否	Bool
favorCount	被所有用户收藏次数	Int
pullCount	拉取次数	Int
description	描述内容	String
creationTime	创建时间	String
updateTime	更新时间	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=TencentHub
&offset=0
&limit=20
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"totalCount": 1,
"privilegeFiltered": false,
"repoInfo": [
```

```
{
"reponame": "test/kubetest",
"repotype": "QCLOUD HUB",
"tagCount": 2,
"public": 0,
"isUserFavor": false,
"isQcloudOfficial": false,
"favorCount": 0,
"pullCount": 5137,
"description": "",
"creationTime": "2017-09-12 13:02:58",
"updateTime": "2018-02-28 14:26:06"
}
]
}
}
```

更改镜像仓库描述内容

1. 接口描述

本接口（UpdateRepositoryDesc）更改镜像仓库描述内容。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是
description	仓库描述内容	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=UpdateRepositoryDesc
&reponame=test/kube_test
&description=test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

更改镜像仓库访问属性

1. 接口描述

本接口（UpdateRepositoryPublic）更改镜像仓库访问属性。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是
public	仓库公开属性：0：不公开，1：公开	Int	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=UpdateRepositoryPublic
&reponame=test/kube_test
&public=0
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

获取tag列表

1. 接口描述

本接口（GetTagList）获取镜像 tag 列表。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	镜像名字	String	是
offset	偏移量,默认为 0	Uint	否
limit	返回最大数量，默认 20, 最大值 100	Uint	否
tag	可用于搜索的 tag 名字	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
reponame	仓库名字	String
server	镜像仓库域名	String
tagCount	tag 数目	Int
tagInfo	tag 列表，结果按 pushTime 降序排练	Object Array

tag 字段详细说明：

参数名称	描述	类型
repo_name	tag 对应的仓库名字	String
tagName	tag 名字	String
tagId	tag 的 ID	String
imageId	镜像的 ID	String
size	镜像大小	String
creationTime	创建时间	String
updateTime	更新时间	String
author	镜像制作者	String
architecture	CPU 架构	String
dockerVersion	Docker 客户端版本	String
os	操作系统	String
pushTime	push 时间	String
sizeByte	镜像大小，单位为字节	Int
## 4. 示例		
输入		

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetTagList
&reponame=test/kubetest
&offset=0
&limit=20
&tag=nginx_v1
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"reponame": "test/kubetest",
```

```
"server": "ccr.ccs.tencentyun.com",
"tagCount": 1,
"tagInfo": [
{
"repo_name": "kubetest",
"tagName": "nginx_v1",
"tagId": "sha256:5fbb3629fba1c7c875015c9cb4c27f1d9e8e92d2f027f09b6eda35ff952323a
1",
"imageId": "sha256:146c8220814be5f07a03b0b0b1e352ce42278684266d95670bf3e11225441b
70",
"size": "59 MB",
"creationTime": "2017-09-12 15:30:23 +0800 CST",
"updateTime": "2017-10-25 16:33:51 +0800 CST",
"author": "",
"architecture": "amd64",
"dockerVersion": "1.12.5",
"os": "linux",
"pushTime": "2017-09-12 15:33:39 +0800 CST",
"sizeByte": 59229024
}
]
}
}
```

批量删除tag

1. 接口描述

本接口（BatchDeleteTag）批量删除 tag。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是
tags	tag 数组	Object Array	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=BatchDeleteTag
&reponame=test/kube_test
&tags.0="nginx_v1"
&tags.1="nginx_v2"
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

复制镜像版本

1. 接口描述

本接口（DuplicateImage）复制镜像版本。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
src_image	源镜像名称，不包含domain。例如：tencentyun/foo:v1	String	是
dest_image	目的镜像名称，不包含domain。例如：tencentyun/foo:latest	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DuplicateImage
&src_image=tencentyun/foo:v1
&dest_image=tencentyun/foo:latest
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

设置仓库tag超额保留策略

1. 接口描述

本接口（SetAutoDelStrategy）用于设置仓库 tag 超额保留策略，当 tag 配额达到限制时自动清理 tag。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是
type	策略类型 keep_last_days：保留最近几天的数据 keep_last_nums：保留最近多少个数据	String	是
val	策略值	Int	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=SetAutoDelStrategy
&reponame=test/kube_test
```

```
&type=keep_last_nums
&val=10
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

获取仓库tag超额保留策略

1. 接口描述

本接口（GetAutoDelStrategy）获取仓库 tag 超额保留策略。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
totalCount	策略数目	Int
strategyInfo	策略详情列表	Object Array

策略信息字段：

参数名称	描述	类型
username	镜像仓库用户名	String
reponame	仓库名字	String
type	策略类型 keep_last_days：保留最近几天的数据 keep_last_nums：保留最近多少个数据	String

参数名称	描述	类型
value	策略值	Int
valid	策略是否有效。1：有效，0：无效	Int
creation_time	策略创建时间	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetAutoDelStrategy
&reponame=test/kube_test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"strategyInfo": [
{
"username": "100001066666",
"repo_name": "test/kube_test",
"type": "keep_last_nums",
"value": 10,
"valid": 1,
"creation_time": "2018-03-07T16:53:23+08:00"
}
],
"totalCount": 1
}
}
```

关闭仓库tag超额保留策略

1. 接口描述

本接口（CloseAutoDelStrategy）关闭仓库 tag 超额保留策略。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=CloseAutoDelStrategy
&reponame=test/kube_test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
```

```
"codeDesc": "Success"
}
```

添加触发器

1. 接口描述

本接口（AddUpdateServiceTrigger）添加触发器。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
triggerName	触发器名称	String	是
reponame	触发器绑定的仓库名	String	是
invokeMethod	触发方式	String	是
invokeExpr	触发方式对应的表达式	String	否
serviceName	服务名称	String	是
clusterId	集群 ID	String	是
namespace	命名空间	String	是
containerName	容器名称	String	是
clusterRegion	集群区域	Int	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=AddUpdateServiceTrigger
&triggerName=trigger_test
&reponame=test/kube_test
&invokeMethod=taglist
&invokeExpr=v1;v2
&serviceName=nginx-test
&clusterId=cls-xxxxxx
&namespace=default
&containerName=nginx-test
&clusterRegion=1
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

获取触发器

1. 接口描述

本接口（ListTrigger）获取触发器。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
triggerName	如果要获取某个触发器的详情，可以指定该参数。精确匹配查找。	String	否
offset	数据偏移量，默认值为 0	Int	否
limit	返回数据条数，默认为 20	Int	否
reponame	用于查询 bind 某个具体仓库的触发器。精确匹配查找。	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
totalCount	查询结果数目	Int
triggerInfo	触发器信息字段	Object Array

触发器信息字段：

参数名称	描述	类型
triggerName	要更新的触发器名称	String

参数名称	描述	类型
repoName	触发器绑定的仓库名	String
invokeSource	触发原因。当前为固定值“IMAGE_PUSH”，表示由镜像推送引起触发	String
invokeAction	触发动作。当前为固定值“SERVICE_UPDATE”，表示更新服务	String
createTime	触发器创建时间	String
updateTime	触发器更新时间	String
invokeCondition	触发条件	Object
invokePara	触发参数	Object

invokeCondition参数包括以下字段：

参数名称	描述	类型
invokeMethod	触发方式。 all：全部触发 taglist：指定tag触发 regex：正则表达式触发	String
invokeExpr	触发方式对应的表达式。 invokeMethod为“all”时，此参数为空 invodeMethod为“taglist”时，此参数为 tag 列表，英文分号分隔，如：v1;v2;v3 invokeMethod为“regex”时，此参数为正则表达式，如：^test*	String

invokePara参数包括以下字段：

参数名称	描述	类型
serviceName	更新服务参数服务名称	String
clusterId	更新服务参数集群 ID	String
namespace	更新服务参数命名空间	String
containerName	更新服务参数容器名称	String

参数名称	描述	类型
clusterRegion	更新服务参数集群区域。 地域编号如下： 1：广州 4：上海 5：香港 7：上海金融 8：北京 9：新加坡 16：成都	Int

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=ListTrigger
&triggerName=trigger_test
&offset=0
&limit=20
&reponame=test/kube_test
&其它公共参数
```

输出


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"totalCount": 1,
"triggerInfo": [
{
"triggerName": "trigger_test",
"invokeSource": "IMAGE_PUSH",
"invokeAction": "SERVICE_UPDATE",
"repoName": "test/kube_test",
"createTime": "2018-03-07 14:30:43",
"updateTime": "2018-03-08 15:30:43",
"invokeCondition": {
"invokeMethod": "all",
"invokeExpr": ""
},
"invokePara": {
```

```
"appId": "1254666666",
"clusterId": "cls-xxxxxxxx",
"namespace": "default",
"serviceName": "nginx-test",
"containerName": "nginx-test",
"clusterRegion": 1
}
}
]
}
}
```

删除触发器

1. 接口描述

本接口（DeleteUpdateServiceTrigger）删除触发器。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
triggerName	触发器名称	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteUpdateServiceTrigger
&triggerName=trigger_test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
```

```
"codeDesc": "Success"
}
```

修改服务更新触发器

1. 接口描述

本接口（ModifyUpdateServiceTrigger）修改服务更新触发器。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
triggerName	要更新的触发器名称	String	是
reponame	触发器绑定的仓库名	String	否
newTriggerName	新的触发器名称	String	否
invokeMethod	触发方式。 all：全部触发 taglist：指定tag触发 regex：正则表达式触发	String	否
invokeExpr	触发方式对应的表达式。 invokeMethod为“all”时，此参数为空 invodeMethod为“taglist”时，此参数为tag列表，英文分号分隔，如：v1;v2;v3 invokeMethod为“regex”时，此参数为正则表达式，如：^test*	String	否
serviceName	更新服务参数服务名称	String	否
clusterId	更新服务参数集群ID	String	否
namespace	更新服务参数命名空间	String	否
containerName	更新服务参数容器名称	String	否

参数名称	描述	类型	必选
clusterRegion	更新服务参数集群区域。 地域编号如下： 1：广州 4：上海 5：香港 7：上海金融 8：北京 9：新加坡 16：成都	Int	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=ModifyUpdateServiceTrigger
&triggerName=trigger_test
&reponame=test/kube_test
&newTriggerName=trigger_test_new
&invokeMethod=taglist
&invokeExpr=v1;v2
&serviceName=nginx-test
&clusterId=cls-xxxxxxxx
&namespace=default
&containerName=nginx-test
&clusterRegion=1
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

修改密码

1. 接口描述

本接口（ChangePassword）修改镜像仓库密码。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
password	新密码（长度需要>= 8 以及<= 16 ）	String	是

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=ChangePassword
&password=xxxyyyzzz
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
```

```
"codeDesc": "Success"
}
```

查询用户配额

1. 接口描述

本接口（GetLimit）查询用户配额。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

本接口无参数，其它参数见 公共请求参数。

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
limitInfo	配额信息	Object Array

配额信息字段：

参数名称	描述	类型
username	镜像仓库用户名	String
type	配额类型。 namespace：命名空间 repo：仓库 tag：镜像tag triggers：触发器	String
value	配额的值	Int

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=GetLimit
&reponame=test/kube_test
&其它公共参数
```

输出


```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
"limitInfo": [
{
"username": "100001066666",
"type": "namespace",
"value": 10
},
{
"username": "100001066666",
"type": "repo",
"value": 100
},
{
"username": "100001066666",
"type": "tag",
"value": 100
},
{
"username": "100001066666",
"type": "triggers",
"value": 10
}
]
}
}
```

查询用户仓库列表

1. 接口描述

本接口（SearchUserRepository）查询用户仓库列表。 接口请求域名： `ccr.api.qcloud.com` 。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
offset	偏移量，默认 0	Uint	否
limit	返回最大数量，默认 20, 最大值 100	Uint	否
reponame	要查询的仓库名字。不填则列出所有仓库，否则按此名字进行精确查询	String	否
public	筛选条件。1：public，0：private，不传此参数则查询所有	String	否
namespace	命名空间	String	否

3. 输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String
totalCount	查询结果数目	String
privilegeFiltered	false：返回全量结果，true：没有返回全量结果	Bool
repoInfo	镜像信息	Object Array

仓库信息字段：

参数名称	描述	类型
reponame	仓库名字	String
repotype	仓库类型。 QCLOUD HUB：TCE仓库 DOCKER HUB：DockerHub镜像	String
tagCount	tag数目	Int
public	是否公开。1：公开，0：私有	Int
isUserFavor	是否被用户收藏。true：是，false：否	Bool
isQcloudOfficial	是否是TCE官方仓库。true：是，false：否	Bool
favorCount	被所有用户收藏次数	Int
pullCount	拉取次数	Int
description	描述内容	String
creationTime	创建时间	String
updateTime	更新时间	String

4. 示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=SearchUserRepository
&offset=0
&limit=20
&reponame=test/kubetest
&public=1
&namespace=test
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data": {
```

```
"totalCount": 1,
"privilegeFiltered": false,
"repoInfo": [
{
"reponame": "test/kubetest",
"repotype": "QCLOUD HUB",
"tagCount": 2,
"public": 0,
"isUserFavor": false,
"isQcloudOfficial": false,
"favorCount": 0,
"pullCount": 5137,
"description": "",
"creationTime": "2017-09-12 13:02:58",
"updateTime": "2018-02-28 14:26:06"
}
]
}
}
```

添加收藏

接口描述

本接口（AddFavor）用于把仓库加入收藏。 接口请求域名：

```
ccr.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是
repotype	收藏的仓库类型： QCLOUD HUB：收藏的是TCE镜像 DOCKER HUB：收藏的是 Docker Hub 镜像	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=AddFavor
&reponame=test/kube_test
```

```
&repotype=QCLOUD HUB
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

取消收藏

接口描述

本接口（DeleteFavor）取消收藏。 接口请求域名：

```
ccr.api.qcloud.com
```

输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，其它参数见 公共请求参数。

参数名称	描述	类型	必选
reponame	仓库名字	String	是
repotype	收藏的仓库类型： QCLOUD HUB：收藏的是TCE镜像 DOCKER HUB：收藏的是 Docker Hub 镜像	String	是

输出参数

参数名称	描述	类型
code	公共错误码。0 表示成功，其他值表示失败	Int
codeDesc	业务侧错误码。成功时返回 Success，错误时返回具体业务错误原因	String
message	模块错误信息描述，与接口相关	String

示例

输入

```
https://domain/v2/index.php?Action=DeleteFavor
&reponame=test/kube_test
```

```
&repotype=QCLOUD HUB
&其它公共参数
```

输出

```
{
"code": 0,
"message": "",
"codeDesc": "Success"
}
```

返回结果

错误返回结果

若API调用失败，则最终返回结果中的错误码code不为0，message字段会显示详细错误信息。 错误返回示例如下：

```
{
"code": 5100,
"message": "(100004)projectId不正确",
}
```

正确返回结果

若API调用成功，则最终返回结果中的错误码code为0，错误信息message为空，并且会显示返回的结果数据。 示例如下：

```
{
"code": 0,
"message": "",
<返回结果数据>
}
```

错误码

错误码

message字段表示与模块相关的错误。 其示例如下： "message": "(100004)projectId不正确" 它由两部分组成，()内的为模块错误代码，()后的为具体的错误描述。 不同模块可能产生的错误情况是不一样的，用户可以根据具体的错误描述确定错误所在。下面的表都是公共错误码，如果您要查找的错误码不在其中，请到接口文档中具体接口说明处查找。

公共错误码

错误代码	模块错误代码	英文提示	描述
4000	10000	invalid request parameters	无效（非法）请求参数。通常是参数没有按照CMQ云API的接口说明导致的错误。
4000	10010	lacked of required parameters	缺少必填参数。应参照CMQ云API接口的说明看缺少哪些必填参数。
4100	10030	authentication failed	鉴权失败。可能的原因有 1）生成签名算法的secret key错误；2）签名算法有误（没用官方sdk，自己实现签名算法）。
4300	10040	charge overdue	账户欠费。
6000	10050	server internal error	服务器内部错误。一般会有requestId返回给用户，用户可根据requestId提工单给技术支持人员定位问题。
4100	10080	secret id status error	secret id状态错误。secret id可能处于禁用状态。
4000	10110	request parameters error	请求参数错误。通常是参数没有按照CMQ云API的接口说明导致的错误。
4420	10250	qps throttling	qps达到最大值，因此被限制。为了保证后台的稳定性和调用时延，目前实际的限制是每秒的消息数最大5k。对于有特殊要求的客户，可以提工单申请。

4100	10270	secret id is not existed	secret id不存在。
4000	10280	action is not existed	参数Action不存在。
4000	10310	error: parameter key format error"	参数格式错误。
4000	10320	no such parameter	不存在这样的参数。
4000	10330	parameter is NOT a repeatable parameter	参数不是一个可以重复的参数。在批量接口中，例如BatchSendMessage，msgBody是可重复的参数。在BatchDeleteMessage中，receiptHandle是可重复参数。把每个接口规定的可重复参数之外的参数以可重复参数的形式传入都视为错误。
4000	10350	parameter value or length is out of range	参数取值或参数长度超过了范围限制。通常对于整型而言，是取值错误。对String类型参数而言，是长度错误。
4000	10360	parameter error type	参数类型错误。例如把整型填成了字符串类型。
4000	10370	parameter batch size is more than 16	批量接口的批量值超过了16。
4000	10380	parameter is not consequent	可重复参数的下标不连续。
4000	10390	lacked of required parameter	缺少必填的参数。
4000	10400	cannot find parameter in uri	uri中找不到参数。
4000	10410	unexpected http method, only GET or	不支持的http方法。目前只支持GET和POST方法。由于GET有长度的限制，建议使用POST。

		POST is supported	
4000	10420	cannot parse	无法解析http报文。
4000	10430	action name is not existed	Action所指定的接口名不存在。
4000	10440	account illegal, it may be an assistant account	帐号不合法。请检查是不是协助者帐号，目前CMQ不支持协助者帐号的操作。
4000	10450	secret id dosen't begin with AKID account	secret id不是以AKID开头。
4480	10460	exceed interface frequency limit, please slow down	为保护后端系统，控制类接口（例如 CreateQueue, DeleteQueue等）的允许调用频率比 QPS 要低很多，所以看到该错误时，请减少控制类接口调用频率。
4200	10461	no cam authorization	子账号没有被根账号授权访问该接口或者资源。