#### Attivazione di subroutine

#### **Argomento:**

- L'istruzione di chiamata a subroutine
- Il passaggio dei parametri

#### **Materiale didattico:**

 Capitolo 12 [S16], sezione "Procedure Call Instructions (da pag. 459)


# Chiamata a procedura

- Una procedura/subroutine è un sequenza di istruzioni che può essere invocata da un altro programma
  - Può essere invocata/chiamata in più punti del programma
  - Il processore esegue il codice della procedura e poi ritorna al punto da cui la chiamata è partita
- Motivi principali per l'utilizzo di procedure:
  - Permette di riutilizzare codice
  - Permette una struttura modulare

# Chiamata a procedura (2)

- Il meccanismo di chiamata a procedura richiede:
  - Un'istruzione per chiamare la procedura
  - Un'istruzione per ritornare al punto iniziale
- Il punto di ritorno al programma è ogni volta diverso: è l'istruzione successiva a quella di chiamata

# Chiamata a procedura (3)



(a) Calls and returns

(b) Execution sequence

# Procedure in linguaggi ad alto livello

```
Passaggio parametro per valore
Passaggio parametro per riferimento
int vect_sum (int* vect, int n) {
                                                   Firma di una funzione
      int tmp = 0;
                                                   Definizione della funzione
      for(int i=0; i<n; i++) tmp = tmp+i;
      return tmp;
                                 Termine funzione e ritorno valore di output
int main(int argc, char **argv){
      int n = 10;
      int* v = malloc(n*sizeof(int));
      // ... assegna valori al vettore
      int result = vect_sum(v,n);
                                                   Chiamata della funzione
      printf("%d", result);
```

# Problematiche con subroutine in assembly

- 1. Come definire una funzione?
- 2. Come ritornare al punto di partenza?
  - E' necessario che la subroutine disponga dell'indirizzo di ritorno
- 2. Come passare eventuali parametri?
  - i dati su cui la subroutine deve operare sono i parametri di input;
  - I risultati restituiti dalla subroutine sono i parametri di output.

# Definire una funzione

#### Definire una funzione

- Una funzione viene indicata in modo univoco dall'indirizzo in memoria contenente la prima istruzione
- In linguaggio assembly, si utilizza una label per definire l'indirizzo di inizio della funzione (perché l'indirizzo non è ancora noto)

```
FUN: MOV RO, #0 @ prima istruzione della funzione FUN CMP R1, RO @ seconda istruzione della funzione FUN
```

# Definire una funzione (2)

Una funzione viene chiamata con opportune istruzioni

- Ad esempio in ARM con B o BL
  - B FUN → inserisce in PC l'indirizzo indicato dalla label
     FUN
  - BL è simile a B, ma effettua altre operazioni

# Ritorno da funzione

#### Ritorno da una funzione

- Al termine della funzione invocata è necessario ritornare indietro
- L'indirizzo di ritorno è l'indirizzo dell'istruzione successiva a quella di chiamata
- Al termine della funzione è necessario inserire in PC l'indirizzo di ritorno.

Dove si trova l'indirizzo di ritorno?

#### Indirizzo di ritorno: 1<sup>a</sup> soluzione

 L'indirizzo di ritorno potrebbe venir salvato in una locazione della memoria adibita a tale scopo, ad esempio quella situata all'indirizzo 0.

• Limitazione: se la subroutine ne chiamasse un'altra, verrebbe perso l'indirizzo di ritorno

#### 1<sup>a</sup> soluzione: chiamata e ritorno

• Per chiamare una procedura PROC:

```
MOV RO, #0 @ Indirizzo dove salvare PC

LDR R1, =RIT @ Indirizzo di ritorno

STR R1, [RO] @ Salva RIT in M[O]

B PROC @ Salta alla procedura (PROC→PC)

RIT: ... @ Prima istruzione da eseguire

@ dopo il ritorno da funzione
```

• Per ritornare al punto di partenza alla fine di PROC:

```
PROC: ...

MOV R0, #0

LDR R0, [R0]

MOV PC, R0

Ripristina PC all'indirizzo di ritorno
```

#### Indirizzo di ritorno: 2<sup>a</sup> soluzione

 L'indirizzo di ritorno potrebbe venir salvato nella prima locazione di ciascuna subroutine, con la convenzione che le istruzioni eseguibili della subroutine siano collocate a partire dalla locazione successiva

 Limitazione: questa soluzione consente alla subroutine PROC di chiamarne un'altra, ma se la subroutine PROC chiamasse se stessa (direttamente o indirettamente), verrebbe perso l'indirizzo di ritorno.

#### 2<sup>a</sup> soluzione: chiamata e ritorno

Per chiamare una procedura PROC:

```
LDR RO, =PROC @ Indirizzo dove salvare RIT

LDR R1, =RIT @ Indirizzo di ritorno

STR R1, [R0] @ Salva il RIT in M[PROC]

B PROC+4 @ PROC+4 → PC

RIT:
```

Struttura della subroutine PROC:

```
PROC: .space 4 @ Word per l'indirizzo di ritorono
... @ Codice della funzione
LDR RO, =PROC
LDR RO, [RO]
MOV PC, RO
```

#### Indirizzo di ritorno: 3<sup>a</sup> soluzione

 L'indirizzo di ritorno viene salvato in un registro di CPU anziché in una locazione di memoria:

 Limitazione: Questa soluzione consente alla subroutine PROC di chiamarne un'altra, purché venga usato un registro diverso

#### 3<sup>a</sup> soluzione: chiamata e ritorno

Per chiamare una procedura PROC:

```
LDR R14, =RIT @ Indirizzo di ritorno
B PROC @ PROC → PC
RTT:
```

• Per ritornare al punto di partenza alla fine di PROC:

```
PROC: ... @ Codice della funzione ... MOV PC, R14
```

#### Soluzioni 1-3

- Tutte le soluzioni hanno limitazioni
  - Soluzioni 1,3 non permettono di chiamare altre funzioni
  - Soluzione 2 non permette di chiamare la stessa funzione (ricorsione)
- Le limitazioni permettono di non perdere l'indirizzo di ritorno

 Le limitazioni si possono evitare, se l'indirizzo di ritorno esistente viene temporaneamente salvato in una posizione sicura (e.g., stack) per poi essere ripristinato.

#### Indirizzo di ritorno: 4<sup>a</sup> soluzione

- L'indirizzo di ritorno viene memorizzato in uno stack con un'operazione di push
  - Ogni volta è in un posto diverso!
- Questa soluzione consente alla subroutine PROC di chiamarne un'altra, o anche se stessa (direttamente o indirettamente).
- Le subroutine realizzate con questa soluzione possono essere rientranti: di esse possono essere in esecuzione contemporaneamente più istanze
  - Per poter chiamare ricorsivamente se stessa una subroutine deve essere rientrante.

#### 4<sup>a</sup> soluzione: chiamata e ritorno

Per chiamare una procedura PROC:
 LDR RO, =RIT
 PUSH {RO} @ L'indirizzo RIT viene
 @ salvato nello stack
 B PROC

Per ritornare al punto di partenza alla fine di PROC:
 PROC:

POP {PC} @ Carica in PC il valore
@ nello stack (ovvero RIT)

RIT: ...

#### Soluzioni a confronto

Permettono chiamate ad altre funzioni all'interno di PROC?

Sol. 1 Sol. 2 Sol. 3 Sol. 4 Sol. 4 Sol. 2 3 possono gestire chiamate a

Sol. 2,3 possono gestire chiamate a funzioni in certe condizioni

• E' efficiente?



Sol. 1,2,4 richiede accesso alla memoria;

Sol. 3 accede solo ai registri

# Chiamate a procedura in ARM

- Compilatore GCC per ARM usa un mix di soluzione 3 e 4
  - Per invocare una procedura PROC si salva il punto di ritorno nel registro R14 chiamato anche LR (Link Register)
  - Se è poi necessario invocare altre procedure all'interno di PROC, si salva prima il valore di LR nello stack
- Permette di sfruttare l'efficienza della soluzione 3, e permette di invocare altre procedure ad un costo leggermente superiore (e comunque inevitabile)

#### Chiamata e ritorno in ARM

Una procedura PROC viene chiamata con

#### **BL PROC**

- L'istruzione BL (Branch-and-Link)
  - salva l'indirizzo dell'istruzione successiva a BL in R14 (indirizzo di ritorno),
  - carica nel PC l'indirizzo della subroutine (effettua il salto).
- R14 si chiama Link Register (si può usare il simbolo LR)
- Non esiste un'istruzione apposita per il ritorno dalla subroutine; si ottiene con l'istruzione:

MOV PC, LR

# Passaggio dei parametri

## Il passaggio dei parametri

- Si distinguono due tipi di parametri:
  - parametri di ingresso: dati passati alla subroutine;
  - parametri di uscita: risultati restituiti dalla subroutine
- •Il veicolo più naturale e rapido per effettuare il passaggio dei parametri è costituito dai registri di CPU.

## Esempio: passaggio per valore

 Calcolare il modulo della differenza tra due numeri interi in complemento a due.

- Supponiamo di utilizzare i registri R0, R1 e R2 come segue per passare i valori dei parametri:
  - parametri di ingresso: R1 e R2
  - parametro di uscita: R0

# Esempio: funzione ABS

ABS: SUBS RO, R1, R2 @ Calcola R1-R2

RSBMI RO, R1, R2 @ Se negativo,

@ calcola R2-R1

MOV PC, LR

@ Ritorna

# Esempio: chiamata di ABS

.data

OP1: .word 13

@ Primo operando

OP2: .word 9

@ Secondo operando

.bss

RIS: .skip 4

@ Risultato

# Esempio: chiamata di ABS (2)

```
.text
```

LDR R3, =OP1

LDR R1, [R3]

LDR R3, =OP2

LDR R2, [R3]

#### BL ABS

LDR R3, =RIS

STR RO, [R3]

- @ Carica indirizzo OP1
- @ Carica OP1
- @ Carica indirizzo OP2
- @ Carica OP2
- @ Chiama la procedura ABS
- @ Carica indirizzo RIS
- @ Salva output

### Esempio: passaggio per indirizzo

- Anziché i valori dei parametri, è possibile passare gli indirizzi delle locazioni di memoria ove quei valori sono contenuti:
  - Indirizzi dei parametri di ingresso: R1 e R2
  - Indirizzo del parametro di uscita: R0

```
ABS: LDR R1, [R1]
    LDR R2, [R2]
     SUBS R3, R1, R2 @ Calcola R1-R2
    RSBMI R3, R1, R2
    STR R3, [R0]
    MOV PC, LR
```

- @ Carica OP1 @ Carica OP2
- @ Se negativo,
- @ calcola R2-R1
- @ Salva output
- @ Ritorna

# Esempio: passaggio per indirizzo (2)

```
.data
```

OP1: .word 13

OP2: .word 9

.bss

RIS: .skip 4

@ Primo operando

@ Secondo operando

@ Risultato

.text

LDR R1, =OP1

LDR R2, =OP2

LDR RO, =RIS

**BL ABS** 

@ Carica indirizzo OP1

@ Carica indirizzo OP2

@ Carica indirizzo RIS

@ Chiama la procedura ABS

# Parametri per valore o per indirizzo?

#### parametri passati per indirizzo:

 avendo a disposizione l'indirizzo, la subroutine può accedere al valore originario del parametro e modificarlo.

### parametri passati per valore:

• se alla subroutine viene passato il valore (cioè copia del valore) di un parametro, eventuali modifiche apportate a questo valore dalla subroutine non coinvolgono il valore originario.

## Disciplina di programmazione

- Conviene che, dopo l'esecuzione di una subroutine, risulti modificato solo ciò è esplicitamente previsto che la subroutine modifichi, cioè i parametri di uscita (poiché questi restituiscono i risultati);
- se la subroutine modificasse i valori originari dei parametri di ingresso, questo sarebbe un effetto collaterale indesiderato della sua esecuzione.

# Esempio

```
Programma chiamante:

RIS = abs(OP1, OP2);

Procedura chiamata:

int abs(int x, int y);

x = x - y;

if(x < 0){x := -x;}

return x;

end
```

La procedura abs(...) modifica x : se OP1 fosse passato per indirizzo, risulterebbe modificato anche OP1 (effetto collaterale indesiderato); se OP1 è passato per valore, le modifiche di x non hanno effetto su OP1.


#### Utilizzo dello stack

- Una subroutine può avere la necessità di utilizzare dei registri per collocarvi i suoi risultati intermedi
  - Questo utilizzo può violare la disciplina di programmazione (non modificare ciò che non è esplicitamente previsto).
- In questo caso, conviene usare lo stack per:
  - salvare il contenuto dei registri usati dalla subroutine (che non siano usati per i parametri di uscita), prima di modificarli;
  - ripristinare il contenuto di questi registri, prima di ritornare al programma chiamante.
  - Nel caso di ARM, vale in particolare per il registro LR/R14

# Salvataggi nello stack

```
BL SUB1
SUB1: PUSH {LR, RO-R2} @ push LR e i registri usati
      LDR R2, [R1, #4]! @ modifica dei registri
      ADD RO, RO, R2 @ modifica altri registri
      BL SUB2
                        @ chiamata a una subroutine
                        @ annidata
      POP {LR, RO-R2} @ pop LR e i registri usati
                        @ ritorno
      MOV PC, LR
```

# Salvataggi nello stack



Con le istruzioni PUSH e POP, i registri sono collocati in memoria, a partire dall'indirizzo puntato da SP', nell'ordine (ad indirizzi crescenti con l'indice dei registri), indipendentemente dall'ordine scritto nell'istruzione.

#### Annidamento delle subroutine

SUB1 chiama un'altra subroutine SUB2.

Se anche SUB2 salva nello stack LR e i registri usati, la situazione dello stack è:

