## Allocazione dinamica

#### Argomenti:

- Subroutine rientranti
- · Allocazione dinamica della memoria
- Stack-frame

#### La rientranza

Una subroutine si dice rientrante se di essa può iniziare una nuova esecuzione mentre è ancora in corso una sua esecuzione precedente. La cosa può accadere:

- in seguito a una chiamata ricorsiva (diretta/indiretta)
- in seguito a una **interruzione** (il processore passa ad eseguire un altro programma che potrebbe chiamare la medesima subroutine interrotta),
- in un **sistema multiprocessore** (se la subroutine si trova in memoria condivisa, più di un processore può iniziarne la esecuzione).

# La rientranza (2)

- Per essere rientrante una subroutine non deve alterare i dati su cui stava operando ogni sua attivazione precedente non terminata
- Quando questa proseguirà la sua esecuzione, deve trovare gli stessi valori che vi aveva lasciato.
- I dati non fanno parte della subroutine, ma dell'istanza di esecuzione: la subroutine è fatta di solo codice (pure code).

#### Subroutine rientranti

Se, ad ogni attivazione di una subroutine, i dati su cui essa opera sono allocati in un luogo diverso (ad es. nello stack), allora la subroutine è rientrante, cioè ne può iniziare una nuova esecuzione mentre è ancora in corso una sua esecuzione precedente.

I dati che vanno allocati ogni volta in un posto diverso sono:

- i parametri di ingresso e di uscita passati alla subroutine (anche l'indirizzo di ritorno è un parametro di ingresso),
- i dati locali su cui la subroutine opera.


# Subroutine rientranti (2)

- La soluzione comunemente adottata prevede che, al momento di attivare una subroutine, venga allocata in cima allo stack un'area (stack-frame) in cui si trovano tutti i dati (parametri e dati locali) sui quali la subroutine stessa opererà; questa area verrà poi rimossa dallo stack, quando la subroutine termina.
- Questa soluzione si chiama allocazione dinamica della memoria.

#### Allocazione dinamica della memoria

L'indirizzo dello stack-frame attivo è contenuto nello Frame-Pointer (FP)


 Il FP contiene la base dello stack-frame, ovvero l'indirizzo più grande dell'area di memoria in uno stack descending.



#### Allocazione e rilascio di un frame

Allocazione di un nuovo frame:

- ►FP → push
- $\triangleright$  SP  $\rightarrow$  FP
- $\triangleright$ SP-e → SP



Rilascio dell'area di memoria allocata:

$$FP \rightarrow SP$$
 $pop \rightarrow FP$ 

# Esempio di subroutine ricorsiva (HLL)

```
void R(int I, int J_{\chi} int *O) {
   int A, B, C;
                               → par. di uscita (per indirizzo)
   *O = I + J;
                                 par. di ingresso (per valore)
                               → dati locali
   if (A=0) R(A, B, &C);
          chiamata ricorsiva
int main() {
   int W, X, Y, Z;
   R(X, Y, \&Z);
                         Come si comporta un compilatore?
```

# main(): espansione in assembly per I'ARM


- main() non ha parametri, ma solo dati locali.
- Dopo la dichiarazione di una subroutine in assembly, troviamo le istruzioni che allocano un nuovo frame in cima allo stack

```
@ int main(){ inizio del main

main:
     @ stack: Fig. A

PUSH {FP, LR}
     @ FP, LR → push
MOV FP, SP
     @ SP → FP
     @ stack: Fig. B
```

# main(): espansione in assembly per l'ARM






Fig. A

Fig. B

10

# main(): dati locali nel frame

@ int W, X, Y, Z; allocazione delle variabili locali

```
@ stack: Fig. B
SUB SP, SP, #16     @ 4 interi di 4 byte = 16 byte
@ W = FP-4
@ X = FP-8
@ Y = FP-12
@ Z = FP-16
@ stack: Fig. C
```

# main(): dati locali nel frame




Fig. B




Fig. C


# main(): chiamata alla subroutine R(...)


@ R(X, Y, &Z) chiamata ad R @ stack: Fig. C @ inserzione parametri nello stack LDR RO, [FP, #-8] @ X PUSH {RO}  $@ \rightarrow push$ LDR RO, [FP, #-12] @ Y PUSH {R0} @ →push @ indirizzo di Z SUB RO, FP ,#16 PUSH {R0}  $@ \rightarrow push$ @ chiamata alla subroutine @ stack: Fig. D  $@ PC \rightarrow LR, R \rightarrow PC$ BL R @ stack: Fig. D @ rilascia l'area allocata per ADD SP, SP, #12 @ i parametri @ stack: Fig. C

Architettura degli Elaboratori

13

# main(): chiamata alla subroutine R(...)





# main(): rimozione del frame

@ } termine del main

```
MOV SP, FP
POP {FP, PC}
```

```
@ stack: Fig. C
@ FP→SP
@ stack: Fig. B
@ ripristina FP precedente
@ LR salvato→PC (ritorna
@ al programma chiamante)
@ stack: Fig. A
```

# main(): rimozione del frame




Fig. C




Fig. B




Fig. A

## R(...): allocazione del nuovo frame

La subroutine R(...) ha parametri e dati locali.

# R(...): allocazione del nuovo frame





Fig. D Fig. E

# R(...): dati locali nel frame

Architettura degli Elaboratori

19

# R(...): dati locali nel frame



Architettura degli Elaboratori


o dati locali

# R(...): accesso ai parametri

# R(...): chiamata ricorsiva


```
@ if (A==0)
    LDR RO, [FP, #-4] @ il valore di A
    CMP R0, #0
                           0 = 0?
                           @ Salta chiamata ricorsiva
    BNE END_IF
                        @ stack: Fig. F
@ R(A, B, &C);
    LDR RO, [FP, #-4] @ A
    PUSH {R0}
                           @ \rightarrow push
    LDR RO, [FP, #-8] @ B
    PUSH {R0}
                           @ \rightarrow push
    SUB RO, FP, #12 @ indirizzo di C
    PUSH {R0}
                           @ \rightarrow push
                           @ stack: Fig. G
                           @ PC \rightarrow LR, R \rightarrow PC
    BL R
                           @ stack: Fig. G
                           @ rilascia l'area allocata
    ADD SP, SP, #12
                           @ per parametri
                           @ stack: Fig. F
 END IF:
```

## Situazione dello stack




# R(...): rimozione del frame

# R(...): rimozione del frame



# R(...): rimozione del frame




#### Struttura stack frame

Adottiamo la seguente **convenzione** per lo stack frame (basata su GCC):

- 1. Eventuali parametri di ingresso prima della creazione del nuovo frame
- 2. Vengono salvati i vecchi valori di LR e FP con l'istruzione PUSH {LR, FP}
- 3. Il nuovo frame inizia nella word che contiene il vecchio frame con l'istruzione MOV FP, SP
- 4. Al di sopra: salvataggio di altri registri;
- 5. Al di sopra: variabili locali.

## Struttura stack frame



# Passaggio dei parametri

- <u>Se i parametri sono pochi</u>, conviene inserirli nei registri, dopodiché è responsabilità della subroutine salvarli nello stack, se necessario (per poterli ripristinare o per essere rientrante).
- <u>Se i parametri sono molti</u>, se ne possono passare alcuni nei registri, altri nello stack.
- Approccio basato su compilatore GCC