Instruction Set Architecture (2)

Argomenti:

- Metodi di indirizzamento
- Codifica delle istruzioni


Materiale didattico:

 Capitolo 13 [S15] (esclusa sezione "x86 Addressing Modes")

Metodi di indirizzamento

Rappresentazione operandi

 Ogni istruzione è rappresentata da una sequenza di bit, organizzati in campi.



- Come possiamo indicare dove si trova l'operando?
 - Memoria o registro?
 - A che indirizzo?
 - L'indirizzo è noto quando scrivo il codice?

Metodi di indirizzamento

- Immediato
- Diretto
- Indiretto
- Registro
- Registro indiretto
- Con offset
- Su stack

Indirizzamento immediato

Instruction Operand

- Il valore da utilizzare è indicato nel campo operando
- Può essere usato per:
 - definire o usare costanti
 - impostare il valore di una variabile
- Valore rappresentato con complemento a due

Indirizzamento immediato

Vantaggi:

- Indirizzamento più semplice
- Non c'è accesso alla memoria, oltre al fetch dell'istruzione

• Svantaggi:

 La dimensione del numero è limitata dalla dimensione del campo indirizzi (spesso inferiore ad una word)

ARM: esempio

Linguaggio ad alto livello

int
$$a = 5$$

int $b = a + 0xD$

 Registri R0 e R1 contengono a e b, rispettivamente


MOV R0, #5

ADD R1, R0, #0xD

Indirizzamento immediato
$$\rightarrow$$
 #

Ci sono dei limiti nel valore numerico utilizzabile

Indirizzamento diretto



Il campo indirizzo A contiene l'indirizzo in memoria dell'operando

Operando = (A)

Indirizzamento diretto (2)

Utilizzato frequentemente nelle prime generazioni di computer

Vantaggi

- Richiede 1 accesso di memoria oltre al fetch dell'istruzione
- Veloce da calcolare

• Svantaggi:

• Spazio limitato di indirizzamento: $2^{|A|}$ dove |A| è la lunghezza in bit di A


Esempio

- · L'indirizzamento diretto non è possibile in ARM
 - Ogni istruzione ARM richiede 1 word, non sufficiente per contenere un indirizzo di memoria (1 word)
- Vogliamo copiare il word contenuto all'indirizzo 0x00AA nel registro R0

MOV RO, (0x00AA) (non è un'istruzione ARM!)

Indirizzamento diretto

Indirizzamento indiretto



Il campo indirizzo A contiene l'indirizzo in memoria di una word contenente l'indirizzo dell'operando

Operando = ((A))

Indirizzamento indiretto (2)

Vantaggi:

 Ampio spazio di indirizzamento: con word di n bits, lo spazio indirizzabile è 2ⁿ (n è in genere 32/64 bit)

•Svantaggi:

- Richiede 2 accessi in memoria oltre al fetch dell'istruzione
 - Per ottenere l'indirizzo
 - Per ottenere il valore
- · È possibile una cascata di indirizzamenti indiretti:
 - Operando = ((... (A) ...))
 - Richiede 3 o più accessi in memoria


Esempio

- · L'indirizzamento indiretto non è possibile in ARM
 - Ogni istruzione ARM richiede 1 word, non sufficiente per contenere un indirizzo di memoria (1 word)
- Vogliamo copiare il word il cui indirizzo è contenuto all'indirizzo 0x00AA nel registro R0

MOV RO, ((0x00AA)) (non è un'istruzione ARM!)

Indirizzamento indiretto

Diretto di registro



Il campo indirizzo R indica un registro che contiene l'operando Operando = (R)

Diretto di registro (2)

Vantaggi:

- Sono richiesti pochi bit per il campo indirizzi (circa 4-5 bit)
- No accessi alla memoria oltre al fetch dell'istruzione

· Svantaggi:

 Lo spazio degli indirizzi è molto limitato (numero di registri)

ARM: esempio

Linguaggio ad alto livello

int
$$a = 5$$


int $b = a + 0xD$

Registri R0 e R1 contengono a e b, rispettivamente

Indirizzamento di registro

17

Indiretto di registro



Il campo indirizzo R indica un registro che contiene l'indirizzo in memoria dell'operando

Operando = ((R))

Indiretto di registro (2)

Vantaggi:

• Con word di n bits, lo spazio indirizzabile è 2ⁿ

Svantaggi:

- Richiede 1 accesso in memoria, oltre al fetch dell'istruzione
 - 1 accesso in più rispetto al diretto di registro
 - 1 accesso in meno rispetto l'indirizzamento indiretto.

ARM: esempio


Linguaggio ad alto livello (esempio precedente)
 int a = 5

• Supponiamo che l'indirizzo in memoria di **a** sia nel registro R2.

LDR R0, [R2]

Indirizzamento indiretto di registro

Indirizzamento con offset



L'istruzione ha due campi indirizzo: A e R.

Il campo indirizzo R indica un registro che contiene un valore che viene aggiunto ad A per calcolare l'indirizzo in memoria dell'operando

Operando = ((R) + A)

Indirizzamento con offset (2)

- L'istruzione ha due campi indirizzo (almeno uno esplicito)
 - Un campo con valore A, usato direttamente
 - Un campo con il registro R
- Varianti dell'indirizzamento con offset:
 - Indirizzamento registro base
 - Indirizzamento relativo
 - Indirizzamento indice

Indirizzamento con registro base

- •Il registro R contiene un indirizzo in memoria e il campo indirizzo A contiene lo spostamento (offset) da questo indirizzo
 - Il riferimento al registro può essere esplicito o implicito
 - Sfrutta la località in memoria per risparmiare bit

23

ARM: indirizzamento con registro base

- Supponiamo di voler copiare in R1 il valore all'indirizzo di memoria 0x1100AABB
- Il registro base R0 contiene il valore 0x1100AA00
- L'offset è quindi 0xBB

• Istruzione ARM: LDR R1, [R0, #0xBB]

Indirizzamento (auto) relativo

- •Il registro R è il **program counter** (PC)
 - Il valore di R può essere implicito
 - Il valore A è in complemento due (quindi può essere positivo o negativo)
 - L'indirizzo effettivo è uno spostamento rispetto al PC
- Sfrutta il concetto di località: permette di risparmiare bit nel campo indirizzo dell'istruzione.

ARM: Esempio

• Si ottiene tramite indirizzamento con registro base: LDR R0, [PC, #4]

- A livello di linguaggio macchina, l'indirizzamento relativo viene usato nell'istruzioni di salto B
 - A livello di linguaggio assembly, B usa l'indirizzamento immediato che viene convertito in autorelativo dall'assemblatore

Indirizzamento indice

- Il campo indirizzo contiene un indirizzo in memoria mentre il registro uno spostamento da questo indirizzo.
 - R è chiamato registro indice
 - Il contenuto di R e A è l'opposto dell'indirizzamento con registro base.
- Viene utilizzato per iterare un'operazione: e.g. leggere un vettore

Indirizzamento indice: autoindicizzazione

Autoindicizzazione

 Automaticamente aumenta o decrementa il contenuto del registro indice

28

Operando =
$$(A + (R))$$

 $(R) = (R) + 1$

Indirizzamento indice indiretto

• E' possibile unire indirizzamento di registro con indirizzamento indiretto

Pre-indicizzazione

- L'indice è aggiunto prima dell'indirettezza
- Operando = ((A + (R)))

Post-indicizzazione

- L'indice è aggiunto dopo l'indirettezza
- Operando = ((A) + (R))

ARM: Esempio

- L'indirizzamento indice non è possibile in ARM:
 - Ogni istruzione ARM richiede 1 word, non sufficiente per contenere un indirizzo di memoria (1 word)
- In ARM esiste una variante dell'indirizzamento indice dove l'indirizzo base e l'offset sono mantenuti in due registri
 - Permette l'autoindicizzazione

ARM: Esempio


Esempi di istruzioni:

- LDR R1, [R0, R1] → copia in R1 la word in memoria all'indirizzo R0+R1.
- •LDR R1, [R0, #1] → copia in R1 la word in memoria all'indirizzo R0+1
- LDR R1, [R0, #1]! → calcola R0=R0+1 e copia in R1 la word in memoria all'indirizzo R0 (nuovo valore di R0)
- LDR R1, [R0], #1 → copia in R1 la word in memoria all'indirizzo R0 e poi calcola R0=R0+1

Architettura degli Elaboratori

31

Indirizzamento con stack



Top of Stack

Register

L'operando si trova nella testa di uno stack

L'indirizzamento è implicito

Operando = Top of Stack

ARM: Esempio

- La testa dello stack viene mantenuta nel registro SP (Stack Pointer)
- L'inserimento e la rimozione di un elemento si realizzano con le istruzioni assembly POP e PUSH
- PUSH {R0, R2-R4} → inserisce nello stack il contenuto dei registri indicati, nell'ordine R4, R3, R2, R0
- POP {R0, R2-R4} → rimuove i primi elementi dello stack e copia nei registri indicati, nell'ordine R0, R2, R3, R4

Mode	Algorithm	Principal Advantage	Principal Disadvantage						
Immediate	Operand = A	No memory reference	Limited operand magnitude						
Direct	EA = A	Simple	Limited address space						
Indirect	EA = (A)	Large address space	Multiple memory references						
Register	EA = R	No memory reference	Limited address space						
Register indirect	EA = (R)	Large address space	Extra memory reference						
Displacement	EA = A + (R)	Flexibility	Complexity						
Stack	EA = top of stack	No memory reference	Limited applicability						

Notazione:

- A = contenuto del campo indirizzo di un'istruzione
- R = contenuto del campo indirizzo di un'istruzione che si riferisce ad un registro
- EA = indirizzo effettivo (Effective Address) della locazione contenente l'operando
- (X) = contentuto della locazione di memoria X o del registro X

Codifica delle istruzioni

Formati delle istruzioni

- I bit che codificano un'istruzione sono raggruppati in campi
- I campi devono includere:
 - Tipo di istruzione (opcode)
 - Tipo di indirizzamento di ogni operando
 - Indirizzo di ogni operando
- Nella stessa architettura, possono venire usati formati diversi per tipi diversi di istruzioni

Lunghezza delle istruzioni

- La lunghezza delle istruzioni dipende da:
 - Dimensione della memoria
 - Organizzazione della memora
 - Struttura della memoria
 - Complessità del processore
 - Velocità del processore
 - Deve essere uguale (o un multiplo di) alla lunghezza di una word (unità minima in memoria)
 - Deve essere un multiplo della lunghezza di un carattere (in genere 8 bit)

Allocazione dei bit


La codifica di un'istruzione è divisa in campi. Le dimensioni dei campi dipende da:

- Numero di modi di indirizzamento
- Numero di operandi
- Registri vs memoria
- Numero di gruppi di registri
- Intervallo degli indirizzi
- Granularità degli indirizzi

Istruzioni a lunghezza variabile

- In alcune architetture (e.g., x86) le istruzioni hanno lunghezza diversa
- Permette di aumentare il numero di istruzioni (opcode) e aumentare la flessibilità degli indirizzamenti
- Aumenta la complessità del processore per:
 - Riconoscere istruzioni di lunghezza diversa
 - Eseguire istruzioni molto più articolate
- Possono essere richiesti più fetch per leggere un'istruzione
 - Istruzioni più lunghe richiedono più fetch
 - Le istruzioni più frequenti vengono codificate con sequenze corte di bit
 - Le istruzioni più rare vengono codificate con sequenze di bit più lunghe

Codifica nell'architettura x86



Istruzioni a lunghezza fissa

- In alcune architetture (e.g., ARM) le istruzioni hanno lunghezza fissa (e.g. 32 bit)
- Comporta ad una riduzione del tipo di operazioni e di indirizzamenti
- Semplifica la complessità del processore:
 - Istruzioni di ugual lunghezza
 - Semplicità di interpretazione

Codifica nell'architettura ARM

	31 30 29	28 27	26	25	24	23	22	21	20	19 18 17 16	15 14 13	12	11 10 9 8	7	6 5	4	3	2	1 0	
data processing immediate shift	cond	0	0	0	С	рс	ode	e	S	Rn	Rd		shift amou	nt	shift	0		Rm	า	
data processing register shift	cond	0	0	0	С	рс	od	e	S	Rn	Rd		Rs	0	shift	1		Rm	า	
data processing immediate	cond	0	0	1	opcode			e	S	Rn	Rd		rotate	immed			-di	diate		
load/store immediate offset	cond	0	1	0	Р	U	В	W	L	Rn	Rd		immediate							
load/store register offset	cond	0	1	1	Р	U	В	W	L	Rn	Rd		shift amou	nt	shift	0		Rm	า	
load/store multiple	cond	1	0	0	Р	U	S	W	L	Rn	register list									
branch/branch with link	cond	1	0	1	L						24-	bi	t offset							

- S = For data processing instructions, signifies that the instruction updates the condition codes
- S = For load/store multiple instructions, signifies whether instruction execution is restricted to supervisor mode
- P, U, W = bits that distinguish among different types of addressing_mode

- B = Distinguishes between an unsigned byte (B==1) and a word (B==0) access
- L = For load/store instructions, distinguishes between a Load (L==1) and a Store (L==0)
- L = For branch instructions, determines whether a return address is stored in the link register

Esempio

Istruzione: ADD R0, R1, #0x104

Codifica (hex): E2810F41

Codifica (bin):

1110 0010 1000 0001 0000 1111 0100 0001

Cond: esegui sempre

Classe: Data processing immediate

Tipo: ADD

Modifica registro di stato: no

Registro sorgente: R1

Registro destinazione: R0


Valore immediato: 0x104

Codifica di valori immediati

•Esempio: ADD R0, R1, #0x104

- 12 bit a disposizione per l'operando immediato, con la seguente struttura:
 - 8 bit (bit c) definiscono un valore c (0 \leq c \leq 255);
 - 4 bit (bit r) specificano una rotazione verso destra di 2r posizioni

Codifica di valori immediati (2)



- Immediato valido: #0x104 (c=0x41, r=15)
- Immediato non valido: #0x102
 - (#0x102 = 1.0000.0010 non può essere ottenuto con un valore da 8 bit ruotato un numero pari di posizioni)