Esempi di programmi assembly

Copia di un vettore

Lunghezza di un vettore

Fattoriale

Copia di un vettore (avanzato)

EsA1: copia di un vettore

Nel progettare un programma che esegua la copia di un vettore vanno definiti:

- i dati su cui il programma opera:
 - sia quelli "inizializzati", che hanno già un valore iniziale prima che inizi l'esecuzione del programma (nell'esempio il vettore da copiare può essere di questo tipo),
 - sia quelli "non inizializzati", nei quali verranno scritti dei valori durante l'esecuzione del programma (nell'esempio il vettore che riceve la copia può essere di questo tipo);
- le istruzioni che, operando su quei dati, realizzano quanto richiesto.

EsA1: dati inizializzati (.data)

- Il vettore da copiare, contenente ad es. una stringa di 480 caratteri (480 byte), può esser collocato nella sezione **.data**, tramite la direttiva **.ascii**
- In questo modo, il vettore viene caricato in memoria (all'indirizzo vett1), prima dell'inizio del programma:

```
vett1:
    .ascii "Registers RO to R7 are unbanked registers. This me"
    .ascii "ans that each of them refers to the same 32-bit ph"
    .ascii "ysical register in all processor modes. They are c"
    .ascii "ompletely general-purpose registers, with no speci"
    .ascii "al uses implied by the architecture, and can be us"
    .ascii "ed wherever an instruction allows a general-purpos"
    .ascii "e register to be specified. Registers R8 to R14 ar"
    .ascii "e banked registers. The physical register referred"
    .ascii "to by each of them depends on the current processo"
    .ascii "r mode. Where a particular phy"
```

EsA1: dati non inizializzati(.bss)

 Nella sezione contenente i dati non inizializzati (.bss), si può collocare il vettore destinato a ricevere la copia (vett2):

.bss

vett2: .skip 480

@ spazio di 480 byte

EsA1: uso dei registri

- Conviene mantenere nei registri le informazioni che servono per realizzare l'algoritmo:
 - RO: lunghezza del vettore in byte,
 - R1: indirizzo primo elemento di vett1 (vettore sorgente),
 - R2: indirizzo primo elemento di vett2 (vett. destinazione).

```
.global main
.text

main: LDR R1, =vett1 @ indirizzo del v.re sorgente
LDR R2, =vett2 @ indirizzo del v.re dest.
MOV R0, #480 @ lunghezza vettore in BYTE
```

EsA1: cuore del programma

```
ADD RO, R1, RO @ RO: indirizzo di stop (indirizzo @ successivo all'ultimo elemento)
loop: LDR R3, [R1], #4 @ carica un word dal 1.mo vettore
STR R3, [R2], #4 @ salva il word nel 2.do vettore
CMP R1, RO @ raggiunta la fine?
BLO loop @ no: riesegue il loop
```

- Modi di indirizzamento usati:
 - di registro,
 - di registro indiretto,
 - post-incremento.
- Viene usato R3 (come registro di transito dei dati).

EsA1: il programma completo

```
.global main
        .text
main:
                           @ indirizzo del v.re sorgente
        LDR R1, =vett1
        LDR R2, =vett2
                           @ indirizzo del v.re dest.
        MOV RO, #480
                           @ lunghezza vettore in BYTE
                           @ indirizzo di stop in RO
        ADD R0, R1, R0
      LDR R3, [R1], #4
                           @ carica un word dal 1.mo v.re
loop:
                           @ salva il word nel 2.do v.re
        STR R3, [R2], #4
        CMP R1, R0
                           @ raggiunta la fine?
                           @ no: riesegue il loop
        BLO loop
                           @ fine programma
trap:
     B trap
```

Prima delle istruzioni viste, vanno inserite le istruzioni che inseriscono nei registri i valori di inizializzazione (sezioni .data, .bss)

EsA2: lunghezza di una stringa

- Si vuole scrivere un programma che calcoli la lunghezza di una stringa.
- La stringa in memoria sia terminata dal codice di controllo **EOS** (End Of String): byte con tutti i bit uguali a zero, che indica la fine della stringa.

EsA2: sezioni .data e .bss

Il programma non fa uso di dati non inizializzati:

· la sezione .bss non c'è.

```
/* Dati inizializzati (stringa) */

.data
str1: .ascii "Questa stringa e' lunga 36 caratteri"
.byte 0 @ EOS (terminatore di stringa)
.align @ allineamento a indir. di word
```

EsA2: uso dei registri

- **RO**: contenga, all'inizio, l'indirizzo del primo carattere della stringa;
- R1: contenga, alla fine, la lunghezza della stringa, cioè il numero di caratteri di cui è costituita (EOS escluso).

10

EsA2: le istruzioni (.text)

- esempio di istruzioni eseguite sotto condizione;
- esempio di indirizzamento con offset da registro.

```
.global main
         .text
main: LDR RO, =str1
                            @ puntatore alla stringa str1
                            @ R1: lunghezza stringa
strlen:
        MOV R1, #0
                            @ carica byte all'ind. R0+R1
loop:
        LDRB R2, [R0, R1]
                            @ e' fine stringa (EOS)?
        CMP R2, #0
                            @ no: conteggia il carattere
        ADDNE R1, R1, #1
                            @ esamina quello successivo
        BNE loop
                            @ fine programma
trap:
        B trap
```

EsA3: fattoriale

Si vuole scrivere un programma che calcoli il fattoriale di un numero

$$n! = \begin{cases} n \cdot (n-1)! & \text{per } n > 0 \\ 1 & \text{per } n = 0 \end{cases}$$

Il valore n è contenuto in R0

EsA3: sezioni .data e .bss

- Il programma non fa uso di dati inizializzati:
 - la sezione .data non c'è;
- Il programma non fa uso di dati non inizializzati:
 - la sezione .bss non c'è.

Architettura degli Elaboratori

13

EsA3: uso dei registri

- **RO** contenga:
 - all'inizio, il numero n di cui calcolare il fattoriale;
 - · alla fine:
 - n! (il fattoriale di n),
 - 0 in caso di overflow.

EsA3: parte principale

```
fact: CMP RO, #12
                        @ 13! non ci sta in 32 bit
       BLS do_it
                        @ non c'e' overflow: procedi
                        @ c'e' overflow: poni R0=0
       MOV RO, #0
       B fine
                        @ fine programma
do_it: MOV R1, R0
                        @ R1 iteratore
       MOV RO, #1
                        @ RO prodotto parziale
ciclo: CMP R1, #0
                        @ Controlla se R1=0
       BEQ fine
                        @ Se si, fine
                       @ Moltiplica
       MUL RO, R1, RO
       SUB R1, R1, #1 @ Decrementa R1
       B ciclo
                        @ Ripeti
fine:
```

EsA3: main

```
.global main
       .text
main: MOV RO, #6
                        @ da calcolare 6!=720=0x02p0
fact: CMP RO, #12
                        @ 13! non ci sta in 32 bit
       BLS do_it
                        @ non c'e' overflow: procedi
                        @ c'e' overflow: poni R0=0
       MOV RO, #0
       B fine
                        @ fine programma
do_it: MOV R1, R0
                        @ R1 iteratore
                        @ RO prodotto parziale
       MOV RO, #1
ciclo: CMP R1, #0
                        @ Controlla se R1=0
       BEQ fine
                        @ Se si, fine
       MUL RO, R1, RO @ Moltiplica
       SUB R1, R1, #1 @ Decrementa R1
       B ciclo
                        @ Ripeti
fine:
                        @ fine programma
trap:
       B trap
```

EsA4: copia di vettori (avanzato)

Spostare il contenuto di una serie di locazioni contigue di memoria da una posizione ad un'altra (programma che copia il contenuto di un array)

17

EsA4: inizio

```
.text
        LDR R1, =TABLE1 @ R1 punta a TABLE1
copy:
        LDR R2, =TABLE2 @ R2 punta a TABLE2
        LDR R0, [R1] @ carica il primo valore
        STR R0, [R2] @ copia il primo valore
.data
TABLE1: ...
                      @ array sorgente
.bss
                      @ array destinazione
TABI F2: ...
```

EsA4: somma

Bisogna ora continuare a copiare il secondo valore (... poi dovremo preoccuparci anche degli elementi successivi): copy: LDR R1, =TABLE1 @ R1 punta a TABLE1 LDR R2, =TABLE2 @ R2 punta a TABLE2 LDT R0, [R1] @ carica il primo valore STR R0, [R2] @ copia il primo valore

ADD R1, R1, #4 @ R1 punta al successivo ADD R2, R2, #4 @ R2 punta al successivo LDR R0, [R1] @ carica il secondo valore STR R0, [R2] @ ... e copialo

 Si sono incrementati i due puntatori alle tabelle (i registri R1 e R2) della dimensione degli elementi (word da 4 byte)

EsA4: offset

 Si può inserire l'operazione di incremento dei puntatori nelle istruzioni di LDR e STR, con l'indirizzamento a due componenti (registro+offset immediato):

```
copy: LDR R1, =TABLE1 @ R1 punta a TABLE1
LDR R2, =TABLE2 @ R2 punta a TABLE2
LDR R0, [R1] @ carica il primo val.
STR R0, [R2] @ salva il primo valore
LDR R0, [R1, #4] @ carica il secondo val.
STR R0, [R2, #4] @ ... e copialo
```

 Usati i puntatori contenuti in R1 e R2, si è aggiunta ad essi la dimensione dell'elemento (4) in modo che puntino al successivo (con un'unica istruzione):

LDR R0, [R1, #4] @ R0 \leftarrow M[R1+4]

EsA4: pre-incremento

• I registri R1 e R2 puntano all'inizio delle rispettive tabelle; per scorrerle tutte bisogna aumentare, ogni volta, gli offset (8, 12, 16, ...), oppure (meglio) si incrementano i puntatori R1 e R2, usando l'indirizzamento con pre-incremento:

```
copy: LDR R1, =TABLE1 @ R1 punta a TABLE1 LDR R2, =TABLE2 @ R2 punta a TABLE2 LDR R0, [R1] @ carica il primo val. STR R0, [R2] @ salva il primo valore LDR R0, [R1, #4]! @ carica il secondo val. STR R0, [R2, #4]! @ ... e copialo
```

• Il punto esclamativo comporta la pre-modifica del registro:

LDR R0, [R1, #4]! @ R1 \leftarrow R1+4, R0 \leftarrow M32[R1]

EsA4: post-incremento

• È possibile uniformare anche la prima operazione, usando l'indirizzamento con post-incremento:

```
copy: Idr R1, =TABLE1 @ R1 punta a TABLE1 Idr R2, =TABLE2 @ R2 punta a TABLE2 loop: Idr R0, [R1], #4 @ carica dal 1° vettore str R0, [R2], #4 @ salva nel 2° vettore
```

 Rispetto al caso precedente, R1 e R2 sono prima usati per accedere agli operandi, e poi vengono incrementati di 4:

```
LDR R0, [R1], #4 @ R0\leftarrowM32[R1], R1\leftarrowR1+4
```

 Servono altre istruzioni per eseguire il loop il numero di volte desiderato (istruzioni di confronto e di salto)

EsA4: Completamento dell'esempio

- Supponiamo che l'array da copiare contenga 16 elementi: le istruzioni scritte prima vanno eseguite ripetutamente (loop) 16 volte; allo scopo si può utilizzare un registro (ad es. R3) come contatore:
 - vi si inserisce il valore iniziale 16,
 - lo si decrementa di una unità ad ogni iterazione,
 - con una instruzione di salto condizionato si riesegue il loop se il contatore è diverso zero, altrimenti no:

EsA4: Completamento dell'esempio (2)

	MOV R3, #0x10	@ valore iniziale
		@ contatore
copy:	LDR R1, =TABLE1	@ R1 punta a TABLE1
	LDR R2, =TABLE2	@ R2 punta a TABLE2
loop:	LDR R0, [R1], #4	@ carica dal primo
		@vetore
	STR R0, [R2], #4	@ salva nel secondo
		@ vettore
	SUBS R3, R3, #1	@ decrementa il
		@ contatore
	BNE loop	@ salta se non è zero