

اسم المادة: الوسائط المتعددة


تجمع طلبة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية - جامعة القدس المفتوحة acadeclub.com

وُجد هذا الموقع لتسهيل تعلمنا نحن طلبة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية وغيرها من خلال توفير وتجميع كتب وملخصات وأسئلة سنوات سابقة للمواد الخاصة بالكلية, بالإضافة لمجموعات خاصة بتواصل الطلاب لكافة المواد:

للوصول للموقع مباشرة اضغط فنا

وفقكم الله في دراستكم وأعانكم عليها ولا تنسوا فلسطين من الدعاء

https://t.me/talbaalqds



ملخص

نصفى الوسائط المتعددة

تلغرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة https://t.me/talbaalqds

للوصول الى القناة اكتب في خانة البحث في التلجرام

مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة

الوهدة الأولى

Multimedia التعددة

حسب الترجمة العربية نجد أن الوسائط المتعددة (Multimedia) مكونة من كلمتين Multi أي وسيط . وتعنى متعدد، وMedium أي وسيط .

الوسيط: هو كل شيء نستطيع من خلاله تمثيل معلومة معينة.

مناصر الوسائط التعددة Multimedia Elements

أولاً : النصوص (Texts)

عبارة عن احرف و كلمات تتجمع لتحمل معلومة معينة يفهمها من يقرأها, فهي تكون على شكل فقرات او عناوين للأجزاء الرنيسية على الشاشة او لتعريف المستخدم بأهداف البرنامج او لإعطاء ارشادات وتوجيهات للمستخدم, ويستطيع المصمم التحكم في حجم الكلمات المكتوبة و نوع الخطوط وتوزيع النصوص وكثافتها على الشاشة.

ثانيا: الصوت (Sound)

عبارة عن شيء مسموع يمكن تحليله و ترجمته , فقد نسمع احديث منطوقة بلغة ما تنبعث من السماعات الملحقة بجهاز الحاسوب وقد تستخدم لتوضيح درس معين او لإعطاء توجيهات وارشادات للمستخدم , وقد نسمع اصوات موسيقية تصاحب المثيرات البصرية التي تظهر على الشاشة و قد نسمع مؤثرات صوتية كأصوات رياح وامطار وحيوانات وطيور والات .

ثالثاً: الصورة (Image)

عبارة عن لقطة ساكنة لشيء حقيقي يمكن عرضه لأي فترة زمنية, وقد تؤخذ اثناء الانتاج من الكتب والمراجع والمجلات عن طريق الماسح الضوئي, وعند نقلها الى الحاسوب يمكن ان تكون صغيرة او كبيرة وقد تملا الشاشة بأكملها ويمكن ان تكون ملونة.

رابعاً: الفيلم (video)

عبارة عن لقطة فيلميه متحركة سجلت بطريقة رقمية, تتعدد مصادرها لتشمل كاميرا الفيديو وعروض التلفذيون اسطوانات الفيديو عن طريق مشغلاتها وهذه اللقطات يمكن اسراعها وابطانها وايقافها وارجاعها.

لا تقتصر الوسائط على الانواع الاربعة السابقة بل قد تشمل وسائط أخرى كالرائحة و الرسومات و الصور المتحركة و التطبيقات التفاعلية و الخ. فالرائحة وسيطأ نستطيع من خلاله تمثيل معلومة معينة.

الوسائط تطلق على مجموعة مكونة من نوعين أو اكثر مما ذكر في نظام واحد.

تنقسم الوسائط من حيث الزمن إلى قسمين :

- 1- وسائط منقطعة (Discrete Media): هو سلسلة من الأجزاء لا تتغير بتغير الزمن مثل النصوص والصور (فإذا اخذنا صورة في زمن س فإن الصورة تبقى كما هي في زمن س+1).
- 2- وسائط متصلة (Continuous Media): هو سلسلة من الأجزاء تتغير بتغير الزمن مثل الصوت و الفيديو (فالمعلومات المحتواه في هذا النوع من الوسائط تتغير بتغير الزمن).

أي نظام يحتوى نوعين او اكثر من الوسائط يطلق عليه نظاماً متعدد الوسائط أي نظام يحتوى على الأقل وسيطا واحدا من النوع المتصل يطلق عليه متعدد الوسائط او مدموج الوسائط.

فمثلاً المجلة التي تحتوي على صور و نصوص يطلق عليها نظاما متعدد الوسانط و لكنه ليس مدموج الوسائط.

بينما ملف البوربوينت الذي يحتوي على نصوص و صور و مقاطع فيديو يسمى نظاماً متعدد الوسائط و في نفس الوقت مدموج الوسائط.

الوسائط المتعددة التي تحتوى على وسيطين فأكثر تنقسم إلى ثلاثة أنواع اعتماداً على العلاقة و الربط بين تلك الوسائط:

- 1- الاستقلالية في الوسائط (Independence of Media) نظام ذا وسائط مستقلة عن بعضها البعض, قد تعرض كلاً على حدة, تتميز بضعف العلاقة فيما بينها.
 - 2- دمج الوسائط (Combination of Media)
 نظام يحوي الوسائط المنقطعة والمتصلة معا (مدموج الوسائط).
 - 3- التكامل المدعوم حاسوبياً (Computer Supported Integration) نظام يحتوي على خاصية الربط المتشعب مثل ما نجده على صفحات الانترنت.

(Interactive Multimedia) الوسائط التعددة التفاعلية

تعد التفاعلية الميزة الأساسية للوسائط المتعددة حيث تعطي إمكانية التفاعل بينها وبين مستخدميها, فنحن نتفاعل مع أشكال عديدة من الوسائط في حياتنا اليومية, فالوسائط المتعددة هي طائفة من تطبيقات الحاسب الآلي يمكنها تخزين المعلومات بأشكال متنوعة تتضمن النصوص والاصوات و الصور و الفيديو ، حيث يتم عرض التطبيق بشكل تفاعلي Interactive و هذا يفسح المجال لعملية الاكتشاف و المحاكاة و التجربة و التعبير.

(Hyper Text & Hyper Media) النصوص التشعبة و الوسائط المتشعبة

- فكرة النصوص المتشعبة Hyper Text بدأت منذ عام 1965م.
- من خلال النصوص المتشعبة او الصور المتشعبة ينتقل الشخص من صفحة إلى صفحة, حيث تحتوى هذه الصفحات على روابط (links).
- Link : هو عبارة عن نص يظهر بمظهر مميز و يدل على انه مرتبط بملف آخر ينتقل
 إليه المستخدم حال الضغط عليه بالفارة.
 - إذا كان هناك نص مرتبط ارتباط تشعبي فإنه يسمى نص تشعبي.
- و اذا كان هناك صور او صوت او فيديو مرتبط ارتباط تشعبي فإنها تسمى وسائط متشعبة.
 - تعتبر الشبكة العالمية (WWW) أفضل مثال على الوسائط المتشعبة.

الوسيط (تعريف آخر) : هو الذي يساعد على ايصال شيء ما إلى مكان ما.

يصنف الوسيط حسب التعريف السابق الى سنة أصناف هي:

م.	التصنيفات	التعريف	امثلة
1	الوسيط المستقبل	هو الوسيط الذي يساعد على استقبال المعلومة او الشيء	- العين لاستقبال الصور - الأذن لاستقبال الصوت - الميكروفون لاستقبال الصوت
2	الوسيط الممثل	هو الوسيط الذي يساعد على تمثيل المعلومة او الشيء	- نظام ASCII لتمثيل الحروف فمثلاً يمكن تمثيل حرف A بـ 65 - الصورة وسيط ممثل للمعلومة. - JPEG وسيط ممثل لأحد انواع الصور.
3	الوسيط العارض	هو الوسيط الذي يساعد على عرض المعلومة او الشيء	- الورقة لعرض النصوص و الصور - السماعات لعرض الصوت - الشاشة لعرض الصوت و الفيديو. - جهاز الـ LCD لعرض المعلومات.
4	الوسيط التخزيني	هو الوسيط الذي يساعد على حفظ المعلومة او الشيء	- القرص الصلب - القرص المرن
5	الوسيط النقال	هو الوسيط الذي تنتقل من خلالها الأشياء.	- الهواء لنقل الصوت - الأسلاك الضوئية لنقل الإشارات الرقمية - المترجم لنقل الترجمة.
6	الوسيط الحامل	يجمع بين النقال و التخزيني	- البريد الالكتروني - UPS

تاريخ الوسائط المتعددة :

مفهوم الوسائط المتعددة بدأ منذ زمن قديم و كانت الحاجة للتفاهم بين البشر هي التي أدت إلى استخدام الصور مع النصوص في كتاباتهم على الألواح أو الصخور و هذا يعتبر خليط من وسيطين فينطبق عليه عبارة الوسائط المتعددة.

بدأت بعض ملامح الوسائط المتعددة باستخدام الحاسوب في الستينيات عند صناعة الطابعات القادرة على رسم خطوط و دوائر و غيرها من الاشكال الهندسية, حيث كانت من اهم أسباب تطوير الرسم بالحاسوب و قد دخل مفهوم النصوص المتشعبة لتيسير الانتقال بين الملفات. و بعد ذلك تم تطوير اول غرفة لمشاهدة الحقيقة الوهمية (Virtual Reality) و هي تجعل المشاهد يشعر بأنه يزور حقيقة اماكن و مدن و هو راكب في سيارة تسير في الطرقات بدون ان ينتقل عن كرسيه.

البرمجيات في معالجة الوسائط المتعددة:

Cool Edit	لمعالجة و تحرير وتسجيل الاصوات
Adobe Photoshop	لمعالجة الصور و تعديلها و تحسينها
Movie maker , Adobe Premier	لمعالجة الفيديو و تركيب الصور
Flash & Gif Animator	للتعامل مع الصور المتحركة
Sound Edit , Cake Walk	للمساعدة على التلحين و التأليف
	Adobe Photoshop Movie maker , Adobe Premier Flash & Gif Animator

استخدامات الوسائط المتعددة:

اولا / استخدام الوسانط المتعددة في المدرسة:

- يرى خبراء التربية و التعليم أن الرغبة في التعليم تزداد حينما تضاف المؤثرات البصرية والسمعية إلى نظام التعليم و من أجل هذا يحاول بعض المدرسين استخدام تقنيات الوسائط المتعددة في عرض المعلومات و الدروس.
- استخدام الوسائط المتعددة يساعد في توصيل المعلومة بدقة و بعمق اكبر و هذا يرفع الكفاءة و مستوى الأداء.
- باستخدام الوسائط المتعددة في الصف ينتقل دور المعلم من العنصر الاساسي للتعليم إلى الاشراف و الارشاد على عملية العرض و التعليق و الترسيخ.
 - المعلم و التكنولوجيا مكملان لبعضهما البعض فلا مجال للاستغناء عن احد منهما.
- فيمكن استخدام الوسائط المتعددة في المدارس لعرض مواضيع علمية و دينية و ثقافية ففي العلوم يمكن عرض الاجهزة الداخلية في جسم الانسان و في الجغرافيا يمكن عرض الخرائط كما يتم عرض تضاريس الارض من خلال زيارة وهمية لأي بقعة على وجه الارض و في التاريخ يمكن عرض المناطق التاريخية الهامة و في مادة الحاسوب يمكن استخدام برامج التصميم.
 - · كما ساهمت الوسائط المتعددة مساهمة كبيرة في تنمية فكرة التعلم عن بعد.

ثانيا / استخدام الوسائط المتعددة في العمل:

- تساعد على تدريب الموظفين على استخدام الاجهزة المعقدة كالطائرات
- فمن الوسائط المتعددة التي نجد الحاجة إليها في قطاع العمل البرامج الوهمية التي تساعد الموظف مثل الطيار على قيادة الطائرة, و برامج الاجتماعات عن بعد حيث يسهل على الموظفين او المجتمعين اعداد الاجتماعات في أي وقت و مكان دون الحاجة إلى الانشغال بأمور السفر او السفر حيث ان هذه البرامج تسمح بعرض وثائق و غيرها بالإضافة إلى صور و صوت المجتمعين.
- كما نجد ان الوسائط المتعددة لها دور فعال في مجال التسويق و التجارة الالكترونية و البريد الإلكتروني و الدعاية و الاعلام.

ثالثًا / استخدام الوسائط المتعددة في البيت:

- تستخدم في تشغيل ملفات الموسيقي والفيديو المخزنة على جهاز الحاسوب.
- الاطفال يستخدمون الالعاب التي طالما تكون جذابة بالصور و الموسيقي التي فيها.
 - استخدام التلفاز و الحاسوب في عرض الافلام.
 - المسابقات الثقافية.
 - استخدام برامج المحادثة و البريد الالكتروني.

رابعا / استخدام الوسانط في مجالات الطب و الهندسة:


- حيث يتم عمل صور أشعة دقيقة و اجراء عمليات جراحية عبر الانترنت.
- كما يتم استخدام الوسائط المتعددة في الصناعة والهندسة من خلال الرسم المعماري و الميكانيكي.

الوهدة الثانية الأصوات و معالمتها


الموجات الصوتية

الصوت


عبارة عن موجات تنتج عن اهتزاز أجسام، وتنتقل عبر وسيط ما من مكان لأخر مثل اهتزاز جزيئات الهواء فتكون موجات، فتشكل مناطق تكون فيها جزيئات الهواء مكثفة ومركزة تسمى مناطق الضغط (Compression)، ومناطق تكون فيها جزيئات الهواء متباعدة وأقل تركيزاً تسمى مناطق التراخى (Rarefaction).



الموجات الصوتية داخل انبوب مفتوح تظهر فيه جزينات الهواء في مناطق الضغط و في مناطق التراخي.



إذا وضعنا ميكروفون في الطرف الأخر من الانبوب فإنه يصدر اشارات كهرباتية تتناسب مع كثافة اهتزازات الجزيئات, نلاحظ وجود ارتفاعات وانخفاضات منتظمة تشبه أمواج الجيب أو الجتا ,تمثل الارتفاعات مناطق الضغط، والانخفاضات مناطق التراخي، أما نقطة الصفر تمثل الأوقات التي تكون فيها جزيئات الهواء متباعدة بالتباعد الطبيعي.



- ليست جميع الموجات الصوتية منتظمة ولكن ترتفع قوة الاشارة الكهربائية بارتفاع الضغط وتتخفض بانخفاض الضغط.
- مرعة انتقال الصوت في المواد الصلبة مثل الألمنيوم والحديد أكبر من سرعة انتقال الصوت في الهواء وذلك لشدة تلاصق جزينات الوسيط في المواد الصلبة.
 - ▼ الألمنيوم (سرعة الصوت 5100)
 - (m/s 332 الهواء (سرعة الصوت 332
- عند انتقال الصوت من وسيط لأخر ومثال على ذلك من الحديد إلى الهواء فإن اهتزاز الجزيئات في الحديد يؤدي إلى قوة دفع جزيئات الهواء ومن ثم توليد موجات صوتية في الهواء.
 - سؤال / هل يوجد صوت على سطح القمر؟
- الموجات الصوتية والموجات الميكانيكية تعتمد على تحرك الجزينات في الانتقال, لذلك لا يمكن سماع ايه اصوات في الغراغ.
 - الموجات الكهر ومغناطيسية يمكنها الانتقال من مكان لأخر عبر الفراغ.
- يحيط القمر فراغ فلا يمكن للصوت ان ينتقل هذاك لذلك فإن الرواد يتكلمون من خلال اجهزة
 تحول الصوت إلى اشارات وموجات كهرومغناطيمية تستطيع ان تنتقل في الغراغ.

اليكروفون (Microphone):

هو جهاز يلتقط الأمواج الصوتية ليحولها إلى طاقة كهربانية.

مراحل انتقال الصوت/

عند اهتزاز الاوتار الصوتية تهتز جزينات الهواء فتكون موجات فيتم التقاط هذه الموجات من الميكروفون فيقوم بتحويلها إلى طاقة كهربائية لتستخدم في مكبرات الصوت او للتسجيل.


يفترض ان لا يكون أي اختلاف بين الامواج الصوتية الملتقطة من الميكروفون والصادرة عن السماعات

أشهر أجهزة الميكروفون وهي الأكثر استخدام في الاستوديوهات ومحطات الإذاعة:

- الميكروفون الديناميكي.
 - 2- الميكر وفون المكثف.

أولا / الميكروفون الديناميكي (Dynamic Microphone)

يحتوي هذا النوع على غشاء رقيق وملف كهربائي مرتبط به و يوضع الملف حول عمود مغناطيسي يتحرك الغشاء حسب ذبذبات جزيئات الهواء القريبة منه.



فعند استقبال الجزينات المتذبذبة المكثفة المضغوطة يهتز الغشاء إلى الداخل و إلى الخارج بقوة و عند استقبال الجزينات المتراخية يهتز العشاء بضعف.



بهذه الحركة الاهتزازية يتحرك الملف الكهربائي المرتبط بالغشاء, وبحركة الملف الكهربائي المحيط بالمغناطيس يتولد منه تيار كهربائي عبر الملف.

إذا أردنا تيارا قويا نزيد كثافة الملف بزيادة عدد لفاته أو نستخدم مغناطيس قوي أو كليهما معا. الاشارات الكهربانية تتولد بتحريك الملف أو بتحريك المغناطيس.

ثانيا / الميكروفون الكثف (Condenser Microphone)

يصنع هذا الميكروفون من مكثف كهربي مكون من لوحين معدنيين احدهما ثابت والأخر متحرك (مرن) بينهما فراغ أو مادة عازلة, فإذا وضع على اللوحين طرفي بطارية (+, -) تظهر شحنة كهربية بين اللوحين وبناء على قيمة هذه الشحنة والمسافة بين اللوحين تتحدد سعة المكثف التي تقاس بالفاراد (أو الميكرو فاراد) 1 / 1000000 من الفاراد.

عند اهتزاز اللوح المتحرك (المرن) بفعل اهتزاز الطاقة الصوتية التي يستقبلها - فإنه بذلك يغير المسافة بين اللوحين بدرجة طفيفة جداً, ولكنها كافية لكي تغير من سعة المكثف - وهذا التغير في سعة المكثف يؤدي إلى تغير التيار الكهرباني بما يتناسب مع الموجات الصوتية الملتقطة.

الميكر وفون المكثف يحتاج لمصدر كهرباني يعمل على شحن اللوحين الثابت والمتحرك.



مميزات الميكروفون المكثف:

- 1- التردد الصوتي منتظم.
- 2- وضوح الصوت الناتج.
- 3- وزنه خفيف وحجمه صغير.
- 4- يلتقط الاصوات ذات التردد العالي والاصوات ذات التردد المنخفض, وهذا يجعل الصوت الناتج أقرب إلى الصوت الطبيعي فيتميز بالوضوح والنقاء.
 - 5- يستخدم في الاذاعة والاستوديو هات المحترفة.

الفرق بين الميكروفون الديناميكي والمكثف

الميكر وفون الديناميكي	الميكر وفون المكثف
1- لا يحتاج لمصدر كهرباني.	1- يحتاج لمصدر كهرباني.
2- على العكس من ذلك.	2- انتظام التردد الصوتي، ووضوح الصوت الناتج.
3- على العكس من ذلك.	


(Speakers)

ذكرنا فيما سبق أن الميكروفون هو جهاز يستقبل الموجات الصوتية ثم يحولها إلى تيار كهرباني تختلف قوته باختلاف قوة الموجات الصوتية الملتقطة.

السماعة هي جهاز يحول التيار الكهرباني إلى موجات صوتية تتناسب مع شدة التيار.

فكرة العمل:

تتكون السماعات من غشاء بلاستيكي أو ورقى محدب يتصل مع ملف من الاسلاك الدقيقة المعزولة الملفوفة حول مغناطيس بطريقة تتيح وجود فراغ من الهواء حول الملف من الداخل و الخارج لنلا يعيق الحركة و يكون مغناطيس داخلي مثبت.



عند مرور التيار الكهربائي في طرفي الملف فإنه يتولد مجال كهرومغناطيسي مما يجعله يتنافر ويتجاذب مع المجال المغناطيسي التابع للمغناطيس الداخلي.

وبما ان المغناطيس الداخلي مثبت فإن الملف سيضطر إلى التحرك إلى الداخل أو الخارج بحسب قوة المجال الكهرومغناطيسي المولد من جراء مرور التيار في الملف.

وبما ان الملف موصول مع الغشاء البلاستيكي المحدب الشكل فإن الحركة تتتقل إلى هذا الغشاء, فيتحرك معه إلى الداخل والخارج فيدفع جزينات الهواء المتلاصقة بالغشاء فتهتز مكونة موجات صوتية.

غصائص الموجات الصوتية

الخصائص التي تميز الاصوات عن بعضها هي 1- التردد 2- الطاقة 3- الزاوية

(Frequency) أولا / التردد

تردد الصوت هو عدد الاهتزازات الكاملة إلى الأمام و من ثم إلى الخلف لجزينات الوسيط في وحدة زمنية معينة.


ازدياد وانخفاض تردد الصوت لا يؤذي طبلة الأذن.

التردد = عدد الاهتزازات الكاملة / الزمن وحدة قياس التردد هي الهيرنز (HZ)

1 هير تز = 1 اهتزاز في الثانية.

اذا اهتزت جزينات الهواء بمعدل 1000 اهتزاز كامل للأمام و للخلف خلال 4 ثواني فإن تردد ذلك الصوت هو 1000 / 4 = 250 هيرتز


ما هو تردد الصوت في الشكل التالي



هناك 3 دورات كاملة مقدار ثانيتين فهذا يعنى ان تردد الصوت يساوي 2/3 = 1.5. Hz 1.5 = 2/3 و دورات كاملة مقدار ثانيتين فهذا يعنى ان تردد الصوت يساوي و 3 مناطق ترخي خلال الثانيتين و 3 مناطق ترخي خلال الثانيتين.

الموجات الصوتية ذات التردد العالي تجعل المسافة بين مناطق الضغط المتتالية أو مناطق الرخاوة المتتالية صغيرة.

الموجات الصوتية ذات التردد المنخفض تجعل المسافة بين مناطق الضغط المتتالية أو مناطق الرخاوة المتتالية كبيرة.



طبلة أنن الانسان قادرة على التقاط أصوات ذات مدى ترددي كبير ما بين 20 Hz و 20000 Hz

ي الموجات الصوتية ذات التردد الأقل من Hz 20 تعرف انفراساوند (Infrasound). الموجات الصوتية ذات التردد الأعلى من Hz 20000 نعرف التراساوند (Ultrasound).

التردد ليس له علاقة بتعرض الأذن للأذي.

لا يستطيع الانسان سماع الأصوات التي مداها الترددي اقل من 20 Hz و اكثر من 20000 Hz و ذلك لأن الاهتزازات (التردد) الاقل و الاكثر من هذا المدى لا يستطيع تحريك طبلة الأنن.

مدى التردد الصوتي للكلاب محصور بين 50 Hz و 45000 و هو اكبر من مدى تردد الصوت للإنسان حيث الصافرة التي تعرف بصافرة الكلاب لا يسمعها الانسان و ذلك لانها تقع ضمن مجال الألتر اساوند.

مدى التردد الصوتي للقطط محصور بين 45 Hz و 85000 و هو اكبر من مدى تردد الصوت للإنسان.

الكلاب و القطط تستطيع سماع الصوت في مجال الألتر اساوند.


الغيلة تمتطيع سماع الصوت في مجال الانفر اساوند مثل Hz 5.


حدة الصوت تعد كلمة بديلة للتردد. الامواج الصوتية ذات الحدة العالية تقابل الأمواج الصوتية ذات التردد العالي. الامواج الصوتية ذات الحدة المنخفضة تقابل الأمواج الصوتية ذات التردد المنخفض.

ثانيا / الطاقة ﴿ قوة الصوت ﴾

تعتمد على مستوى ارتفاع و انخفاض الصوت.

فعندما يكون الصوت مرتفع تكون قوة الاهتزازات عالية. (فيتكون موجات ذات طاقة مرتفعة) و عندما يكون الصوت منخفض تكون قوة الاهتزازات منخفضة. (فيتكون موجات ذات طاقة منخفضة)






كثافة الصوت / تعرف بأنها طاقة الصوت لزمن معينة و لمساحة معينة. كثافة الصوت = طاقة الصوت / المساحة * الزمن كثافة الصوت = القدرة / المساحة

وحدة قياس الكثافة هي واط/م2

من القانون نمنتنج ان الكثافة تنقص بازدياد المساحة, فكلما ابتعدنا عن مصدر الصوت كاتت الكثافة أقل و ذلك لازدياد المساحة. الامواج الصوتية تنتشر من خلال أمواج كروية كما بالشكل.



حد السمع / هي ادق الأصوات التي يستطيع ان يسمعها الانسان.

أدق و أضعف الأصوات تسمى بحد السمع تقاس بالديسبل و قيمتها صفر.

0 دیمبیل.	= 0*10	100 ضعف حد السمع =	حد السمع =
10 دىسبىل.	= 1*10	101 ضعف حد السمع =	عشرة اضعاف حد السمع =
20 دىسبىل.	= 2*10	102 ضعف حد السمع =	100 ضعف حد السمع =

يستطيع الانسان ان يسمع اصوات ذات كثافة عالية تصل إلى بليون ضعف حد السمع دون معاتاة أو أي أذي بطبلة الأذن.

لأن المدي في كثافة الموجات الصوتية التي يسمعها الانسان كبير جدا فإن المقياس الذي يستخدم لقياس الكثافة مبنى على مضاعفات الـ 10 و يعرف بالمقياس اللوغاريتمي (ديسبيل).

باختصار فإن الديسيبل (واختصارها dB) هو وحدة للتعبير عن شدة الصوت مقارنة مع قدرتنا البشرية على سماعه، وعليه فإن أخفض صوت يمكن للأذن البشرية سماعه والذي يقارب درجة السكون (حد السمع) أو الصمت هو صفر ديسيبل، أما الصوت الذي شدته أكثر بعشر مرات من مستوى صفر ديسيبل فيكتب عشر ديسيبل.

والديسيبل هي وحدة لو غاريتمية، أي أن الصوت الذي هو أشد من صوت السكون بمائة ضعف (أي 10 للأس 2) يكتب عشرين ديسيبل. أما الصوت الذي هو أشد بألف مرة من درجة السكون فيكتب ثلاثين ديسيبل.

مستوى الكثافة	ضعف حد السمع	المصدر
dB 0	° 10	حد السمع
dB 20	² 10	الهمس
dB 60	6 10	محادثة طبيعية
dB 70	7 10	شارع مزدحم
dB 80	⁸ 10	مكنسة كهربانية
dB 130	13 10	حد التألم
dB 140	¹⁴ 10	محرك جت
dB 160	¹⁶ 10	ثقبان الأذن

مثال / ما هي القيمة بالديسييل لموجة صوتية كثافتها 316 ضعف حد السمع dB ×10 = Log(316) Log(×10) = Log(316) x = Log 316 X= 2.5 كيا كالم كثافتها 316 ضعف حد السمع characteristics Log(×10) = Log(316) x = Log 316 X= 2.5 Log(×10) = 2.5 Log(×10) =

مثال /ما مدى تأثير الموجة الصوتية ذات الكثافة الصوتية 851000 ضعف حد السمع على طبلة الأذن؟
طبلة الأذن؟

dB *10 = \text{\$10} \text{\$1000} \\
\text{\$Log(\$\text{\$10}\$} \text{\$10}) = \text{\$Log(\$\text{\$851000})} \\
\text{\$X=5.93} \\
\text{\$X=5.93} \\
\text{\$2.93} \\
\text{\$10\$} = \text{\$10\$} \text{\$10\$} \\
\text{\$10\$} = \text{\$10\$} \text{\$10\$} \\
\text{


ثالثاً / الزاوية (Phase)

تصف العلاقة بين موجة صوتية و أخرى.

التداخل الهادم (Destructive Interference)

نصف موجتين بأنهما متقابلتان تماما إذا اختلفتا بخاصية الزاوية بمقدار 180 درجة. فإذا كانت الموجتين متقابلتين و لهما نفس التردد و الطاقة فإن تأثير احدهما يلغى تأثير الأخرى و يطلق على هذه العلاقة التي بين الموجتين بالتداخل الهادم.

و هذا يستخدم عندما يراد إلغاء الضجيج غير المرغوب فيه فمن المعروف بأن صوت الطائرة العمودية عالى جدا لدرجة الله لا تستطيع ان تقوم بمحادثة من هم بجانبك, إذا ما كنت بداخلها, دون ان تتكلم بصوت مرتفع أو ان تصرخ, و لكن في الوقت نفسه يمكنك التكلم مع الأخرين بهدوء و بدون صراخ من خلال استخدام الميكروفون و السماعات في الطائرة و ان تسمع بوضوح بدون سماع ضجيج مروحة الطائرة. و كيفية حدوث ذلك إن الأمواج الملتقطة من خلال جهاز الميكروفون الذي يتكلم به الكابتن مكونة من صوت المتكلم و الضجيج معاً, فتضاف إليه أمواج صوتية ملتقطة من جهاز ميكروفون أخر موضوع بالقرب من مروحة الطائرة و يحتوى على صوت الضجيج فقط, و تكون الموجتان مختلفتين بزاوية 180 درجة من خلال استخدام جهاز قلب يوضع على إحدى الميكروفونات ليلغى بذلك ضجيج المروحة مبقيا صوت المتكلم.




التداخل البناء (Constructive Interference)

عند الاختلاف في الموجتين بزاوية صغر (أي لا اختلاف) و كانت للموجتين نفس التردد فإن تأثير أحداهما يقوى تأثير الأخرى.

الموجات الصوئية تلتقى بزوايا مختلفة 60, 60 و في هذه الحالة بدلاً من أن تلغى الواحدة الثانية تماما او تقويها تماما فإنها تقوى الموجة في ترددات معينة و تلغى الموجة في ترددات آخرى.

تثبت الميكر وفونات في غرف المؤتمرات بدراسة دقيقة للزوايا حتى لا يلغى بعضها بعضا.

خاصية الزاوية هي التي تساعد الانسان من معرفة اتجاه مصدر الصوت لان الموجة التي يستقبلها الانسان من الأذن اليمين تختلف عن التي يستقبلها من الأذن اليسار بزاوية معينة.




Sound Wave Representation) تمثيل الموجات الصوتية

هناك تمثيلان للموجة الصوتية او الاشارة الكهربانية الناتجة من التقاطها بالميكروفون.

1- التمثيل في المجال الزمني :


- الأكثر استخداما.
- المحور العمودي يمثل قوة الاشارة و المحور الأفقى يمثل الزمن.
 - يوضح تغيير الموجة خلال الوقت.




2- التمثيل في المجال الترددي :

- · المحور العمودي يمثل قوة الاشارة و المحور الأفقى يمثل التردد.
- بغيدنا المجال الترددي في التعامل مع الاشارة بسهولة اكثر و اقل تعقيدا من المجال الزمني.
- فالحصول على (تردد إشارة ذات ترددات مختلفة باختلاف الزمن) من خلال التمثيل الزمنى غالباً ما يكون معقد, و ذلك من خلال عمليات رياضية تحتمل الخطا.
- لذلك فإن التمثيل في المجال الترددي يعرض لنا بديلا لتمثيل الإشارة ذات الترددات المختلفة.

فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى الشكل التالي و الذي يمثل إشارة كهرباتية بشكل الجيب نستطيع القول أن تردد الإشارة هو Hz 1. و هذا ما ينتج إذا حسبنا عدد الدورات الكاملة في الثانية الواحدة. و نلاحظ ان اختيار الفترة لقياس التردد غير مهم و ذلك لأن الموجة لها تردد واحد فيكون التمثيل الترددي بسيطاً و واضحاً.




تمثيل موجة صوتية بشكل الجبب في المجال الزمنى




تمثيل موجة صوتية بشكل الجيب في المجال الترددي

و لنأخذ الأن موجة أخرى ممثلة بالتمثيل الزمني نلاحظ انه يصعب علينا تحديد الترددات التي يحتويها هذا التمثيل, و لكن إذا نظرنا إلى تمثيلها في المجال الترددي نستنتج بسهولة انها مزيج من موجتين جيبيتين ذواتي ترددين مختلفين, و هذا ما لا نستطيع استنتاجه بسهولة عند النظر إلى تمثيل الموجة في المجال الزمني.




تمثيل موجة صوتبة ذات تردد غير واضح في المجال الزمنى




تمليل موجة صونية ذات موجلين جيبيلين بترددين مخلفين في المهال الترددي

و أخيرا لنأخذ موجة صوتية تتكون من عدة موجات جيبية ذات ترددات مختلفة, فإذا كانت العلاقة بين ترددات هذه الموجات و قوة كل منهما متناسقة بطريقة معينة, فإنها تنتج موجة صوتية تشبه الموجة المربعية و قد تخوننا حسابات تردد هذه الموجة إذا استخدمنا التمثيل الزمنى, فقد نقول بسذاجة ان تردد هذه الموجة هو عدد الدورات المتكاملة في الثانية أي Hz 4. أما إذا لاحظنا التمثيل الترددي لهذه الموجة, فإنها توضح الترددات المختلفة فيها.




تمثيل موجة صوتية ذات عدة موجات جيبية ذات ترددات مختلفة متناسقة في الجال الزمنى



تمثيل موجة صوتية ذات عدة موجات جيبية ذات ترددات مختلفة متناسقة فى المجال الترددى

فالموجة المربعية الصحيحة و الدقيقة هي عبارة عن مجموعة موجات جيبية متناسقة الترددات و القوة و غير متناهية العدد. فالتمثيل الترددي لموجة مربعية يوضح لنا ترددات الموجات الجيبية المختلفة, و المدموجة بعضها ببعض . و نلاحظ أن ارتفاع الموجات يبدأ بالانخفاض, فالموجة الجيبية الممثلة بالخط الأول ذي الارتفاع الأعلى تكون هي الغالبة في الصوت على الموجات الأخرى . و هذا ايضا يمثل عدد الدورات المتكاملة في الثانية للموجة المربعية.



و كملخص لما سبق , فإن التمثيل الزمنى للموجة الصوتية يوضح تغيير الموجة خلال الوقت, بينما التمثيل الترددي يوضح الترددات المختلفة المحتواه في الموجة.

ترقيم الموجات الصوتية (Digitization)

يمكن تصنيف الاجهزة و الاشارات المختلفة حولنا إلى خطية (Analog) او رقمية (Digital).

ففي الأجهزة و الأنظمة الخطية المتواصلة هناك عدد غير متناه من الاشارات الكهرباتية التي يصدرها الميكروفون, لتمثل ارتفاع الصوت الملتقط, و غالبا ما تؤخذ هذه الاشارات لتمر خلال مراحل المعالجة كالتكبير و ادخال الصدى و خلطها مع اصوات اخرى و من ثم نقلها إلى اماكن بعيدة لإعادة تحويلها من اشارات كهربائية إلى أمواج صوتية من خلال أجهزة السماعات أو لتخزينها.

هذه العمليات من معالجة و نقل و تخزين للإشارات تجعل الاشارات عرضة للتشويش و التخريب مما يؤثر على جودة الصوت.

و لتقادي هذه المشكلة و للمحافظة على جودة الصوت عند النقل أو التخزين يجب تحويل الاشارات من النظام الخطى إلى النظام الرقمي, حيث تكون الاشارات الاصلية للصوت فيه على شكل بيس (Bits).

عملية التحويل هذه من النظام الخطى إلى النظام الرقمي تدعى Analog To Digital (ADC). تكون هذه من النظام العملية قبل تخزين الصوت او نقله , و ذلك لتفادي التدني في الجودة , و ذلك للتمكين من ضغط المعلومات أما المرحلة العكمية التي تكون عند الحاجة لإرسال الإشارة المستقبلة أو المسترجعة إلى السماعات فهي تحول الإشارة من النظام الرقمي إلى النظام الخطى و تممي (Digital To Analog Convertion (DAC) .


- 1- مسح العينات (Sampling).
 - 2- التسوية (Quantization).

أولاً: مسح العينات و معدل نكويست (Sampling & Nyquist Rate)

الصوت يعمل بالنظام الخطى

الميكر وفونات تحول الموجات الصوتية إلى موجات كهربائية. السماعات تحول الموجات الكهربائية إلى موجات صوتية.

و كل ذلك في النظام الخطى.




التحويل من النظام الخطى إلى النظام الرقمي وبالعكس.

عادة ما تحول الموجات الصوتية بعد التقاطها لغايات نقلها إلى مسافات بعيدة أو تخزينها من المجال الخطى إلى المجال الرقمي . و عند عرضها خلال المكبرات يعاد تحويلها إلى المجال الخطى كما بالشكل السابق.

و أول مراحل عملية التحويل إلى المجال الرقمي هي عملية مسح العينات.

مسح العينات بساطة هي أخذ عينات من الاشارة الخطية المتواصلة في فترات زمنية متساوية, فتصبح الإشارة متقطعة.




و من أهم عوامل انجاح هذه العملية دون تدني جودة الصوت الأصلي اختيار الفترة الزمنية المناسبة.

فكلما كانت الفترة الزمنية صغيرة تكون الإشارة المتقطعة الناتجة أقرب إلى الاشارة الاصلية, وبذلك عدد العينات يزيد وهذا يؤدي إلى كبر حجم الملف الصوتي. أما اذا تباعدت الفترات الزمنية فإن عدد العينات يقل, فتختلف الاشارة إذا ما قورنت بالأصلية فتندني الجودة و هذا يؤدي إلى صغر حجم الملف الصوتي.

و بما أن لدينا الرغبة في الجودة العالية و رغبة أخرى في صغر الملف في فاختيار الفترة المناسبة التي تراعي كلتا الحالتين يعتمد على تردد الموجة الخطية.

تتم عملية أخذ العينات ألاف المرات في الثانية, و تقرب قيمة كل عينة إلى اقرب عدد صحيح و يحول إلى رقم ثناني كما بالشكل التالي.




نظرية نكويست تنص على ان معدل أخذ العينات للموجة الخطية يجب أن يكون على الأقل ضعف أكبر تردد للموجة الخطية, و ذلك إذا ما اردنا استرجاع الموجة الخطية دون انخفاض مستوى الجودة.

نقصد بمعدل مسح العينات (التردد العيني) عدد العينات المأخوذة في الثانية.

$$F_{nyquist} = 2 f_{max}$$
 حيث معدل معدل معدح العينات و f_{max} أعلى تردد للموجة الخطية.

أيضا نقصد بعملية مسح العينات بأنه حاصل ضرب الموجة الخطية بتدفق من نبضات متكررة و منتظمة بمعدل مسح العينات المطلوب و هذا يطلق عليه PAM (Pulse Amplitude) وهي ممثلة بالشكل التالي .



نظرية نكويست تقول بأن أعلى تردد يمكن استرجاعه في النظام الخطى يساوي نصف معدل مسح العينات المستخدم.


$$\mathbf{F}_{\text{max}} = 1/2 \; \mathbf{F}_{\text{nyquist}}$$

فإذا كان معدل مسح العينات للأصوات المخزنة على القرص الليزري الصوتي هو 44.1 ألف Hz فإن أعلى تردد يمكن استرجاعه بدون ضعف جودة الصوت إذا ما قورن بالموجة الأصلية يساوي 22.05 ألف Hz.

غالبا الأصوات ذات التردد العالي تتغير إلى تردد منخفض و أحيانا أقل بكثير من ترددها الأصلي و هذا التغير في التردد الأصلي يطلق عليه التشابه (Aliasing) و هو يتسبب في تعكير صفاء الصوت.


إن تأثير التشابه ينتج عندما يكون معدل مسح العينات أقل من تردد نكويست, أي أقل من ضعف التردد الأعلى للموجة الأصلية. و عندها تتحول الأصوات ذات التردد العالي إلى أصوات ذات تردد منخفض.

فإذا كان التردد للموجة هو Hz 10 كما في الشكل التالي فنقول بأن معدل مسح العيذات يجب ألا يقل عن 20 Hz أي عشرين عينة في الثانية.



فإذا استخدمنا معدل مسح عينات يساوي Hz 5 أي 5 عينات في الثانية, و هو يساوي ربع المقترح Hz 20, فالرجوع إلى نظرية نكويست يقول أن اعلى تردد يمكن الحصول عليه من استخدام هذا المعدل لمسح العينات هو نصف الـ 5 و هو 2.5 Hz.

لأننا إذا اردنا ان نستخرج الموجة من العينات المعطاة نلاحظ ان الموجة الناتجة تساوي 2.5 Hz الله معدل معدل مسح للعينات صغير.



نثال :


موجة جيبية بتردد Hz 500 ، ما أقل معدل لمسح العينات يمكن أن نستخدمه بدون أي انخفاض للجودة الصوتية؟

الحل:

معدل مسح العينات الأدنى بدون انخفاض للجودة الصوتية حسب نظرية نكويست هو 1000 = 2 * 500

هل يجوز تطبيق نظرية نكويست على الموجة المربعية ؟

لا , و ذلك لأن نظرية نكويست تعتمد على معرفة أعلى تردد للموجة , و كما نعلم فإن الموجة المربعية عبارة عن مجموعة من الموجات الجيبية ذات ترددات منتظمة , فللموجة المربعية لا يمكننا حصر التردد الأعلى فيها.



ثانياً: التسوية (Quantization)

التسوية هي المرحلة الثانية من مراحل الترقيم للموجات الصوتية في النظام الخطى. فهي تتضمن اعطاء رقم لكل عينة ناتجة عن عملية مسح العينات السابقة, و من ثم تحويل هذا الرقم إلى (رقم ثناني له عدد من المستويات).

عدد هذه المستويات يحدد بالبتس (Bits) المستخدمة لكل عينة.


فاستخدام بت واحد يعطينا مستويين (2 = 2).

واستخدام اثنين من الـ Bits يعطينا اربع مستويات (2 = 4). واستخدام n من الـ Bits يعطينا (2 °) من المستويات.

فالتسوية هي تمثيل كل عينة بأقرب مستوى معطى , و هذا ما يسمى بالتقريب ايضا.

فكلما قل عدد الـ Bits المستخدمة في عملية التقريب كانت عملية التقريب ذات مسافات أكبر. و بالتالي كلما كبرت عملية التقريب نتيجة تقليل عدد الـ Bits المستخدمة لكل عينة كبرت نسبة التغيير بالموجة الأصلية فتقل جودة الصوت و يكثر التشويش و لكن بالمقابل يقل حجم الملف الصوتي.

خطأ التسوية : هو الفرق بين القيمة الحقيقية و القيمة المقربة .



و لتفادي قلة جودة الصوت و التشويش فما علينا إلا أن نزيد عدد الـ Bits المستخدمة لكل عينة.


عمق العينة : هو عدد الـ Bits المستخدمة لكل عينة. فإذا كان عمق العينة = Bit 16 فهو يحتوى على 65536 مستوى.

هل تؤثر طاقة الصوت على تمييز الخطأ التقريبي ؟

نعم فعند استخدام عدد معين من الـ Bits ليمثل العينة , فإن الموجة ذات الطاقة العالية تستقيد من جميع المستويات .

بعكس الموجة ذات الطاقة المنخفضة فعلى سبيل الشكل التالي يظهر لنا ان عدد المستويات = 8, أي أن عمق العينة هو 3.

فالخطأ التقريبي في الموجة ذات الطاقة المنخفضة يكون أكثر منه في الموجة ذات الطاقة العالية.




كلتا العملتين مسح العينات و التسوية تمثلان العمليتين الأساسيتين لمرحلة تحويل الاشارة من النظام الخطى إلى النظام الرقمي, فتكون بعدها الاشارة اكثر جاهزية للتخزين و النقل. و لكن قبل ذلك نحتاج لوضع المعلومات الناتجة في قالب أو ملف لنتعرف على البداية و النهاية للمعلومات التي تحتوى الصوت.

فإذا أعطي شخص العينات التالية 001010111001100 و طلب منه أن يرسم الموجة الناتجة, فإنه لا يستطيع نظراً لجهله بالمعلومات اللازمة مثل عمق العينة و معدل مسح العينات و غيرها.


مثال:

الموجة في الشكل التالي تمثل موجة صوتية في المجال الزمنى و في النظام الخطى. حول هذه الموجة إلى النظام الرقمي باستخدام تردد عيني مقداره 6 Hz و عمق العينة يساوي Bits 2.




الحل

باستخدام 5 Hz يحتم علينا أخذ 5 عينات في الثانية فنقسم المحور الافقي إلى فترات 5 لكل ثانية فينتج الشكل التالي:



و بما أن عمق العينة هو Bits 2 , فذلك يعنى بأن المحور العمودي من أعلى قيمة إلى أدناها يُقسم إلى اربع مستويات, و إذا قربنا العينات إلى اقرب مستوى ينتج عنها الشكل التالي مبينا القيم الرقمية لكل عينة أخذت.



(Audio Files)

المعلومات التي نحصل عليها من عملية الـ ADC في النظام الثنائي مثل 10001000001 يمكننا أن نرسلها أو نخزنها كما هي , و لكن هذا سيؤدي إلى عدم القدرة على فهم تلك المعلومات عند استقبالها او استرجاعها.

و لتحويل المعلومات إلى النظام الخطى DAC نحتاج لإجابة عدة اسئلة

- هل هناك موجة ام موجتان أم اكثر ؟
 - ما عمق العينة ؟
 - كم عدد العينات لكل ثانية ؟
- ما نوعية الضغط إن كان هناك ضغط؟
 - و معلومات أخرى

و لتمكين مرحلة DAC نحتاج إلى تغليف هذه العينات الصوتية في ملف تتقدمه الاجابة عن الأسئلة السابقة و يطلق عليها رأس الملف.

ملفات المونو (Mono):

اسم يطلق على الملفات التي تحتوي على موجة صوتية واحدة.

ملفات الستيريو (Stereo):

اسم يطلق على الملفات التي تحتوي على موجتين صوتيتين منفصلتين الأولى يمنى و الأخرى يسري.

وضعيات ملفات الستيريو


1- وضعية التداخل:

نعني بذلك أن يكون تدفق العينات في الملف عينة لكل موجة في تدفق واحد مثل (ي – ش – ي - ش) حيث ي عينة في موجة اليمين و ش عينة في موجة الشمال.

2- وضعية المنفصل:

يكون هناك ملفان الأول يمثل الموجة اليمنى و الأخر يمثل موجة اليسرى, فيسمى الملف الأول باسمه الأصلي منهيا بـ L. و الملف الأخر بنفس الاسم منتهيا بـ L. فتكون الملفات التي تكون فلو كان لدينا ملف ستيريو بوضعية المنفصل اسمه (Lesson), فتكون الملفات التي تكون الملف الصوتى كما يلى (Lesson.R , Lesson.L).





pipe

شيريو

بالرغم من اختلاف أنواع الملفات الصوتية فإن أغلب البرامج الصوتية مثل Media player و Amedia player تستطيع فهم و تحويل و تشغيل عدة أنواع من الملفات.

تجمع الملفات الصوئية قيم العينات الرقمية بنموذج متعارف عليه يمكنها أن تخزن في جهاز الحاسوب أو تنقل إلى أجهزة أخرى ,أو توضع على شبكة الانترنت العالمية.

تختلف الملفات عن الأقراص الليزرية الصوئية التي غالباً ما تحتوي العينات الصوئية فقط بشكلها الأصلي, فمعدل مسح العينات في الأقراص الليزرية الصوئية يجب أن يكون 44.1 ألف Hz, و عمق العينة يجب أن تكون 16 بت, أما عدد الموجات المستخدمة فهو اثنتان و تمثل ستيريو. لهذا السبب فإن الأقراص الليزرية غالبا ما تحتاج إلى قراءتها و تغليفها في ملفات يحتوى رأسها تلك المعلومات و غيرها, لتستطيع برامج الحاسوب فهمها قبل تشغيلها على جهاز الحاسوب.

تتميز ملفات الصوت عن المراسلات و الرسائل الكتابية, و غيرها من الملفات التي تحتوي نصوصا و حروفاً بأن احجامها كبيرة.

قانون حساب حجم ملف صوتی هو کما یلی:

حجم الملف بالبت = (معدل مسح العينات * عمق العينة * نوع الملف * الزمن)
حيث يقاس معدل مسح العينات Hz.
و عمق العينة تقاس بالبت.
نوع الملف أذا كان ستيريو (نضرب في 2) و إذا كان مونو (نضرب في 1).
الزمن يقاس بالثانية.

مثال

ما المساحة التخزينية لملف صوتي عمق العينة فيه Bits 16 و معدل مسح العينات يساوي 22.05 كيلو Hz و يمثل ستيريو و طوله 15 دقيقة.

الحل


أنواع الملفات الصوتية المتداولة :

- PCM : ملفات صوتية غير مضغوطة , حجمها كبير , وتستخدم هيكلية PCM.
- -2 نسبة ضغط عالية وجودة صوت جيدة تستخدم خاصية التدفق (Streaming)
- RM,RAM, RM -3 : تستخدم خاصية التدفق (Streaming)، نسبة ضغط عالية وجودة صوت سينة.

خاصية تدفق الصوت (Streaming)

هي آلية لتجنب مشكلة نقل الملفات الصوتية ذات الحجم الكبير خلال الانترنت. فبدلا من أن ينتظر المستخدم فتح و قراءة الملف كاملاً من خلال برنامج التشغيل و تحميله في ذاكرة الحاسوب, فإنه بهذه الآلية يستطيع البدء في سماع الملف الصوتي, و ذلك من خلال قراءة البرنامج الصوتي لجزء يسير من الملف. و هذه الألية تستخدم بكثرة عند استقبال ملفات الصوت عبر الانترنت.

(Pulse Code Modulation) (PCM) التعديل الصوتى النبضى



: PCM

عبارة عن تمثيل مباشر للمعلومات الرقمية التي تتمثل بـ () و 1 من قيم العينات. حيث 1 تتمثل بنبضة كهربانية و () تتمثل به بغياب نبضي من التيار, و الشكل السابق ببين تحويل القيمة الرقمية الى نبضات كهربانية.

هذه الطريقة المشهورة لتخزين و نقل البيانات الرقمية غير المضغوطة. و بما أنها نموذج عام فإن أغلب البرامج الصوتية تستطيع قراءتها و فهمها.

يأتي الصوت الرقمي في عدة اشكال و عدة نماذج و تأتي البرامج و الأجهزة لتدعم هذه النماذج المختلفة من الصوت الرقمي, و لكن قد يحدث أن تفشل بعض هذه الأجهزة و البرامج الصوتية عندما تحاول فتح ملف صوتي , و هذا يحدث عادة عندما يكون نموذج الملف إما جديداً أو غير مشهور أو قديماً جداً.

و لتلخيص ما تقدم فالملف الصوتي يتكون من قسمين (المقدمة و المعلومات الصوتية) حيث المقدمة لتخزين معلومات عن طبيعة الملف الصوتي و نوع النموذج المستخدم, و المعلومات الصوتية مثل معدل مسح العينات و عمق العينة و نوع الضغط و

الملف الصوتي الموسيقى MIDI

يستخدم نظام الميدي لتسهيل التعامل و الفهم للمعلومات الموسيقية, و يسمح هذا النظام الأجهزة الحاسوب بإنشاء أصوات موسيقية و يصبح التعامل معها كجهاز موسيقي. في المعامل معها كتميز ملفات الميدي بأنها صغيرة الحجم و ذلك الأنها الا تحتاج عينات صوتية و انما رسائل تحتوى على أوامر. لذلك فإن ملفات الميدي تقتصر على النغمات الموسيقية والا تستطيع احتواء أي اصوات أخرى كصوت الانسان.

اللف الصوتى الرقمى WAV

هذا النموذج المتعارف عليه في الملفات الصوتية الرقمية على أجهزة الحاسوب ذات نظام تشغيل ويندوز , و تستخدم هذه الملفات هيكلية الـ PCM شكلاً من أشكال الملفات الصوتية الغير مضغوطة , لذلك فأن هذا النوع من الملفات يكون حجمه كبير .


ملفات الـ WAVE هي جزء من مواصفات RIFF (Resource Interchange File Format) ملفات الـ WAVE هي جزء من مواصفات MICROSOFT من أجل تخزين ملفات الوسائط المتعددة. حيث تبدأ صيغة RIFF بترويسة الملف يتبعها تسلسل من المقاطع.

إن ملف الـ Wave عبارة عن ملف RIFF يتألف من مقطعين فر عيين : 1- الأول هو لـ" Fmt " والذي يحدد صيغة البيانات. 2- الثاني هو مقطع البيانات والذي يحوي البيانات الفعلية لملف الـ Wav .




الوصف	الرقم	.0	الحجم	الإزاحة
تحتوي الأحرف "RIFF"	هرية RIFF	1	4	0
وهو هجم باقي المقاطع وهو هجم الملف الداخلي بالبايت	هجم الملف	2	4	4
تحتوي الأحرف "WAVE"	النوع WAVE	3	4	8
تحتوي الأحرف "FMT"	القطعة الفرعية FMT	4	4	12
وهو هجم باقي المقاطع القرعية باليابت	***	5	4	16
PCM	النموذج - الهيكلية	6	2	20
Mono = 1, Stereo = 2	عدد الموجات	7	2	22
8000, 44100	معدل مسح العيثات	8	4	24
= عمق العيلة * عدد الموجات * عمق العيلة / 8	معدل البايشن	9	4	28
= عدد الموجات * عمق العينة / 8	هنود	10	2	32
Bits 16 - Bits 8	عمق العيلة	11	2	34
تحتوي الأهرف "DATA"	القطعة القرعية Data	12	4	36
= (محل مسح العينات * عمق العينة * نوع الملف * الزمن) / 8	هجم العينات	13	4	40
البيانات الفعلية للصوت	بياثات	14	*	44

كمثال لدينا هنا 72 بايت من ملف WAVE وقد كتبت البايتات بصيغة أرقام ست عشرية 52 49 46 46 24 08 00 00 57 41 56 45 66 6d 74 20 10 00 00 00 01 00 02 00 22 56 00 00 88 58 01 00 04 00 10 00 64 61 74 61 00 08 00 00 00 00 00 00 00 24 17 1e f3 3c 13 3c 14 16 f9 18 f9 34 e7 23 a6 3c f2 24 f2 11 ce 1a 0d وفيما يلى شرح هذه البايتات كملف صوتى :



مثال (1) إذا كان الشكل التالي يبين أول 112 بايت من ملف WAV فما حجم الملف؟ كما هو متوقع فإننا نجد أول 4 بايت تمثل كلمة RIFF, أما الـ 4 بايت التالية فإنها تمثل حجم الملف منقوصا منه الثمانية الأوائل



حجم الملف منقوصاً منه الثمانية يساوي 0xD7574 بالنظام السادس عشر, و هذا يعادل 882.036 بالنظام العشري و إذا أضفنا الـ 8 بايت فيكون حجم الملف 882.044

```
لو قمنا يدمج الملفين التاليين في ملف و احد فما حجم الملف الناتج
File 1
52 49 46 46 74
                           001
                                57 41 56 45 66 6D 74 20
                   00
                                        00 00 10 B1 02
10 00 00 00 01
                       02
                           00
                       74
                                        OD
       10 00 64
                   61
                                50
                                            00
                                               00 00 00
04 00
                           61
               1E 05
                       1F
                                AE
90 02 8F 02
                          05
                                        AF
                                            07
                                               3E OA
                                                      3E 0A
                       5C
                                    11
                                           11
CD OC CC
           0C
               5C
                   OF
                          OF
                                EC
                                        EC
                                               7B 14
                                                       7C
                                           10
0A 17 0B
           17
               91
                  19
                       9A 19
                                2A
                                    10
                                        2A
                                              B9 1E B9 1E
                   23
                          23
                                    26
                                       67
                                            26 F7
                                                   28 F7
           21 D8
                       D8
                                67
48 21 48
86 2B 86 2B 16 2E 15 2E
                                   30
                                       A4
                                           30
                                               34
                                                   33 34
                                A4
File 2
                                   41 56 45 66 6D 74 20
52 49 46 46 FC CD
                           00
                       02
                                        00 00 10 B1
        00 00 01
                   00
                           00
                                                       02
10 00
                                               01
                               D8
                                    CD
                                                   00
                                                       00
                       74
                                        0E
                                            00
                           61
04 00 10 00 64
                  61
                                               3E
                                                   OA
                                                       3E 0A
90 02
        8F
           02
               1F
                   05
                       20
                          05
                                ÀE
                                    07
                                        AE
                                            07
                                                   14
                                            11
                                               7B
CD OC CD OC
               5C OF
                       SC OF
                                EC
                                   11
                                        EC
                                           10
                                        29
                                               B9
                                                   1E
                                                      BA
                                    1C
0B 17
        OA
           17
               9A
                  19
                       9 A
                          19
                                29
                                            26 F6
                                                   28
                   23 D7
                           23
                                   26 67
48 21 48
           21
              D8
                                68
                                   30 A5 30 34
                                                   33 33
                                                           33
85 2B 86 2B 16 2E 15 2E
                                À4
                                   3A E3 3A 72 3D 72
C3 35 C3 35 53 38 53 38
                                E2
                                             الأحجام الجديدة بعد الدمج
     (حجم الملف - 8) للجديد = (حجم الملف - 8) للأول + (حجم العينات) للثاتي
      (حجم العينات ) للجديد = (حجم العينات ) للأول + (حجم العينات) للثاتي
                                                           : 4 1
    (حجم الملف - 8) للجديد = (حجم الملف - 8) للأول + (حجم العينات) للثاني
  D8 CD 0E 00
                          74 75 0D 00
  00 0E CD D8
                          00 0D 75 74
   0XECDD8
                           0XD7574
      _{10}(1852236) = _{16}(0XIC434C)
              4C 43 IC 00
                                                           : Y .i
                                             (حجم العينات) للجديد =
    (حجم العينات) للثاني
                          (حجم العينات) للأول
  D8 CD 0E 00
                          50 75 0D 00
  00 0E CD D8
                          00 0D 75 50
   0XECDD8
                           0XD7550
      _{10}(1852200) = _{16}(0XIC4328)
              28 43 IC 00
                                                           ناك -
                 (حجم الملف) للجديد كاملاً = (حجم الملف الجديد – 8) + 8
      10(8)
                          10(1852236)
                          10(1852244)
```

الوهدة الثالثة

الصور و معالمتها

متدينة


كانت الصورة منذ قديم الزمان الوسيلة الوحيدة لتبادل المعلومات و الأفكار و لعلنا شاهدنا الكتابة الفرعونية و ما تحتويه من صور .

و لا شُك أن الصور أحيانا توضح الأفكار بشكل اكبر من النصوص, فقد تكون صورة واحدة افضل من الف كلمة.

بيكسل (النقطة الضوئية) و احداثياتها

تقسم شاشة الحاسوب و شاشة التلفزة إلى مجموعة من النقاط الضوئية المسماة بيكسل (Pixel). يمكن مشاهدة هذه النقاط المضيئة عند الاقتراب بشكل كاف من الشاشة. و لكن مشاهده الشاشة عن بعد يؤدي إلى دمج هذه النقاط معاً في دماغ الانسان لتظهر كأنها نسيج واحد يشكل الصورة الضوئية.

يقوم جهاز الحاسوب بتخزين الصورة و عرضها اعتماداً على البيكمل. حيث تخزن الصورة على شكل مجموعة من النقاط كما بالشكل التالي.



نقطة الانطلاق تبدأ من الطرف العلوي الأيسر, حيث يمثل محور السينات بالحد العلوي الصورة, و محور الصادات بالحد الأيسر لها.

و عليه فإن البيكسل المبين في الشكل السابق يتم ترميزه حسب بعده العمودي (الصادي) و الافقى (السيني) عن نقطة الأصل (0,0).

و بهذا فإن الصورة عبارة عن مجموعة من البيكملات الصغيرة التي تكون الصورة أفقياً و رأسياً.

الوهدة الثالثة

الصور و معالمتها


متديسة

كانت الصورة منذ قديم الزمان الوسيلة الوحيدة لتبادل المعلومات و الأفكار و لعلنا شاهدنا الكتابة الفرعونية و ما تحتويه من صور . و لا شك أن الصور أحيانا توضح الأفكار بشكل اكبر من النصوص , فقد تكون صورة واحدة الفضل من الف كلمة.

بيكسل (النقطة الضوئية) و احداثياتها

تقسم شاشة الحاسوب و شاشة التلفزة إلى مجموعة من النقاط الضونية المسماة بيكسل (Pixel). يمكن مشاهدة هذه النقاط المضينة عند الاقتراب بشكل كاف من الشاشة. و لكن مشاهده الشاشة عن بعد يؤدي إلى دمج هذه النقاط معاً في دماغ الانسان لتظهر كأنها نسيج واحد يشكل الصورة الضوئية.

يقوم جهاز الحاسوب بتخزين الصورة و عرضها اعتماداً على البيكسل. حيث تخزن الصورة على شكل مجموعة من النقاط كما بالشكل التالي.



نقطة الانطلاق تبدأ من الطرف العلوي الأيسر, حيث يمثل محور السينات بالحد العلوي الصورة, و محور الصادات بالحد الأيسر لها.

و عليه فإن البيكسل المبين في الشكل السابق يتم ترميزه حسب بعده العمودي (الصادي) و
 الافقى (السينى) عن نقطة الأصل (0,0).

 و بهذا فإن الصورة عبارة عن مجموعة من البيكسلات الصغيرة التي تكون الصورة أفقياً و رأسياً.

(Resolution)

هو عدد البيكسلات في الصورة. ويعرف التمايز على انه درجة الدقة في تمثيل الصورة. فكلما زاد عدد البيكسلات زادت الدقة في الصورة و بالتالي زاد التمايز.

يعتمد التمايز في عرض الصورة على امكانيات الشاشة. فتتبح الشاشات المستخدمة في أجهزة الحاسوب الشخصية PC امكانية تعديل التمايز في الشاشة, بزيادة أو تقليل عدد البيكسلات فيها. و من أمثلة التمايز المستخدمة في الشاشات (600*800), (768*1024), (960*1280) و

و كما هو واضح من هذه الأرقام فإن

- التمايز 800*600 يتكون من 48000 نقطة مضيئة على الشاشة.
- التمايز 1024*768 يتكون من 786432 نقطة مضيئة على الشاشة.
- التمايز 1280*960 يتكون من 1228800 نقطة مضيئة على الثناشة.

و اعتمادا على تمثيل الشاشة و تمايز الصورة. فإننا نعرض الصورة الموجودة أمامنا.

فإذا تكونت صورة معينة من 100 بيكسل افقيا و 100 بيكسل عموديا. هذا يعني انها تحتوي على 10000 بيكسل(نقطة مضينة). و يكون تمايز هذه الصورة هو 100*100

مثال طهر الشكل التالي البيكسلات في الصورة. ما هو تمايز هذه الصورة؟

- 1		(X - 3)				4. 3					
											Т
-											_
-	_	-				-	_	_	-	\vdash	-
_	_	-	_	-		-	_	_	-	\vdash	-
						J.					

الحل:

تتكون الصورة من 15 بيكسل افقياً . و 5 بيكسلات عمودية . أي انها تحتوى على 75 بيكسل. إنن تمايز هذه الصورة هو 15*5.

(Color Resolution)

التمايز اللوني : هو عدد الـ Bits المستخدمة لتمثيل اللون لكل بيكمل في الصورة .

يقوم الحاسوب بتخزين معلومات تتعلق باللون حول كل بيكمل. فلنأخذ على سبيل المثال الصور التي تمثل فيها البيانات باللون الأبيض و الأسود فقط.

سنقترح أن الأسود يمكن تمثيله بالرمز صفر (0) و الابيض يمكن تمثيله بالرمز (1). في هذه الحالة فإن الحاسوب يخزن الرقم صفر عند كل بيكسل أسود. و الرقم واحد عند كل بیکسل ابیض کما بالشکل التالی: ۲۲ / ۲۷

_	_		-	-	\rightarrow	_
-	-	+	 	-	\vdash	_
					\perp	Ť
			, ,	7/0		

الصورة أعلاه مكونة من 100 بيكسل (10*10), و بالتالي يمكن تخزين المعلومات حول كل بيكسل كما يلي:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

و هكذا فإن كل بيكميل في المثال المنابق يمثل اللون الأبيض أو الأسود بـ Bit واحد فقطر

أما لو استخدمنا اثنين من الـ Bits لتمثيل كل بيكسل فإننا نصبح أمام أربع درجات مختلفة كما في المثال التالي.

	-	+
		-
	+	-

فباستخدام اثنين من الـ Bits , يمكن تمثيل اللون الأبيض بـ 11, و اللون الرمادي الفاتح بـ 10 , و الرمادي الغامق بـ 01 , و الرمادي الغامق بـ 01 , و اللون الأسود بـ 00 , و بالتالي يمكن تخزين المعلومات في كل بيكسل كما يلي.

11	11	11	01	11	11	11	11	11	10
11	00	11	11	00	00	11	00	11	11
11	01	11	11	11	11	11	00	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	10	10	11	11	00	11	11
11	01	11	11	11	11	11	11	11	11
11	01	11	11	11	11	11	00	11	11
11	11	01	01	10	10	10	00	11	11
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	11	11	00	11	11	11	11	10	11

بزيادة التمايز اللوني فإنه يمكن تمثيل عدد أكبر من الألوان. فإذا استخدمنا 8 من الد Bits في تمثيل اللون, فإنه يصبح بإمكاننا تمثيل (82 = 255) لوناً مختلفاً, و يسمى هذا التمثيل بالتدرج الرمادي.

وإذا استخدمنا 24 من الـ Bits في تمثيل اللون , فإنه يصبح بإمكاننا تمثيل (16777216 = 242) لوناً مختلفا.

منال إذا كان التمايز اللوني للصورة يساوي 6 فما عدد الألوان التي يمكن تمثيلها في هذه الصورة ؟

<u>الحل</u> عدد الألوان = (62 = 64) لوناً مختلفاً.

مثال التمايز اللوني للصورة التالية هو 2 من ال Bits , و كانت الألوان الأربعة المستخدمة إذا كان التمايز اللوني للصورة التالية هو 2 من ال الأسد) مد تدة حسب قدمها (00 , 01 , 00 , 00) في الصورة هي : (الأحمر و الأخضر و الأصفر و الأسود) مرتبة حسب قيمها (00,00,00 . 11) مثل قيم الصورة التالية:

أحمر	أخضر	أسود
احمر	أخضر	أصفر
أحمر	أحمر	أصفر

الحل

00	01	11
00	01	10
00	00	10

التمايز بنوعيه (تمايز الصورة و التمايز اللوني) هما اللذان يحددان الحجم التخزيني للصورة. فكلما زاد عدد البيكسلات في الصورة احتاجت لمساحة تخزينية أكبر.

وكلما زاد عدد البيكسلات في تمثيل كل بيكسل الصورة احتاجت لمساحة تخزينية أكبر.

صورة مكونة من 100 * 100 بيكسل إذا استخدم (Bits) في تمثيل كل بيكسل احسب حجم الصورة بالكيلوبايت.

حجم الصورة = تمايز الصورة * التمايز اللوني

حجم الصورة = (100*100) * (8)

حجم الصورة = Bits 80000

حجم الصورة = 8 / 80000 = 8 مجم الصورة = 10000

حجم الصورة = 9.765625 = 1024 / 10000 = حجم الصورة

جم الصورة المتمثلة بالشكل التالي بالبايت

00	10	01
01	10	11
10	00	11

الحل

تمايز الصورة هو 3*3

تمايز الألوان هو 2

حجم الصورة = تمايز الصورة * التمايز اللوني

حجم الصورة = (3 * 3) * (3 = 8) Bits 18 = (2)

حجم الصورة = 8/18 = 2.25 Area

مثال

أذا كان تمايز الصورة 200 * 300 فأين تقع الاحداثيات التالية (0,00), (200,000) (0,00)

الحل

يقع الاحداثي (0,0) في الزاوية العليا اليسرى من الصورة يقع الاحداثي (200,0) في الزاوية العليا اليمنى من الصورة يقع الاحداثي (0,000) في الزاوية المنظى اليسرى من الصورة يقع الاحداثي (200,000) في الزاوية السفلى اليمنى من الصورة يقع الاحداثي (200,000) في الزاوية السفلى اليمنى من الصورة

مثال

صورة ذات تمايز 300 * 400 بيكسل, و ذات تمايز لوني بمقدار 8 من الـ Bits أ. احسب حجم الصورة بوحدة البايت.

ب. احسب عدد الألوان التي يمكن تمثيلها في هذه الصورة.

الحل

حجم الصورة = تمايز الصورة * التمايز اللوني حجم الصورة = (300* 400)* (8) = Bits 960000 حجم الصورة = 960000 = 8 / 960000

عدد الألوان = (2 = 256) لوناً مختلفاً.

الغنضساء اللسونسي

تحدثنا سابقاً عن تمثيل الصورة باللون الأبيض و الأسود و الرمادي. و لكن الصور الملونة تبقى الأكثر انتشاراً. ولا يزال البحث مستمراً عن التمثيل الانسب للألوان ؛ ذلك لأن الألوان الحقيقية في العالم لا حصر لها.

وضع العلماء عدة انظمة لتمثيل اللون في الحاسوب من أشهر هذه الانظمة CMYK, RGB

(RGB)

(Red - Green - Blue)

الفضاء اللوني المسمى (RGB) مشتق من التمثيل التلفزي للألوان, حيث تمثل الألوان في التلفاز على شكل مزيج من ألوان ثلاثة رئيسية و هي الاحمر و الأخضر و الازرق.

في الفضاء اللوني RGB نستخدم 24 من الـ Bits لتمثيل اللون في كل بيكسل من الصورة ، فإذا أخذنا بيكسلاً واحدا فإننا قد نجد تمثيل اللون لهذا البيكسل على الشكل التالي:

110110010011101100001111

و لفهم هذا التمثيل فإنه يجب أن نعلم أن كل 8 من الـ Bits تمثل أحد الألوان الثلاثة الرئيسية (الأحمر – الأخضر – الأزرق) و هكذا فإنه يمكن تقسيم هذا التمثيل إلى ثلاثة أقسام كما يلى :

00001111
_

و بما أن كل لون يمثل بـ 8 من الـ Bits فإننا نستنتج أن درجة اللون قد تتراوح بين 0, 255 لكل من الألوان الثلاثة.

و قد شاع تمثيل الفضاء اللوني RGB عن طريق النظام السادس عشر خصوصا في استخدامات الألوان على صفحات الويب. ويمثل كل لون من هذه الألوان بالنظام السادس عشر كالأتي:

1- يقسم كل Bits ممثلة للون إلى قسمين يكون كل منهم Bits . 4

2- يحول كل Bits 4 إلى النظام السادس عشر حسب الجدول التالي:

النظام السادس عشر	النظام الثنائي	النظام العشري
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
В	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
Е	1110	14
F	1111	15

³⁻ يتم جمع التمثيل السادس عشر للألوان الثلاثة حسب الترتيب احمر , أخضر , أزرق.

مثال وضح التمثيل السادس عشر للون 110110010011110010011111 الحل

1101	1001	0011	1011	0000	1111	الخطوة
1101	1001	0011	1011	0000	1111	نقسم الـ 8 Bits إلى قسمين
D	9	3	В	0	F	نحول كل Bits 4 للنظام الـ 16
Г	9	3	В	0	F	يتم جمع التمثيل الـ 16 للألوان بالترتيب
#D93B0F				يضاف الرمز (#)		

مثال وضح التمثيل السادس عشر للون 10110100000001001101010 الحل

1011	0101	1000	0010	0110	1010	الخطوة
1011	0101	1000	0010	0110	1010	نقسم الـ 8 Bits إلى قسمين
В	5	8	2	6	A	نحول كل Bits 4 للنظام الـ 16
Е	35	8	2	6	A	يتم جمع التمثيل الـ 16 للألوان بالترتيب
#B5826A				يضاف الرمز (#)		


⁴⁻ يضاف الرمز (#) للدلالة على التمثيل باستخدام النظام عشر.

مثال حول التمثيل المادس عشر للون (CC76F3) بنظام RGB إلى قيم الألوان الثلاثة الرئيسية (الاحمر و الاخضر و الأصفر) بالنظام العشري.

الحل

110011000111011011110011

يمكن تمثيل الفضاء اللوني RGB على شكل مكعب (ثلاثي الأبعاد) كما بالشكل التالي :



النضاء اللوني (RGB)

يوضح الشكل السابق كيفية تمثيل الألوان الأساسية اضافة إلى اللونين الأسود و الأبيض بنظام الـ RGB كما في الجدول التالي:

الأزرق (Blue) B	الأخضر (Green) G	الأحمر (Red) R	اللون
0	0	255	الأحمر
0	255	0	الأخضر
255	0	0	الأزرق
255	255	255	الأبيض
0	0	0	الأسود

كما يبين الشكل كيف أن خليطاً متماوياً من الألوان الثلاثة يؤدي دائما إلى اللون الرمادي، و كلما زادت نسبة الألوان في الخليط فإن اللون الناتج بصبح فاتحاً أكثر وصولاً إلى اللون الأبيض. كما في المثال التالي:

الأزرق	الأخضر	الأحمر	اللون
0	0	0	
50	50	50	
100	100	100	
150	150	150	
200 255	200 255	200 255	
255	255	255	

يمكننا تمثيل جميع الألوان من خلال الألوان (الاحمر و الاخضر و الازرق). فاللون الأصفر عبارة عن خليط من اللون الأحمر و اللون الأخضر. و اللون البرتقالي عبارة عن خليط من اللون الأحمر و اللون الأصفر.

نلاحظ ان اللون الأسود هو عدم وجود لون على الاطلاق.

CMYK) ثانیا

(Cyan-Magenta-Yellow-Black)

يعتبر هذا الفضاء نوعاً آخر يستخدم في الحاسوب ، و هو ذو استخدام اوسع في طباعة الصور الملونة.

عندما نطبع الصور الملونة ذات الفضاء اللوني (RGB) فإن اللون الأسود لا يتم طباعته و ذلك لأنه لا يحتوى على أي لون من الأحمر أو الأخضر أو الأزرق (0,0,0). لذلك يجب ان تكون لون الاوراق المستخدمة في الطباعة سوداء اللون.

بما أن الحال يختلف في الواقع عن هذا ، ذلك أن الاوراق المستخدمة في الطباعة بيضاء اللون ، فهذا الفضاء اللوني (RGB) يكون ليس صالحا للاستخدام.

لذلك طور العلماء فضاءً لونيا آخر يمتخدم اللون الأبيض كأساس و هو الفضاء (CMY) ، و تمثل هذه الالوان زوايا المكعب السابق.

في الفضاء اللوني (CMY) اللون الابيض يمثل (0,0,0) و اللون الأسود يمثل (255,255,255) و هذا ما يناسب الطباعة.

و لكن في الاستخدام لوحظ أن اللون الناتج عن دمج كميات متساوية من الألوان الثلاثة هو بني داكن و ليس اسود نقياً.

فعالج العلماء هذا الموضوع بإصدار نسخة محسنة من هذا الفضاء أطلق عليه (CMYK) فنلاحظ أن التعديل هو إضافة اللون الأسود للألوان الثلاثة السابقة، حيث يمثل اللون الأسود كما يلى (255,0,0,0)

يوضع الجدول التالي كيفية تمثيل الألوان بنظام الـ CMYK .

الأسود (Black) K	الأصفر (Yellow) Y	الفوشي (Magenta) M	الازرق الفسفوري (Cyan) C	اللون
0	0	0	255	الازرق الفسفوري
0	0	255	0	القوشى
0	255	0	0	الأصقر
255	0	0	0	الأسود
0	0	0	0	الابيض

المسح الخسوئسي للحسور

لا بد انك اصبحت مدركاً لأقسام الصورة الرقمية و تمثيلها, سواء أكانت تستخدم التدرج الرمادي أو أحد الفضاءات اللونية المعروفة.

تمايز الصورة يتأثر بوسائل الأدخال و العرض لهذه الصورة. ذلك لأن نمية ضئيلة من الصور الرقمية منتجة حاسوبياً, في حين أن غالبية الصور الموجودة على جهازك أدخلت باستخدام الماسحات الضوئية و الكاميرات الرقمية و غيرها.

أجهزة الاخراج كشاشة الحاسوب أو شاشات العرض المختلفة لها تأثير كبير على رؤيتنا لهذه الصور، فإذا كانت هذه الشاشات ذات تمايز يقل عن ذلك الموجود في الصورة نفسها فإن ذلك التمايز الاضافي الذي تحمله الصورة ليس له فائدة.

الأجهزة المستخدمة لإدخال و اخراج الصور في جهاز الحاسوب:

1- الماسح الضوئي (Scanner)

يستخدم في إدخال صور ورسومات إلى الحاسوب، حيث يقوم الماسح الضوئي بتحويل الصورة من طبيعتها الرسومية إلى صورة رقمية Digital حتى تلاءم طبيعة الحاسوب. باتت الماسحات الضوئية تتخذ أشكالاً أخرى معروفة كتلك المستخدمة في المحلات التجارية،

باتت الماسحات الضوئية تتخذ أشكالاً أخرى معروفة كتلك المستخدمة في المحلات التجارية، حيث تستخدم الماسحة الضوئية لقراءة الشيفرة الرقمية للمنتجات المباعة و التي تعرف باسم (Bar Code Scanner) .

كيفية عمل الماسح الضوني:

- . يتم وضع الصورة المراد مسحها للأسفل على اللوح الزجاجي الشفاف للماسح الضوئي .
- يقوم مصدر الضوء الداخلي للماسح بالإشعاع على السطح الزجاجي و ما خلفه من معلومات.
- ينعكس الضوء على قطعة CCD (Charged-Couple Device) فيقوم ال CCD بإصدار اشارات كهرباتية تعبر عن الضوء الساقط عليها .
- تنتقل الاشارات الكهربانية الناتجة من الـ CCD الي الـ CCD الي (Analog to Digital Converter)
 الذي يقوم بتحويل الاشارات الكهربانية المستقبلة الي مجموعه من الأرقام الثنانية (الاشارات الرقمية). و من ثم ترسل هذه الاشارات إلى جهاز الحاسوب لتكون الصورة.

ففي الماسحات الضوئية تستخدم طريقة الـ Three pass حيث يتم مسح الصورة بأكملها ثلاث مرات و في كل مرة يتم استخدام أحد الفلائر الثلاثة (أحمر , أخضر , أزرق) , وبعد الانتهاء من الثلاث عمليات يتم تجميع الثلاث نتائج مع بعضها لتكوين الصورة الحقيقية .

تختلف الماسحات الضوئية في خاصيتين رئيسيتين هما تمايز الماسح الضوئي و التمايز اللوني.

فتمايز الماسح الضوئي عادة يمثل برقمين كما يلى:

(Dots Per Inch) dpi 3200 * 1600 أي (عدد النقاط في الانش الواحد)

الرقم الاول 1600 هو عدد المجسات الضوئية في الانش الواحد.

و الرقم 3200 يوضح عند المرات التي توقف فيها الضوء للقراءة العمودية في الانش الواحد.

أما التمايز اللوني فهو هو عدد الـ Bits المستخدمة لتمثيل اللون في كل بيكسل في الصورة. و كلما زاد التمايز اللوني فإن عدد الألوان التي يمكن تمثيلها يكون أكبر و بالتالي يكون الماسح الضوئي أكثر قدرة على تمثيل اللون الطبيعي بشكل أدق.

تتوافر ماسحات ضوئية بتمايز لونى Bits 48 - Bits 32 - Bits 24

كما توفر البرمجيات المساندة للماسحات الضوئية امكانية معالجة الصور البسيطة، مثل قص مساحة محددة من الصورة قبيل المسح الضوئي، مما يسرع المسح الضوئي.

2- الكاميرات الرقمية

لا تختلف الكاميرات الرقمية في طريقة عملها كثير عن الماسحات الضوئية فكلاهما يعتمد على (Charged-Couple Device CCD في تحويل الضوء المستقبل إلى اشارات كهربائية ، تتنقل هذه الاشارات من الـ CCD الي الـ CCD الي الـ Analog to Digital Converter) ACD) الذي يقوم بتحويل الاشارات الكهربائية المستقبلة الي مجموعه من الأرقام الثنائية (الاشارات الرقمية) ليتم تخزينها حاسوبياً.

فالكامير الرقمية هي آلة إلكترونية تلتقط الصور وتخزنها بشكل إلكتروني بدلاً من استخدام الأفلام مثل كاميرات التصوير التقليدية.

أغلب الكاميرات الرقمية يرافقها ذاكرة بأحجام مختلفة لتخزين أكبر عدد من الصور.

تسمح الكاميرات الرقمية بعرض الصور، وحذف الغير مرغوب منها قبل طباعتها، كما توفر عليك الذهاب إلى معمل تحميض الصور والانتظار ليوم أو عدة أيام حتى يتم تحميضها.

تتميز الكاميرات الرقمية ايضا بتعد الخيارات سواء قبل التقاط الصورة أو بعده، فقبل الالتقاط يمكنك رؤية الصورة النهائية، بحيث بمكنك تطبيق تأثيرات كالتصوير بالأبيض والأسود مثلاً. وبعد الالتقاط يمكنك معاينة الصورة، وتطبيق بعض المؤثرات عليها، كالتدوير والعكس، أو حتى حذفها. أما عند نقلها إلى الحاسوب، فهناك تبدأ الخيارات ولا تنتهى.

الـ CCD مسؤولة عن التقاط شدة الإضاءة بينما الفلاتر الثلاثة مختصة بالألوان الأساسية الثلاثة (الاحمر و الاخضر و الازرق) فالفلتر الأحمر يسمح فقط بالطيف الاحمر بالمرور عبره و تقاس شدة الضوء الأحمر على الفلتر الأحمر في شدة الضوء الأحمر على الفلتر الأحمر في CCD يتم قياس شدة اللون الاحمر على كل بيكسل, فإذا كانت الاضاءة معدومة تسجل القيمة 0 و إذا كانت شديدة تسجل القيمة 255 و كذلك الحال في فلتري اللونين الاخضر و الأزرق, ثم تجمع شدة الاضاءة من الألوان الثلاثة الاساسية لتكوين اللون النهائي للصورة.

تقاس جودة الكاميرات الرقمية يقدرتها التخزينية ، أي المساحة التي يمكن تخزين الصور بداخلها، اضافة إلى تمايز الصورة.

و تتوافر حاليا كاميرات ذات تمايز تماوي MegaPixels أو 8 MagaPixel . 8

مثال

كاميرا رقعية بمساحة تخزينية مقدارها RGB , إذا كان تمايز الصورة يساوي 100*100 بيكسل باستخدام الفضاء اللوني RGB. احسب أكبر عدد من الصور يمكن تخزينها داخل هذه الكاميرا.

الحل

حجم الصورة الواحدة = 100*100*24 عجم الصورة الواحدة = 30000 Bytes 30000 حجم الصورة الواحدة = 829.3 حجم الصورة الواحدة = 829.3 الصورة الواحدة عدد الصور = المساحة الكلية / حجم الصورة الواحدة عدد الصور = 29.3 / 8000 = 27.5 صورة

(LCD) 4 -3

و هي المسماة (LCD) (Liquid Crystal Display) أي (عرض السائل الكريستالي). و تمتاز شاشات الـ LCD بأنها أقل سماكة من تلك التي تستخدم تكنولوجيا الـ CRT و اكثر ثمناً .

(CRT) 4 -4

لعل أشهر الطرق المتبعة لإخراج الصورة هي شاشات العرض (Monitors) المصاحبة لجميع أجهزة الحاسوب.

معظم شاشات العرض تستخدم طريقة (CRT) (Cathode Ray Tube) أي (انبوب أشعة الكاثود) لعرض الصور, و هي المستخدمة في أجهزة التلفاز أيضاً.

حيث يتم تحويل الصورة المخزنة على الجهاز من سلملة الارقام الثنائية الممثلة لألوان الصورة إلى صورة على الشاشة المرنية.

فتقوم شاشات العرض بعملية (DAC) أي بتحويل الارقام الممثلة للصورة إلى شحنات كهربائية و يتولى جهاز الـ CRT توجيه هذه الشحنات الكهربائية إلى النقاط الموجودة على الشاشة. و تضاء النقاط بالألوان الثلاثة الاحمر و الأخضر و الأزرق ، إلا أن عين الانسان قادرة على دمج الألوان المتقاربة مرة أخرى لتكوين الصورة على الشبكية.

تختلف شاشات الحاسوب في تمايزها, كما تختلف شاشة الحاسوب عن تلك المستخدمة في التلفاز، حيث يستلزم الحاسوب تمايز أ أعلى ؛ لأننا نجلس أقرب إلى شاشة الحاسوب من شاشة التلفاز.

تختلف شاشات الحاسوب في أحجامها حيث تقاس بالطول القطري. و من الأمثلة على الاحجام 14 انش – 15 انش – 15 انش – 15 انش، ولا يمثل هذا الطول القطري المساحة المستخلة في الشاشة، أي النقاط المضينة و لكنه يمثل الطول القطرى الكلى للشاشة، بما فيها المنطقة البلاستوكية المحيطة بالشاشة.

معسالجسة النعسسور

يمكننا اجراء تعديلات و تحسينات على الصور لنحدث تغيرات ذات أثر ايجابي على الصور من خلال خوار زميات محددة سنعرض بعضها.

(Image Subtraction) أولا : طرح الصورة

نحتاج احيانا صورة لشخص معزولة عن الخلفية ،فمثلاً نحتاج صورة لمقدم البرنامج بحيث يبدو لنا انه في مكان مختلف عن المكان الذي صورت فيه الصورة الأصلية.

نستطيع عمل ذلك من خلال طرح خلفية الصورة (Background) من الصورة الأمامية (Foreground) كما في المثال التالي.

مثال

إذا كانت خلفية الصورة (Background) 4 * 4 بيكسل كما هو مبين في الجدول المبين:

125	125	125	125
214	125	214	125
214	125	214	214
214	214	214	214

وكانت أمامية الصورة(Foreground) كما يلى:

	125	125	125	125
ĺ	214	98	112	125
	214	125	112	214
	214	214	214	214

فإن الصورة الناتجة عن طرح أمامية الصورة من خلفيتها كما يلي:

	0	0	0	0
Ì	0	27	102	0
Ī	0	0	102	0
Ī	0	0	0	0

حيث تبدو البيكسلات الممثلة لخلفية الصورة باللون الأسود و تأخذ القيمة (0).

و تبقى البيكسلات الممثلة الأمامية ظاهرة في الناتج .

و الجدير ذكره أن ناتج طرح الصورة لا يبدو واضحاً تماما عند التطبيق. ذلك أن الصورة المأخوذة للخلفية تختلف بعض الشيء عن تلك المأخوذة عن أمامية الصورة, فقد يبدو ان هناك اختلاف في الاضاءة أو حركة الكاميرا.

ثانيا : تنقية الصورة (Filters)

تستخدم لإزالة الشوائب و الأخطاء الموجودة بالصورة . وهناك عدة طرق لتنقية الصورة (الوسط - الوسيط - جاوس).

ا طريقة الوسط (Mean)

تستخدم هذه الطريقة لإزالة الشوائب ذات الحجم الكبير في الصورة.

تقوم هذه الطريقة على تعديل قيمة اللون في كل بيكمل بحماب الوسط الحمابي لهذه البيكمل. مضافاً إليها البيكملات المحيطة على شكل مصفوفة, كما بالشكل التالى:

206	125	98	
216	125	98]
212	214	101]

حيث تحتمب قيمة البيكسل المظللة في المثال كما يلي:

155 = 9 / (206+125+98+216+125+98+212+214+101)=

يجدر بالذكر أن حجم المصفوفة لا يقتصر على 3*3 حيث يمكن استخدام مصفوفة 5*5 للحصول على قيمة أكثر وسطية للبيكسل.

و لكن من مساوى هذه الطريقة :

 انه يتم استبدال لقيمة جميع البيكسلات في الصورة بالوسط الحسابي المحيط حيث تؤثر القيمة الشاذة سلباً على قيم البيكسلات المحيطة بها.

2- هذه الطريقة تجعل الصورة أقل وضوحاً حيث تتبدل الحواف بقيمة الوسط الحسابي ما يقلل
 حدة هذه الحواف و وضوحها.

و يمكن ان تحتسب طريقة التنقية باستخدام الوسط الحسابي بضرب المصفوفة (3*3) بمصفوفة أخرى تسمى النواه (Kernel) كما يلى:

206	125	98
216	125	98
212	214	101

		Real man ()	cerner
	s.1	1	1
	9	9	9
8 1	1.17	_1_	1
	9	9	9
	1	_1_	1
	9	9	9

+ 216 *(9\1)+ 206*(9\1)+214*(9\1)+125*(9\1)+125*(9\1) + 101*(9\1) + 98*(9\1) + 98*(9\1) = 155 = 212*(9\1)

2- طريقة الوسيط (Median)

استخدمت هذه الطريقة كبديل عن طريقة الوسط الحسابي.

و هي تستخدم في إزالة الشوائب النقطية (التي تكون على شكل نقاط كثيرة و صغيرة), أي ذات المساحة الضنيلة بحيث تشمل بيكسلا أو اثنين.

تقوم هذه الطريقة باستبدال قيمة الصورة بالوسيط الحسابي للنقاط الموجودة في المصفوفة 3*3 المحيطة مثلاً كما يلي:

206	204	200
198	25	205
212	211	207

حيث يحتسب الوسيط الحسابي من خلال اعادة ترتيب القيم في المصفوفة ترتيباً تصاعدياً:

212 - 2011 - 207 - 206 - 205 - 204 - 200 - 198 - 25

ثم تحتسب قيمة منزلة الوسيط كما يلى: (9+1) 2 = 5

نستنتج من ذلك أن الوسيط هو 205

تلاحظ أن البيكمل الذي يمثل قيمة شاذة (25) يتم التخلص منه باستبداله بقيمة بالوسيط (205).

206	204	200
198	205	205
212	211	207

(Gaussian) طريقة جاوس

تستخدم طريقة جاوس للتخلص من الشوانب غير المنتظمة في الصورة و لإعطاء قدر أكبر للقيمة الأصلية للبيكسل في الحساب.

من الأمثلة على التنقية باستخدام طريقة جاوس المصفوفة التالية:

1	2	1
16	16	16
2	4	2
16	16	16
1	2	1
16	16	16

تعطى هذه الطريقة وزناً أكبر في حساب القيمة للبيكسل الأصلي، و للبيكسلات الاربعة المحيطة بالجهات الاربعة كما بالمثال التالي.

206	125	98
216	125	98
212	214	101

1	2	1
16	16	16
2	4	2
16	16	16
1	2	1
16	16	16

206*(16\1)+214*(16\2)+125*(16\4)+125*(16\2) + 101*(16\1) + 98*(16\2) + 98*(16\1)= 151 = 212*(16\1) + 216 *(16\2)+

ثالثاً : التعديل

كثيراً ما نلتقط صوراً فنلاحظ ظهور أجزاء منها بإضاءة عالية و أجزاء أخري تكون إضاءتها منخفضة و ضعيفة.

هناك طريقتين رئيسيتين في تعديل إضاءة الصورة (التعديل الخطى - التعديل اللو غاريتمي).

(Linear Mapping) -1

الهدف منها هو زيادة أو إنقاص الإضاءة في الصورة.

يقوم التعديل الخطى ببساطة في الصور ذات التدرج الرمادي بزيادة قيمة كل بيكسل بمقدار ثابت مما يؤدي إلى اقتراب قيمة البيكسل من اللون الأبيض ، و بالتالي تفتيح الصورة.

ظو أردنا تفتيح الصورة التالية نقوم بزيادة كل بيكسل بمقدار 40 مثلاً كما يلي :

206	204	200
150	140	205
160	249	255


الحا

نقوم بإضافة مقدار 40 على كل بيكسل في الصورة ، بحيث نراعي عدم زيادة قيمة أي بيكسل عن 255 .

حيث أن الرقم 255 يمثل اللون الأبيض ، وكما نعلم فإنه لا يمكن تقتيح اللون الأبيض (فاللون الأبيض هنا لا يتأثر بالتعديل الخطي). فلو كان لدينا بيكسلاً قيمته 250 فبإضافة المقدار 40 يصبح 255 كحد أقصى، كما يلى:

246	244	240
190	180	245
200	255	255

والشكل التالي يوضح العلاقة الخطية بين القيمة الأصلية و القيمة الجديدة للبيكسل:




التمثيل البياني لقيم الصورة (Histogram):

يعتمد الـ (Histogram) على وجود محوري السينات و الصادات، حيث: محور السينات : يمثل القيم التي تأخذها البيكسل (0 . . . 255). محور الصادات : تمثل عدد البيكسلات التي تحمل هذه القيمة في الصورة.

مثل (Histogram) السورة ذات البيكسلات التالية.


00	11	10	01	01
00	00	10	10	10
10	00	01	10	10
11	00	01	01	10
11	01	01	01	01
00	01	01	01	01

الحل



 و إذا جرى تعديل خطي بزيادة قيمة كل درجة واحدة فقط, فاحسب القيم الناتجة للبيكسلات ثم ارسم التمثيل البياني (Histogram) الجديد.

01	11	11	10	10
01	01	11	11	11
11	01	10	11	11
11	01	10	10	11
11	10	10	10	10
01	10	10	10	10




نلاحظ انه عند اضافة رقم للقيمة الاصلية فإن كل بيكسل تحركت مقدار ثابت إلى اليمين (أي باتجاه اللون الأبيض).

أيضاً البيكسلات ذات القيمة العالية تتراكم عند القيمة 255.

2- التعديل اللوغاريتمي (Logarithmic Mapping)

على الرغم من الفوائد الجمة التي يقدمها التعديل الخطى للصور إلا أن هذا التعديل يرفع قيمة كل بيكسل في الصورة بمقدار ثابت ، ولا تنطبق هذه الحالة عندما يكون الجسم المراد تحسين صورته داكناً على خلفية بيضاء، حيث تزداد المساحة البيضاء بدل تعديلها.

يقوم التعديل اللوغاريتمي على أساس زيادة الفروق اللونية بين البيكسلات الداكنة بشكل أكبر من تلك الفروقات بين البيكسلات الفاتحة كما بالشكل التالي.



فالتعديل الخطى يعمل على تقتيح جميع الألوان في الصورة. و التعديل اللوغاريتمي يعمل على تفتيح الصورة مع ابقاء الأشكال الداكنة داكنة بشكل يوضح الفروق في الصورة.

رابعاً: تعديد المواف (Edge Detection)

تعرف الحواف في الصورة بأنها المناطق التي يحدث فيها تغيير مفاجئ في قيمة البيكسل، أي تغيير حاد في شدة اللون أو درجته.

يمكن الاستفادة من الحواف في تحديد الاشكال الموجودة في الصورة و التعامل معها. أحيانا تكون الحواف مليئة بالشوائب لذا يجب تنقيتها من الشوائب بطرق التنقية (على الرغم أنها تؤدي إلى تقليل حدة الصورة و تباينها)، ثم نقوم بعد ذلك بتحديد الحواف.

تقنية سوبل لتحديد الحواف:

تقوم هذه التقنية على حساب الفرق طوليا و عرضيا بين البيكسل و البيكسلات المجاورة لها لتحديد ما إذا كانت هذه البيكسل حدا/حافة طولية او عرضية حيث نستخدم المصفوفتان التاليتان في الحساب كما يلي :

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{a.(40)} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \text{a.(40)}$$

نستخدم المصفوفة الأولى لحساب الحدود الأفقية في الصورة. نستخدم المصفوفة الثانية لحساب الحدود العمودية في الصورة.

باستخدام مصغوفتي سوبل قم بتحديد الحواف العمودية و الأفقية في الصورة التالية, علما بأن الفضاء اللوني المستخدم فيها هو التدرج الرمادي:

100	100	100	=
100	100	100	- 2
20	20	20	

0 = (20*1)+(20*0)+(20*1-)+(100*2)+(100*0)+(100*2-)+(100*1)+(100*0)+(100*1-) = (20*1)+(20*2)+(20*1-)+(20*2)+(20*1-)+(20*2)+(20*1-)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20*2)+(20* 320-=(20*1)+(20*2)+(20*1)+(100*0)+(100*0)+(100*0)+(100*1-)+(100*2-)+(100*1-)= هراص * م

نلاحظ ان قيمة الحد الأفقي = صفر (لا تغيير) قيمة الحد العمودي سالبة برقم عالى (-320) و هذا يشير إلى وجود حد عمودي عند هذا البيكسل

> يمثل البيكسل حداً بين منطقتين. قيمة الحد تكون اكبر كلما كان التغيير أكبر و أوضح.

باستخدام مصغوفتي سوبل قم بتحديد الحواف العمودية و الأفقية في الصورة التالية, علما بأن الفضاء اللوني المستخدم فيها هو التدرج الرمادي:

123	123	123	123	123	
124	124	124	124	124	
244	244	244	244	244	
244	244	244	244	244	=
244	244	244	244	244	
244	244	244	244	244	

الحل

هـ(س) + م = 0	ه(س) * م = 484	ه(س) * م = 0
هـ(ص) + م = 484	هرس) * م = 484	هرص) * م = 484
هد عمودي	هنا عمودي	حد عمودي
هرس) * م = 480	هرس) * م = 480	هرس) *م = 0
هرص) * م = 480	هرص) * م = 480	هرص) *م = 480
هد عمودي	هد عمودي	هد عمودي
هرس) *م = 0	ه(س) *م = 0	ه(س) * م = 0
هرص) *م = 0	ه(ص) *م = 0	ه(ص) * م = 0
هـ(س) * م = 0	ه(س) *م = 0	ه(س) * م = 0
هـ(ص) * م = 0	ه(ص) *م = 0	ه(ص) * م = 0

(Bitmap)

يعد ملف (Bitmap) من تصميم شركة مايكروسوفت و هو النوع الأساسي من صور نظام التشغيل ويندوز.

تنتهي ملفات (Bitmap) بالامتداد (bmp).

ملفات الـ (Bitmap) غير مضغوطة، إلا انه يمكن ضغطها باستخدام الترميز الكلي (Run-Length Encoding)

يقسم ملف الـ (Bitmap) إلى اربع اقسام رنيسية:

- 1- ترويسة الملف (File Header) يتكون من 14 بايت.
- 2- ترويسة معلومات (Information Header) يتكون من 40 بايت.
- 3- جدول الألوان(Color Table) يحتوى معلومات حول الألوان الموجودة.
- 4- معلومات البيكسلات (Pixel Data) تحتوى المعلومات اللونية لكل بيكسل في الملف.

معلومات البيكسلات	جدول الألوان	ترويسة معلومات	ترويسة الملف
-------------------	--------------	----------------	--------------

تختلف تقسيمات الملفات الأخرى مثل ملفات الـ (Tiff) أو غيرها ، في حين أن الاساس لمثل هذه التكوينات متشابه، إلا أن طريقة الترتيب و المناطق المحجوزة و احجامها تختلف.

أولاً : ترويسة اللف (File Header):

حيث تحتوى على معلومات حول الملف و تقسم حسب الجدول التالي:

و تساوي دائماً BM أي ملف Bitmap	2 بایت	نوع الملف
و هو حجم الملف كاملاً	4 بایت	حجم الملف
و هي المنطقة المحجوزة في الترويسة و تساوي صفر دائما	4 بایت	محجوز
المسافة بين بداية الملف و بداية معلومات البيكسلات	4 بایت	فاصل المسافة(Offset)

ثانياً : ترويسة الملومات (Information Header):

حيث تحتوى على معلومات حول الصورة و تقسم حسب الجدول التالي:

عدد البايت المستخدمة لتسجيل ترويسة المعلومات (دائما 40 بايت)	4 بایت	حجم ترويسة المعلومات
عرض الصورة بالبيكمل	4 بایت	عرض الصورة
ارتفاع الصورة بالبيكسل	4 بایت	ارتفاع الصورة
عادة تساوي 1	2 بارت	عدد سطوح الصورة
عدد ال (Bits) المستخدمة لتمثيل اللون في كل بيكسل.	2 بایت	التمايز اللوني
(تكون 0 للصورة غير مضغوطة) و(1أو 2 الصورة مضغوطة)	4 بایت	ضغط الصورة
عدد البايتس المستخدمة في تمثيل معلومات البيكسلات.	4 بایت	حجم الصورة
عدد البيكسلات لكل متر أفقي. (عادة =0)	4 بایت	التمايز الأفقي
عدد البيكسلات لكل متر عمودي. (عادة =0)	4 بایت	النمايز الرأسي
العدد المختلف من الألوان المستخدمة في الصورة.	4 بایت	عدد الألوان
عدد الألوان المهمة في الصورة و إذا كان صفر فهذا يعنى أن كل الألوان ذات اهمية.	4 بارت	عدد الألوان المهمة

مثال

صورة غير مضغوطة ذات تمايز 250*250 بيكمل و ذات تمايز لوني بمقدار 4 من الـ Bits ، تمثل ترويسة المعلومات التالية:

عدد الأثوان المهمة	عد الألوان	الثمارز الرأسي	الثمارز الأقلى	هجم الصورة	ضغط الصورة	الثمايز اللوثي	عدد سطوح الصورة	ارتقاع تصور ا	عرش الصورة	هجم غرويسة لمطومات
0	0	0	0	0	0	4	1	250	250	40
8000000	0000000	00000000	0000000	00000000	00000000	00001000	10000000	611111010	011111010	00101000

ثالثاً : جدول الألوان (Color Table):

يمثل جدول الألوان القيم اللونية المستخدمة في الصورة.

فمثلاً إذا كان التمايز اللوني للصورة = 1 فإنه يمكن تمثيل لونين في الصورة هما الأبيض و الأسود أو أي لونين آخرين.

يحتوى جدول الألوان على قيم لكل لون من هذه الألوان (الاحمر - الاخضر - الازرق)، حيث يتخذ كل لون من الألوان سطراً في جدول الألوان كما يلي:

7-0-050	5-7-6	
قيمة الأحمر	1 بایت	تمثل مقدار اللون الأحمر في اللون الممثل.
قيمة الأخضر	1 بايت	تمثل مقدار اللون الأخضر في اللون الممثل.
قيمة الأزرق	1 بایت	تمثل مقدار اللون الأزرق في اللون الممثل.
محجوز		و يساوي صفر دائماً

و بالتالي فإنه في المثال السابق حيث يجب تمثيل لونين فقط هما الأبيض و الأسود ، فإن التمايز اللوني = 1 Bit و بالتالي فإن جدول الألوان يتخذ الشكل التالي:

 Bit

 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 0
 0
 0
 0

 0
 255
 255
 1

ويمكن لنفس التمايز الوني (Bit) أن يمثل لونين أخريين كالأزرق و الأصغر مثلاً كما في الجدول التالي:

محجوز	قيمة الأزرق	قيمة الأخضر	قيمة الأحمر	Bit
0	255	0	0	0
0	0	255	255	1

حيث يمثل (Bit = 0) اللون الأزرق.

و يمثل (Bit = 1) اللون الأصفر.

و بالتالي فإن الجدول اللوني يستخدم في شرح ألوان الصورة.

رابعاً: معلومات البيكسلات (Pixel Data):

يمثل المعلومات اللونية لكل بيكسل على حدة، سواء كانت عبارة عن مؤشر لقيم معينة في جدول الألوان، او عبارة عن قيم مباشرة كما في قيم RGB المباشرة.