

# Workshop C: Gestion du réseau de la poste tunisienne

# Fascicule 2 : Configuration des VLANs et du protocole DTP

# **Contexte**

Après la mise en place des différents équipements réseau et la configuration des commutateurs au niveau de la zone « Région Nord » **ZB**, la poste tunisienne a décidé de créer des différents départements afin d'organiser le trafic et limiter la diffusion.

Pour ce faire, vous, en tant qu'administrateur du réseau de la poste tunisienne, devez proposer une solution qui assure cette séparation.

# **Objectifs**

A la fin de cette manipulation, en répondant aux tâches demandées, vous serez capables de :

- ✓ Faire la configuration des Réseaux Locaux Virtuels VLANs dans la Zone **ZB**
- ✓ Assurer la configuration du protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol).

# Tâches à réaliser

Pour cette deuxième partie du Workshop, vous êtes amenés à faire les manipulations nécessaires sur la zone **ZB** pour accomplir les tâches suivantes :

- Affichage de la configuration courante des VLANs
- Création des nouveaux VLANs
- Suppression d'un VLAN existant
- Affectation des interfaces au VLAN correspondant
- Suppression d'une interface d'un VLAN
- Configuration d'une liaison trunk 802.1Q entre les commutateurs

#### Rendu

Vous êtes invités à répondre aux différentes questions dans les espaces réservés pour les réponses puis déposer le fichier sur votre Google Classroom « Section 2 : VLAN ». Un seul rendu est à remettre par groupe avec le nom : NomGroupe-Classe.pdf

Veuillez respecter la date limite de remise de travail.

2021-2021

## Partie 1 : Affichage de la configuration courante des VLANs

Vous allez commencer par vérifier les différents VLANs déjà créés sur les différents commutateurs.

**1-** Affichez la liste des VLANs dans tous les commutateurs de la Zone **ZB**. Quelle commande avez-vous utilisé?

Show vlan brief

ZB-Switch2#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
l default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	
ZB-Switch2#		

Ctrl+F6 to exit CLI focus

- 2- Quel est le VLAN par défaut ? le vlan par défaut est vlan 1
- **3-** Quel est l'état du VLAN par défaut ?

VLAN1 est actif

**4-** Quels ports sont attribués au VLAN par défaut ?

Les ports FastEthernet sont :Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Les ports gigabit ethernet sont: Gig0/1, Gig0/2

#### Partie 2 : Création des VLANs

Vous avez remarqué que le domaine de diffusion de la zone « Région Nord » est assez important ce qui a dégradé les performances du réseau. Vous avez alors décidé de segmenter la zone **ZB** selon les départements. Le directeur la poste tunisienne vous a fourni la liste des départements de l'entreprise. Dans cette partie vous allez faire les configurations nécessaires pour accomplir cette tâche.

1- Commencez par choisir des noms significatifs des différents VLANs :

Numéro VLAN	Nom
21	Technique
22	Export
23	Import
24	RH

2- Créez et nommez les VLANs déjà mentionnés dans le tableau ci-dessus sur tous les commutateurs de la zone ZB. Quelles commandes avez-vous utilisé pour créer le VLAN 21 sur le commutateur ZB\_Switch3?

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ZB-Switch4 (config) #vlan 21

ZB-Switch4 (config-vlan) #name Technique

ZB-Switch4 (config-vlan) #vlan 22

ZB-Switch4 (config-vlan) #name Export

ZB-Switch4 (config-vlan) #vlan 23

ZB-Switch4 (config-vlan) #name Import

ZB-Switch4 (config-vlan) #vlan 24

ZB-Switch4 (config-vlan) #vlan 24

ZB-Switch4 (config-vlan) #name RH

ZB-Switch4 (config-vlan) #end

ZB-Switch4 (config-vlan) #end

ZB-Switch4#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
ZB-Switch5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switch5(config) #vlan 21
ZB-Switch5(config-vlan) #name Technique
ZB-Switch5 (config-vlan) #vlan
% Invalid input detected at '^' marker.
ZB-Switch5(config-vlan)#vlan 22
ZB-Switch5 (config-vlan) #name Export
ZB-Switch5(config-vlan)#vlan 23
ZB-Switch5(config-vlan)#name Import
ZB-Switch5 (config-vlan) #vlan 24
ZB-Switch5 (config-vlan) #name RH
ZB-Switch5 (config-vlan) #end
ZB-Switch5#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
                                                                Copy
Ctrl+F6 to exit CLI focus
```

•••••

```
ZB-Switch2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switch2(config)#vlan 21
ZB-Switch2(config-vlan)#name Technique
ZB-Switch2(config-vlan)#vlan 22
ZB-Switch2(config-vlan)#name Export
ZB-Switch2(config-vlan)#vlan 23
ZB-Switch2(config-vlan)#name Import
ZB-Switch2(config-vlan)#vlan 24
ZB-Switch2(config-vlan)#name RH
ZB-Switch2(config-vlan)#end
ZB-Switch2(config-vlan)#end
ZB-Switch2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

......

```
ZB-Switch3#show vlan brief
 VLAN Name
                                   Status Ports
                                   active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
 1 default
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                            Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                            Gig0/1, Gig0/2
    Technique
                                  active
 22 Export
                                  active
 23 Import
                                   active
 24 RH
                                   active
```

**3-** Vérifiez la création des VLANs sur les différents commutateurs. Quelle commande vous permet de vérifier la création des VLANs sur **ZB\_Switch4**?

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1	Technique	active	
22	Export	active	
23	Import	active	
24	RH	active	
1002	fddi-default	active	
.003	token-ring-default	active	
004	fddinet-default	active	
	trnet-default witch4#	active	

```
ZB-Switch3>enable
ZB-Switch3#show vlan brief
VLAN Name
                                         Status
                                                 Ports
     default
                                         active
                                                    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,
Fa0/16
                                                    Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19,
Fa0/20
                                                    Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23,
Fa0/24
                                                    Gig0/1, Gig0/2
21
     Technique
                                         active
22
     Export
                                         active
    Import
23
                                         active
24
    RH
                                         active
1002 fddi-default
                                         active
1003 token-ring-default
                                         active
1004 fddinet-default
                                         active
1005 trnet-default
                                         active
ZB-Switch3#
```

4- Quel est l'état du VLAN 21 ? Pourquoi ?

#### VLAN 21 est actif

5- Quels ports sont attribués au VLAN 21 ? Aucun port

# Partie 3: Attribution des ports VLAN

Vous souhaitez maintenant attribuer les différents terminaux de la zone **ZB** selon le plan d'adressage suivant :

VLAN	Adresse réseau
Vlan 21	10.150.21.0/24
Vlan 22	10.150.22.0/24
Vlan 23	10.150.23.0/24
Vlan 24	10.150.24.0/24

1- Affectez les différentes interfaces des commutateurs aux VLANs correspondants.

```
ZB-Switch3#configure t
ZB-Switch3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switch3(config)#int f0/3
ZB-Switch3(config-if)#switchport mode access
ZB-Switch3(config-if)#switchport access vlan 22
ZB-Switch3(config-if)#end
ZB-Switch3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ZB-Switch3#
```

```
ZB-Switch5(config)#
 ZB-Switch5 (config) #
   ZB-Switch4(config) #int f0/2
   ZB-Switch4 (config-if) #switch
   ZB-Switch4(config-if) #switchport mode access
   ZB-Switch4(config-if) #switchport access vlan 24
   ZB-Switch4 (config-if) #end
   ZB-Switch4#
   %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
   ZB-Switch4#confi
   ZB-Switch4#configure t
   ZB-Switch4#configure terminal
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   ZB-Switch4(config)#int f0/4
   ZB-Switch4(config-if) #switchport mode access
   ZB-Switch4(config-if) #switchport access vlan 21
   ZB-Switch4 (config-if) #exit
   ZB-Switch4 (config) #
   ZB-SWITCHS#CONFIGURE TERMINAL
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  ZB-Switch3(config)#int f0/4
  ZB-Switch3(config-if) #switchport mode access
  ZB-Switch3(config-if) #switchport access vlan 23
  ZB-Switch3 (config-if) #
  ZB-Switch3(config-if)#end
  ZB-Switch3#
  %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
  ZB-Switch3#
      ZB-Switch6#configure t
er
      ZB-Switch6#configure terminal
      Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
      ZB-Switch6(config)#int f0/8
      ZB-Switch6(config-if) #switchport mode access
e
      ZB-Switch6(config-if) #switchport access vlan 22
      ZB-Switch6(config-if)#exit
·VO
      ZB-Switch6(config)#int f0/9
      ZB-Switch6(config-if) #switchport mode access
      ZB-Switch6(config-if) #switchport access vlan 22
      ZB-Switch6(config-if)#int f0/10
      ZB-Switch6(config-if) #switchport mode access
N_{\rm L}
      ZB-Switch6(config-if) #switchport access vlan 23
      ZB-Switch6 (config-if) #end
      ZB-Switch6#
       %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ιV
       ZB-Switch6#
   2- Précisez les commandes utilisées pour associer le ZB-PC1 au vlan correspondant.
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switch3(config)#int f0/2
ZB-Switch3(config-if) #switchport mode access
ZB-Switch3(config-if) #switchport access vlan 21
ZB-Switch3 (config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan21, changed state to up
ZB-Switch3 (config-if) #end
ZB-Switch3#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
ZB-Switch3#
```

**3-** Quelle commande permet de vérifier ce résultat ?

### Le résultat sur ZB Switch3:

ZB-Sī	vitch3#show vlan brief		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
			Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
			Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,
Fa0/1	15		
			Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,
Fa0/1	19		
			Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,
Fa0/2	23		
			Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
21	Technique	active	Fa0/2
22	Export	active	Fa0/3
23	Import	active	Fa0/4
24	RH	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	
ZB-Sv	vitch3#		

4- Est-ce que l'état du VLAN 21 a été modifié ? Pourquoi ?

L'état de VLAN 21 est actif et que le port f0/2 a été affecté au vlan 21

## Partie 4: Suppression d'un VLAN

La direction de la poste tunisienne a décidé de supprimer l'un des départements, vous devez faire le nécessaire pour répondre à ce besoin.

1- Quelle commande avez-vous utilisé pour supprimer le VLAN en question ?

```
ZB-Switch2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switch2(config)#no vlan 21
ZB-Switch2(config)#
```

**2-** Comment peut-on vérifier ce résultat ?

```
ZB-Switch2#show vlan brief
VLAN Name
                                      Status
                                              Ports
    default
                                      active
                                               Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                               Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                               Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                               Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                               Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                               Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                               Giq0/1, Giq0/2
22 Export
                                     active
23 Import
24 RH
                                     active
                                      active
1002 fddi-default
                                     active
1003 token-ring-default
                                     active
1004 fddinet-default
                                     active
1005 trnet-default
                                      active
ZB-Switch2#
```

3- Qu'avez-vous constaté ? Proposez une solution pour corriger le problème.

On remarque que le port associé au vlan supprimé a été supprimé Avant de supprimer un VLAN, réaffectez tous les ports membres à

un autre VLAN.

ZB-Switch4#

ZB-Switch4#show vlan brief VLAN Name Status Ports \_\_\_\_\_ default active Fa0/1, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2 21 Technique Fa0/4 active Export 22 active 23 Import active 24 RH Fa0/2 active 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
	Export	active	180/23, 180/21, 6190/1, 6190/2
3	Import	active	
4	RH	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
.003	token-ring-default	active	
.004	fddinet-default	active	
005	trnet-default	active	


# Partie 5 : Configuration d'un vlan de gestion

Afin d'assurer la configuration à distance des différents commutateurs, vous êtes amenés à configurer leurs interfaces virtuelles de gestion.

- 1- Configurez une adresse IP sur tous les commutateurs pour le VLAN de gestion, VLAN 99 que vous devez créer et nommer « Gestion ».
- 2- Quelles sont les commandes nécessaires pour la configuration du VLAN de Gestion sur le commutateur **ZB\_Switch5**:


```
ZB-Switch5>enable
ZB-Switch5#conf
ZB-Switch5#configure t
ZB-Switch5#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switch5(config)#vlan 99
ZB-Switch5(config-vlan)#name Gestion
ZB-Switch5 (config-vlan) #exit
ZB-Switch5 (config) #int vlan 99
ZB-Switch5 (config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
ZB-Switch5(config-if)#ip add
ZB-Switch5(config-if) #ip address 10.150.99.2 255.255.255.0
ZB-Switch5(config-if)#no shu
ZB-Switch5 (config-if) #no shutdown
ZB-Switch5 (config-if) #exit
ZB-Switch5 (config) #
```

**3- ZB-PC1** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-Laptop1**? Pourquoi ?



La requête ping entre ZB-PC1 et ZB-Laptop1 n'a pas réussi car la machine ZB-PC1 appartient au vlan 21 (Technique) et ZB-Laptop1 appartient au vlan 23 (Import) donc ils n'appartiennent pas au même VLAN

**4- ZB-PC5** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-Printer** ? Pourquoi ?



La requête ping entre ZB-PC5 et ZB-Printer est réussi car les 2 machines ZB-PC5 et ZB-Printer Appartiennent au même VLAN 22 (Export)

5- **ZB-Laptop1** peut-il envoyer une requête ping à **ZB-PC6**? Pourquoi?

```
··· P ZB-Laptop1
   Physical
             Config
                     Desktop
                               Programming
                                             Attributes
    Command Prompt
    Packet Tracer PC Command Line 1.0
    C:\>ping 10.150.23.2
    Pinging 10.150.23.2 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Ping statistics for 10.150.23.2:
         Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    C:\>
```

La requête ping entre ZB-Laptop1 et ZB-PC6 n'a pas réussi parce que les 2 machines ne sont pas connectés (intraVLAN) et que les 2 commutateurs ZB-Switch1 et ZB-Switch2 n'est pas configuré pour gérer le trafic entre eux (VLAN de congestion).

PS: Les 2 machines appartiennent au même vlan 23 (IntraVLAN)

## Partie 6 : Configuration d'un trunk 802.1Q entre les commutateurs

Un réseau local virtuel natif est affecté à un port agrégé 802.1Q. Dans la zone **ZB**, le réseau local virtuel natif est le **VLAN 80**. Un port agrégé **802.1Q** prend en charge le trafic provenant de plusieurs réseaux locaux virtuels (trafic étiqueté), ainsi que le trafic ne provenant pas d'un réseau local virtuel (trafic non étiqueté). Le port agrégé 802.1Q place le trafic non étiqueté sur le réseau local virtuel natif. Dans cette partie, vous allez assurer cette configuration.

#### A- Configuration manuelle d'une liaison trunk

a. Créez le VLAN natif, VLAN 80 et nommez-le « Natif ».

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ZB-Switchl(config) #vlan 80

ZB-Switchl(config-vlan) #name Natif

ZB-Switchl(config-vlan) #exit

ZB-Switchl(config) #
```

```
ZB-Switchl#con
ZB-Switchl#conf
ZB-Switchl#configure t
ZB-Switchl#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switchl(config)#int g0/1
ZB-Switchl(config-if)#switchport mode trunk
ZB-Switchl(config-if)#switchport trunk native vlan 80
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. ZB-Switch2(config) #vlan 80 ZB-Switch2(config-vlan) #name Natif ZB-Switch2(config-vlan) #
```

```
ZB-Switch2(config) #int g0/1
ZB-Switch2(config-if) #switchport mode trunk
ZB-Switch2(config-if) #switchport trunk native vlan 80
```

b. Configurez toutes les interfaces de ZB-Switch1 de manière à imposer le trunking.

```
ZB-Switchl(config) #int range f0/1-3
ZB-Switchl(config-if-range) #switchport mode trunk
ZB-Switchl(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed
state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed
state to up
ZB-Switchl(config-if-range)#
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ZB-Switchl(config) #int f0/1

ZB-Switchl(config-if) #switch

ZB-Switchl(config-if) #switchport mode trun

ZB-Switchl(config-if) #switchport mode trunk

ZB-Switchl(config-if) #switchport tr

ZB-Switchl(config-if) #switchport trunk nativ

ZB-Switchl(config-if) #switchport trunk native vlan 80
```

c. Vous avez constaté qu'avec le mode trunk, tous les VLANs sont autorisés par défaut.

Proposez une solution pour limiter l'accès uniquement aux départements existants

```
ZB-Switchl#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dotlq
Operational Trunking Encapsulation: dotlq
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 80 (Natif)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotlq
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

```
ZB-Switchl#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ZB-Switchl(config) #int f0/l
ZB-Switchl(config-if) #switchport mode trunk
ZB-Switchl(config-if) #switchport trunk native vlan 80
ZB-Switchl(config-if) #switchport trunk allowed vlan 21,22?
WORD
ZB-Switchl(config-if) #switchport trunk allowed vlan 21,2223?
WORD
ZB-Switchl(config-if) #switchport trunk allowed vlan 21,2223?
WORD
ZB-Switchl(config-if) #switchport trunk allowed vlan 21,22,23,24,80,99
ZB-Switchl(config-if) #exit
ZB-Switchl(config) #
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

On a limité l'accès seulement aux VLANs existants, 21 ,22,23,24,80 et 99 Switchport trunk allowed vlan ( vlan existants)

**d.** Comment pouvez-vous vérifier la configuration d'une liaison Trunk?

ZB-Switch1#show interfaces f0/1 switchport

e. Le résultat de la commande sur le commutateur **ZB\_Switch1**:

```
ZB-Switchl#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dotlg
Operational Trunking Encapsulation: dotlq
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 80 (Natif)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotlq
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 21-24,80,99
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
ZB-Switchl#
```

**f.** Affectez les différentes interfaces trunk au VLAN natif. Quelles commandes avez-vous utilisé sur **ZB\_Switch1**?

#### B- Configuration dynamique d'une liaison trunk

a. Faites les configurations nécessaires sur ZB-Switch2 de manière à négocier le mode trunk.

```
ZB-Switch2 (config) #int f0/1
ZB-Switch2 (config-if) #switchport mode trunk
ZB-Switch2 (config-if) #switchport mode dynamic auto

ZB-Switch2 (config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

ZB-Switch2 (config-if) #
```

**b.** Comment pouvez-vous vérifier cette configuration?

### ZB-Switch2#show interfaces f0/1 switchport

c. Le résultat de la commande sur le commutateur ZB Switch2:

```
ZB-Switch2#show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dotlq
Operational Trunking Encapsulation: dotlq
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotlq
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
ZB-Switch2#
```

d.	Affectez les différentes interfaces trunk au VLAN natif.
	Quelles commandes avez-vous utilisé sur <b>ZB Switch 2</b> ?

**e.** Pourquoi voudriez-vous configurer manuellement une interface en mode trunk au lieu d'utiliser le protocole DTP ?

Comme dans tout protocole, le bug ou le plantage existe, ce qui a pour conséquence qu'un lien entre 2 switchs peut ne pas monter en Trunk et donc basculer en mode Access. Il est donc fortement conseillé de désactiver le DTP et de forcer le lien Trunk entre 2 switchs

Bon travaíl