Cours Programmation I (chapitre 6)

Licence Fondamentale SMI (semestre 3)

Pr. Mouad BEN MAMOUN

m.benmamoun@um5r.ac.ma

Année universitaire 2020/2021

Chapitre 6


Les pointeurs

Pointeurs : définition

- Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable.
- Exemple : Soit A une variable contenant la valeur 10 et P un pointeur qui contient l'adresse de A (on dit que P pointe sur A).

Remarques :

- Le nom d'une variable permet d'accéder directement à sa valeur
- Un pointeur qui contient l'adresse de la variable, permet d'accéder indirectement à sa valeur
- Le nom d'une variable est lié à la même adresse, alors qu'un pointeur peut pointer sur différentes adresses



Intérêts des pointeurs

- Les pointeurs présentent de nombreux avantages :
 - Ils sont indispensables pour permettre le passage par référence pour les paramètres des fonctions
 - Ils permettent de créer des structures de données (listes et arbres) dont le nombre d'éléments peut évoluer dynamiquement.
 Ces structures sont très utilisées en programmation.
 - Ils permettent d'écrire des programmes plus compacts et efficaces

Déclaration d'un pointeur

- En C, chaque pointeur est limité à un type de donnée (même si la valeur d'un pointeur, qui est une adresse, est toujours un entier).
- Le type d'un pointeur dépend du type de la variable pointée. Ceci est important pour connaître la taille de la valeur pointée.
- On déclare un pointeur par l'instruction : type *nom-du-pointeur ;
 - type est le type de la variable pointée
 - * est l'opérateur qui indiquera au compilateur que c'est un pointeur
 - Exemple : int *pi; //pi est un pointeur vers une variable de type int float *pf; //pf est un pointeur vers une variable de type float
- Rq: la valeur d'un pointeur donne l'adresse du premier octet parmi les n octets où la variable est stockée

Opérateurs de manipulation des pointeurs

- Lors du travail avec des pointeurs, nous utilisons :
 - un **opérateur 'adresse de': &** pour obtenir l'adresse d'une variable
 - un opérateur 'contenu de': * pour accéder au contenu d'une adresse

Exemple1:

- int * p; //on déclare un pointeur vers une variable de type int
- int i=10, j=30; // deux variables de type int
- p=&i; // on met dans p, l'adresse de i (p pointe sur i)
- printf("*p = %d \n",*p); //affiche : *p = 10
- *p=20; // met la valeur 20 dans la case mémoire pointée par p (i vaut 20 après cette instruction)
- p=&j; // p pointe sur j
- i=*p; // on affecte le contenu de p à i (i vaut 30 après cette instruction)

Opérateurs de manipulation des pointeurs

```
• Exemple2: float a, *p;
p=&a;
printf("Entrez une valeur: \n");
scanf("%f ",p); //supposons qu'on saisit la valeur 1.5
printf("Adresse de a= %x, contenu de a= %f\n", p,*p);
*p+=0.5;
printf ("a= %f\n", a); //affiche a=2.0
```

- Remarque: si un pointeur P pointe sur une variable X, alors *P peut être utilisé partout où on peut écrire X
 - X+=2 équivaut à *P+=2
 - ++X équivaut à ++ *P
 - X++ équivaut à (*P)++ // les parenthèses ici sont obligatoires car l'associativité des opérateurs unaires * et ++ est de droite à gauche

Initialisation d'un pointeur

- A la déclaration d'un pointeur p, on ne sait pas sur quelle zone mémoire il pointe. Ceci peut générer des problèmes :
 - int *p;
 *p = 10; //provoque un problème mémoire car le pointeur p n'a pas été initialisé
- Conseil: Toute utilisation d'un pointeur doit être précédée par une initialisation.
- On peut initialiser un pointeur en lui affectant :
 - l'adresse d'une variable (Ex: int a, *p1; p1=&a;)
 - un autre pointeur déjà initialisé (Ex: int *p2; p2=p1;)
 - la valeur 0 désignée par le symbole NULL, défini dans <stddef.h>.
 Ex: int *p; p=0;ou p=NULL; (on dit que p pointe 'nulle part': aucune adresse mémoire ne lui est associé)
- Rq: un pointeur peut aussi être initialisé par une allocation dynamique (voir fin du chapitre)

Pointeurs: exercice

```
main()
{ int A = 1, B = 2, C = 3, *P1, *P2;
  P1=&A;
  P2=&C;
  *P1=(*P2)++;
  P1=P2;
  P2=&B;
  *P1-=*P2;
  ++*P2;
  *P1*=*P2;
  A=++*P2**P1;
  P1=&A;
  *P2=*P1/=*P2;
```

Donnez les valeurs de A, B,C,P1 et P2 après chaque instruction

Opérations arithmétiques avec les pointeurs

- La valeur d'un pointeur étant un entier, certaines opérations arithmétiques sont possibles : ajouter ou soustraire un entier à un pointeur ou faire la différence de deux pointeurs
- Pour un entier i et des pointeurs p, p1 et p2 sur une variable de type T
 - p+i (resp p-i): désigne un pointeur sur une variable de type T. Sa valeur est égale à celle de p incrémentée (resp décrémentée) de i*sizeof(T).
 - p1-p2: Le résultat est un entier dont la valeur est égale à (différence des adresses)/sizeof(T).
- Remarque:
 - on peut également utiliser les opérateurs ++ et -- avec les pointeurs
 - la somme de deux pointeurs n'est pas autorisée

Opérations arithmétiques avec les pointeurs

Exemple:

```
float *p1, *p2;
         float z = 1.5;
          p1=&z;
          printf("Adresse p1 = %x \n",p1);
          p1++;
         p2=p1+1;
          printf("p2-p1 = %d \n",p2-p1);
Affichage:
Adresse p1 = 22ff44
Adresse p1 = 22ff48 Adresse p2 = 22ff4c
```

p2-p1=1

Pointeurs et tableaux

- Comme on l'a déjà vu au chapitre 5, le nom d'un tableau T représente l'adresse de son premier élément (T=&T[0]). Avec le formalisme pointeur, on peut dire que T est un pointeur constant sur le premier élément du tableau.
- En déclarant un tableau T et un pointeur P du même type, l'instruction P=T fait pointer P sur le premier élément de T (P=&T[0]). On peut parcourir le tableau T en utilisant le pointeur P, en effet :

```
P pointe sur T[0] et *P désigne T[0]
```

```
P+1 pointe sur T[1] et *(P+1) désigne T[1]
```

•

P+i pointe sur T[i] et *(P+i) désigne T[i]

Pointeurs et tableaux : exemple

```
    Exemple: short x, A[7]={5,0,9,2,1,3,8};
    short *P;
    P=A;
    x=*(P+5);
```

- Le compilateur obtient l'adresse P+5 en ajoutant 5*sizeof(short) = 10 octets à l'adresse dans P
- D'autre part, les composantes du tableau sont stockées à des emplacements contigus et &A[5]= &A[0]+sizeof(short)*5=A+10
- Ainsi, x est égale à la valeur de A[5] (x= A[5])

Pointeurs : saisie et affichage d'un tableau

```
Version 1:
main()
 { float T[100], *pt;
  int i,n;
  do {printf("Entrez n \n " );
     scanf(" %d" ,&n);
     }while(n<0 ||n>100);
  pt=T:
  for(i=0;i<n;i++)
     scanf(" %f" , pt+i);
   for(i=0;i<n;i++)</pre>
       printf (" %f \t",*(pt+i));
```

```
Version 2: sans utiliser i
main()
 { float T[100], *pt;
  int n:
  do {printf("Entrez n \n " );
      scanf(" %d" ,&n);
     }while(n<0 ||n>100);
   for(pt=T;pt<T+n;pt++)
{ printf ("Entrez T[%d] \n ",pt-T );
        scanf(" %f", pt);
   for(pt=T;pt<T+n;pt++)</pre>
        printf (" %f \t ",*pt);
```

Pointeurs et tableaux : exercice

Soit P un pointeur qui 'pointe' sur un tableau A:

```
int A[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90};
int *P; P = A;
```

- Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions:
 - a) *P+2
 - b) *(P+2)
 - c) &A[4]-3
 - **d)** A+3
 - e) &A[7]-P
 - f) P+(*P-10)
 - g) *(P+*(P+8)-A[7])

Pointeurs et tableaux : exercice

Soit P un pointeur qui 'pointe' sur un tableau A:

```
int A[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90};
int *P; P = A;
```

Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions:

```
a) *P+2 => la valeur 14
```

- **b)** *(P+2) => la valeur 34
- c) &A[4]-3 => l'adresse de la composante A[1]
- d) A+3 => l'adresse de la composante A[3]
- e) &A[7]-P => la valeur (indice) 7
- f) P+(*P-10) => l'adresse de la composante A[2]
- g) *(P+*(P+8)-A[7]) =>la valeur 23

Pointeurs et tableaux à deux dimensions

- Le nom d'un tableau A à deux dimensions est un pointeur constant sur le premier élément du tableau càd (A=&A[0][0]),
- Pour une matrice A[n][m] de n lignes et m colonnes :

```
A pointe sur A[0][0] et *A désigne A[0][0]
A+1 pointe sur A[0][1] et *(A+1) désigne A[0][1]
....
A+m pointe sur A[1][0] et *(A+m) désigne A[1][0]
....
A+i*m pointe sur A[i][0] et *(A+i*m) désigne A[i][0]
....
A+i*m+j pointe sur A[i][j] et *(A+i*m+j) désigne A[i][j]
```

Pointeurs : saisie et affichage d'une matrice

```
Version 1:
#define N 10
#define M 20
main()
 { int i, j, A[N][M];
  for(i=0;i<N;i++)
      for(j=0;j<M;j++)
      { printf ("Entrez A[%d][%d]\n ",i,j );
        scanf(" %d" , A+i*M+j);
  for(i=0;i<N;i++)
     { for(j=0;j<M;j++)
        printf (" %d \t",*(A+i*M+j));
      printf ("\n");
```

```
Version 2: sans utiliser d'indices
#define N 10
#define M 20
main()
 { int i, A[N][M], *p,*q;
  for(p=A;p<A+N*M;p+=M)
    for (q=p;q<p+M;q++)
    \{ i=(p-A)/M;
     printf("entrez A[%d][%d]\n",i,q-p);
     scanf("%d",q);
  for(p=A;p<A+N*M;p+=M)
    { for (q=p;q<p+M;q++)
        printf (" %d \t",*q);
      printf ("\n");
```

Pointeurs et tableaux : remarques

En C, on peut définir :

Un tableau de pointeurs :

Ex: int *T[10]; //déclaration d'un tableau de 10 pointeurs d'entiers

Un pointeur de tableaux :

Ex : int (*pt)[20]; //déclaration d'un pointeur sur des tableaux de 20 éléments

Un pointeur de pointeurs :

Ex: int **pt; //déclaration d'un pointeur pt qui pointe sur des pointeurs d'entiers

Allocation dynamique de mémoire

- Quand on déclare une variable dans un programme, on lui réserve implicitement un certain nombre d'octets en mémoire. Ce nombre est connu avant l'exécution du programme
- Or, il arrive souvent qu'on ne connaît pas la taille des données au moment de la programmation. On réserve alors l'espace maximal prévisible, ce qui conduit à un gaspillage de la mémoire
- Il serait souhaitable d'allouer la mémoire en fonction des données à saisir (par exemple la dimension d'un tableau)
- Il faut donc un moyen pour allouer la mémoire lors de l'exécution du programme : c'est l'allocation dynamique de mémoire

La fonction malloc

- La fonction malloc de la bibliothèque <stdlib> permet de localiser et de réserver de la mémoire, sa syntaxe est : malloc(N)
- Cette fonction retourne un pointeur de type char * pointant vers le premier octet d'une zone mémoire libre de N octets ou le pointeur NULL s'il n'y a pas assez de mémoire libre à allouer.
- Exemple : Si on veut réserver la mémoire pour un texte de 1000 caractères, on peut déclarer un pointeur p sur char (char *p).
 - L'instruction: **p = malloc(1000)**; fournit l'adresse d'un bloc de 1000 octets libres et l'affecte à p. S'il n'y a pas assez de mémoire, p obtient la valeur zéro (NULL).
- Remarque : Il existe d'autres fonctions d'allocation dynamique de mémoire dans la bibliothèque <stdlib>

La fonction malloc et free

- Si on veut réserver de la mémoire pour des données qui ne sont pas de type char, il faut convertir le type de la sortie de la fonction malloc à l'aide d'un cast.
- Exemple: on peut réserver la mémoire pour 2 variables contiguës de type int avec l'instruction: p = (int*)malloc(2 * sizeof(int)); où p est un pointeur sur int (int *p).
- Si on n'a plus besoin d'un bloc de mémoire réservé par malloc, alors on peut le libérer à l'aide de la fonction free, dont la synatxe est : free(pointeur);
- Si on ne libère pas explicitement la mémoire à l'aide de free, alors elle est libérée automatiquement à la fin du programme.

malloc et free : exemple

Saisie et affichage d'un tableau

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
main()
    { float *p,*T;
    int n;
    printf("Entrez la taille du tableau \n" );
    scanf(" %d" ,&n);

T=(float*) malloc(n*sizeof(float));
    if (T==Null)
      {
        printf(" pas assez de mémoire \n" );
        system(" pause " );
    }
}
```

```
printf(" Saisie du tableau \n " );
for(p=T;p<T+n;p++)
    { printf (" Entrez T[%d]\n ",p-T);
        scanf(" %f" , p);
    }

printf(" Affichage du tableau \n " );
for(p=T;p<T+n;p++)
        printf (" %f \t",*p);
free(p);
}</pre>
```

Exercice

 Ecrire un programme qui permet d'allouer la mémoire dynamiquement à un tableau T de n réels, de saisir le tableau T et une valeur donnée x. Ensuite, le programme affiche si cette valeur se trouve dans le tableau ou non. Utilisez uniquement le formalisme pointeur.