TCP与UDP

1.二者的区别:

- TCP面向连接, UDP无连接。TCP面向连接(如打电话要先拨号建立连接);UDP是无连接的, 即发送数据之前不需要建立连接
- TCP提供可靠全双功的通信服务。UDP是半双功的,只能单向传播。
- 通过TCP连接数据传输是可靠的,无差错,不丢失,不重复,且按序 到达;UDP则是不可靠信道,尽最大努力交付,即不保证可靠交付.
- TCP面向字节流,实际上是TCP把数据看成一连串无结构的字节流;UDP是面向报文的.
- TCP具有拥塞控制, UDP没有拥塞控制, 因此网络出现拥塞不会使源主机的发送速率降低(对实时应用很有用, 如IP电话, 实时视频会议等)
- 每一条TCP连接只能是点到点的;UDP比较灵活,支持一对一,一对多,多对一和多对多的交互通信
- TCP首部开销20字节;UDP的首部开销小,只有8个字节.

2.二者适用的应用场景:

- TCP: 适应用于效率要求相对较低,但准确率相对要求较高的场景,因为在传输中需要对数据进行确认、重发、排序等操作,相比之下效率没有UDP高。例如:文件传输(准确高要求高、但是速度可以相对慢)、接受邮件、远程登录。NSQ底层通讯就采用TCP。
- UDP: 适用于效率要求相对较高,但准确性相对要求较低的场景,例如: QQ聊天、在线视频、网络语音电话(即时通讯,速度要求高,但是出现偶尔断续不是太大问题,并且此处完全不可以使用重发机制)、广播通信(广播、多播)。

3.二者的协议

TCP:

- FTP(21): 文件传输协议,使用21端口。
- ssh(22): 专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议

- Telnet(23): (远程登陆协议)它是一种用于远程登陆的端口,用户可以以自己的身份远程连接到计算机上,通过这种端口可以提供一种基于DOS模式下的通信服务。
- SMTP(25): 定义了简单邮件传送协议,现在很多邮件服务器都用的是这个协议,用于发送邮件。如常见的免费邮件服务中用的就是这个邮件服务端口,所以在电子邮件设置-中常看到有这么SMTP端口设置这个栏,服务器开放的是25号端口。
- POP3(110): 它是和SMTP对应, POP3用于接收邮件。通常情况下, POP3协议所用的是110端口
- HTTP(80)协议:是从Web服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。

UDP:

- DNS(53): 用于域名解析服务,将域名地址转换为IP地址。DNS用的是53号端口。
- RIP(520):路由信息协议,端口520
- SNMP(161): 简单网络管理协议,使用161号端口,是用来管理网络设备的。由于网络设备很多,无连接的服务就体现出其优势。
- TFTP(69)(Trival File Transfer Protocal),简单文件传输协议,该协议在熟知端口69上使用UDP服务。

4.Tcp拥塞控制

在某段时间,若对网络中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分,网络的性能就会变坏。这种情况就叫做拥塞。 拥塞控制就是防止过多的数据注入网络中,这样可以使网络中的路由器和链路不致过载。拥塞窗口 cwnd:发送方根据自己估算的网络拥塞程度而设置的窗口值。主要定义了以下四种算法:慢启动、拥塞避免、快重传、快恢复

慢启动: TCP刚连接好时, 先令拥塞窗口cwnd =1,在每次收到一确认报文段时将cwnd加1 (因此窗口大小呈2的n次方倍增长). Cwnd的大小呈指数增长。为了防止窗口增长过大而引起网络拥塞, 还需设置一个慢开始门限ssthresh,

当cwnd<ssthresh时,使用慢启动算法。

当cwnd>ssthresh时,改用拥塞避免算法。

当cwnd=ssthresh时,慢启动与拥塞避免算法任意。

拥塞避免算法: 当cwnd大于等于慢开始门限ssthresh时,采用拥塞避免算法,cwnd窗口每次加1而不是加倍。

无论是慢启动还是拥塞避免阶段,当发送方检测到网络拥塞时,就将慢开始门限设置为当前拥塞窗口大小的一半,同时将cwnd设置为1.

快重传: 当发送方连续收到三个重复的ACK报文时,直接重传对方尚未收到的报文段,而不必等待那个报文段设置的重传计时器超时。

快恢复: 当发送端收到连续三个冗余的ACK时,就执行"乘法减小"算法,把慢开始门限ssthresh减半,cwnd设置为慢开始门限减半后的数值(与慢开始不同)