备忘录 几何着色器

笔记本: DirectX 12

创建时间: 2022/8/27 14:19 **更新时间**: 2022/8/27 15:12

作者: handsome小赞

• 几何着色器阶段位于顶点着色器与像素着色器阶段之间

```
[maxvertexcount(4)]
void ShaderName (
PrimitiveType InputVertexType InputName [NumElements]
inout StreamOutputObject<OutputVertexType> OutputName)
{
... // 几何着色器的具体实现
}
```

• [maxvertexcount (N)]: 几何着色器单次调用所输出的顶点数量最大值(每个图元都会调用一次几何着色器)

N:1~20 (最佳)

N:27~40 (性能下降50%)

• 输入参数

输入参数必须是一个定义有特定图元的顶点数组

输入顶点类型即为顶点着色器输出的顶点类型 (例如 VertexOut)

输入参数前缀:

1. point: 输入图元为点 (1个顶点)

2. line: 输入图元为线列表或线条带 (2个顶点)

3. triangle: 输入的图元为三角形列表或三角形带 (3个顶点)

- 4. lineadj: 输入的图元为线列表及其邻接图元,或线条带及其邻接图元 (4个 顶点)
- 5. triangleadj:輸入的图元为三角形列表及其邻接图元,或三角形带及其邻接图元 (6个顶点)

• 输出参数

流类型:

- 1. PointStream < OutputVertexType > : 一系列顶点所定义的点列表
- 2. LineStream < OutputVertexType >: 一系列顶点所定义的线条带
- 3. TriangleStream < OutputVertexType > : 一系列顶点所定义的三角形带 向输出流列表添加单个顶点

void StreamOutputObject<OutputVertexType>::Append (OutputVertexType
v) ;

线条列表和三角形列表的实现

RestartStrip 函数表示结束当前三角形带的绘制

void StreamOutputObject<OutputVertexType>::RestartStrip() ;