学习笔记 法线贴图


笔记本: DirectX 12

创建时间: 2022/9/20 11:23 **更新时间:** 2022/9/21 8:52

作者: handsome小赞

• 假设以下示例所用的是 24位图像格式,即将每个颜色分量都存于 1个字节之中。因此,每个颜色分量的取值范围都为 [0,255]。至于 32位的图像格式,其中的alpha分量可以保留不用,也可以用于存储其他的标量数据,如地形的高度图,高光图(也称为镜面反射等)。浮点格式不必进行压缩,但是这将耗费更多的内存。

• 纹理空间/切线空间



• 顶点切线空间

逐顶点,通过共享顶点v的每个三角形的 切/副切向量平均值,求得 切/副切向量 T/B

只需存储 T、N,即可通过 N X T 求得 B

- 在切线空间与物体空间之间进行转换
 - 由切线空间变换至物体空间

$$M_{object} = \begin{bmatrix} T_x & T_y & T_z \\ B_x & B_y & B_z \\ N_x & N_x & N_z \end{bmatrix}$$

- 若由物体空间变换至切线空间,因为上述矩阵为正交矩阵,其逆矩阵就是转 置矩阵
- 法线贴图的着色器代码

法线贴图的流程大致如下。

- 1. 通过艺术加工工具或图像处理程序来创造预定的法线图,并将它存于图像文件之中。在应用程序初始化期间以这些图像文件来创建 2D 纹理。
- 2. 针对每一个三角形,计算其切向量 T。通过对网格中共享顶点 v 的所有三角形的切向量求取平均值,就可以获取此网格中每个顶点 v 处的切向量(在演示程序中,由于使用的是简单的几何图形,因此可以直接指定出相应的切向量。但是,如果处理的是由 3D 建模程序创建的不规则形状的三角形网格,那么就需要按上述方法来计算切向量的平均值)。
- 3. 在顶点着色器中,将顶点法线与切向量变换到世界空间,并将结果输出到像素着色器。
- 4. 通过插值切向量与插值法向量来构建三角形表面每个像素点处的 TBN 基,再以此 TBN 基将从 法线图中采集的法向量由切线空间变换到世界空间。这样一来,我们就拥有了取自法线图的世界空间法向量,并可将它用于往常的光照计算。

下列代码通过使 T 减去其 N 方向上的分量(投影),再对结果进行规范化处理,从而使 T 成为规范化向量且正交于 N。这里假设 unitNormalW 为规范化向量。

// 构建正交规范基

float3 N = unitNormalW;

float3 T = normalize(tangentW - dot(tangentW, N)*N);

float3 B = cross(N, T);