## 学习笔记 实例化与视锥体剔除

**笔记本:** DirectX 12

**创建时间:** 2022/9/11 11:08 **更新时间:** 2022/9/13 10:55

作者: handsome小赞

#### • 绘制实例数据

其实前面就一直在绘制实例数据,但 DrawIndexedInstanced 方法的第二个参数被设为了 1,所以一直是只绘制了一个几何体实例。

```
cmdList->DrawIndexedInstanced(ri->IndexCount, 1,
ri->StartIndexLocation, ri->BaseVertexLocation, 0);
```

## 实例数据

传统方法是在创建输入布局(实例数据都是自输入装配阶段获取的)时,可以通过枚举型 D3D12\_INPUT\_CLASSIFICATION\_PER\_INSTANCE\_DATA 来替代 D3D12\_INPUT\_CLASSIFICATION\_PER\_VERTEX\_DATA 来指定输入的数据为逐实例数据流,而非逐顶点数据流。随后再将第二个顶点缓冲区与含有实例数据的输入流相绑定。

## 新方法

为所有实例都创建一个存有其实例数据的结构化缓冲区。如,若要将某个对象实例化 100次,则应当创建 100个实例数据元素的结构化缓冲区。接着把此结构化缓冲区资源绑定到渲染流水线上,并根据要绘制的实例在顶点着色器中索引相应的数据。

同时, Direct3D提供了系统标识符 SV InstanceID, 以0起始

#### • 创建实例缓冲区

#### 实例数据结构体

```
Direct InstanceData
{
    DirectX::XMFLOAT4X4 World = MathHelper::Identity4x4();
    DirectX::XMFLOAT4X4 TexTransform = MathHelper::Identity4x4();
    UINT MaterialIndex;
    UINT InstancePad0;
    UINT InstancePad1;
    UINT InstancePad2;
};
```

## • 修改渲染项

因为渲染项含有实例化次数的相关信息,所以位于系统内存中的实例数据也

## 应算作渲染项结构体的组成部分

```
struct RenderItem
{
    ...
    std::vector<InstanceData> Instances;
    ...
};
```

## • 以 InstanceData 元素类型创建结构化缓冲区

目的是为了使得 GPU可以访问到这些实例数据

- 动态缓冲区 (Upload Buffer)
- 仅将可见(用户视野中可见的物体)实例的实例数据复制到此结构化 缓冲区内(这与视锥体剔除有关)

使用结构化缓冲区,其目的是为了只绑定一个描述符。目前可以用数组的只有纹理和结构化缓冲区,而结构化缓冲区是以SRV和UAV为描述符,纹理也是以SRV为描述符。但纹理是先创建描述符堆(创建时指定描述符数量),然后以创建的描述符堆创建每个纹理的SRV,将描述符堆的头指针绑定根描述符表 mCommandList-

>SetGraphicsRootDescriptorTable(3, mSrvDescriptorHeap->GetGPUDescriptorHandleForHeapStart()); , 根签名会自行推断知道描述符表里到底含有多少个描述符, 其对应于 HLSL 内的Texture2DArray 或 Texture2D 数组(区别是 Texture2D数组支持不同类型的纹理)。而结构化缓冲区是先得有数据数组,创建UAV缓冲区和利用数据数组创建 SRV缓冲区(因为一般以SRV为输入, UAV为输入, 注意, 因为CPU要读取UAV, 所以应当创建上传缓冲区, 而SRV请根据具体需求创建缓冲区),将创建的SRV缓冲区绑定根描述符mCommandList->SetGraphicsRootShaderResourceView(0,

## • 包围体与视锥体


#### • DirectXMath 碰撞检测库

DirectXCollision.h 工具库,它是 DirectXMath 库的一部分。此库提供了一份常见几何图元相交测试的快速实现

## 包围盒

- 两种表示方法
  - 1. 最小点  $v_{min}$  最大点  $v_{max}$
  - 2. 中心 c 扩展(extents)向量 e

instanceBuffer->GetGPUVirtualAddress());



• 两者转换

$$c = 0.5(v_{min} + v_{max})$$

$$e = 0.5(v_{max} - v_{min})$$

• DirectXMath 碰撞检测库采用的是 包围盒中心与扩展向量组合的表达 方式


数据结构体 struct BoundingBox

• 轴对齐包围盒及其旋转操作

AABB: 任意朝向的包围盒

OBB: 定向包围盒

OOBB: 位于局部空间的OBB



在实际工作中,我们总是先将网格变换到其局部空间,再以局部空间内的轴对齐包围盒进行碰撞检测

数据结构体 struct BoundingOrientedBox 保存了 OBB 相对于世界空间的朝向,XMFLOAT4

Orientation (表示包围盒旋转 [box -> world] 的单位四元数)

• DirectX碰撞检测库提高了用于创建 AABB 和 OBB 的静态成员函数

```
void BoundingBox::CreateFromPoints(
  _Out_ BoundingBox& Out,
  _In_ size_t Count,
  _In_reads_bytes_(sizeof(XMFLOAT3)+Stride*(Count-1)) const XMFLOAT3* pPoints,
  _In_ size_t Stride );
void BoundingOrientedBox::CreateFromPoints(
  _Out_ BoundingOrientedBox& Out,
  _In_ size_t Count,
  _In_reads_bytes_(sizeof(XMFLOAT3)+Stride*(Count-1)) const XMFLOAT3* pPoints,
  _In_ size_t Stride );
如果我们定义了顶点结构体如下:
struct Basic32
  XMFLOAT3 Pos;
  XMFLOAT3 Normal;
  XMFLOAT2 TexC;
并且,构成网格所用的顶点数组为:
std::vector<Vertex::Basic32> vertices;
那么,我们就能按下面那样调用函数来生成包围盒:
BoundingBox box;
BoundingBox::CreateFromPoints(
  vertices.size(),
  &vertices[0].Pos.
  sizeof(Vertex::Basic32));
函数中的 Stride (步长)参数表示的是需要越过多少字节才能到达下一个顶点元素处。
```

# 注意

为了计算出目标网格的包围体,我们要在系统内存中准备一份可供使用的顶点列表副本,并存在如 std::vector 这样的类型中。这样做的原因是,CPU 无法从以渲染为目的而创建的顶点缓冲区中读取数据。针对这种情况,应用程序中常见的做法就是,为这种数据维护一份存于系统内存中的副本,像拾取(picking,第17章的主题)与碰撞检测(collision detection)两种技术就是这样实现的。

## 包围球

- 数据结构体 struct BoundingSphere
- 包围球的中心 Center是以AABB求取的中心
   包围球的半径 Radius是以球心c至网格体上任意顶点p之间的最大距离
- DirectX碰撞检测库提供了下列静态函数用于创建包围球

```
void BoundingSphere::CreateFromPoints(
    Out_ BoundingSphere& Out,
    In_ size_t Count,
    In_reads_bytes_(sizeof(XMFLOAT3)+Stride*(Count-1)) const XMFLOAT3* pPoints,
    In_ size_t Stride);
```

## 视锥体




图 16.6 视锥体众平面正半空间的交集定义了视锥体的空间范围

## • 构建视锥体的众平面

简便方法:在观察空间中,采取以原点为中心,沿z轴正方向俯瞰视锥体的标准形式。此时,可根据在Z轴上至原点的距离来方便地确定近平面和远平面,而左平面和右平面、顶平面与底平面这两组平面则既对称又经过原点。因此,我们在表达观察空间中的视锥体时,就不必存储所有的平面方程,只需要简单地记录顶、底、左、右4个平面的平面斜率,以及近平面与远平面在Z轴上至原点的距离即可。

## 数据结构体 struct BoundingFrustum

```
struct BoundingFrustum
{
static const size_t CORNER_COUNT = 8;

XMFLOAT3 Origin; // 视锥体(及其投影)的原点
XMFLOAT4 Orientation; // 表示旋转操作的四元数

float RightSlope; // X 轴上的正斜率(X/Z),即右平面的斜率
float LeftSlope; // X 轴上的负斜率,即左平面的斜率
float TopSlope; // Y 轴上的正斜率(Y/Z),即顶平面的斜率
float BottomSlope; // Y 轴上的负斜率,即底平面的斜率
float Near, Far; // 近平面与远平面在 Z 轴上至原点的距离
...
```

## • 视锥体与球体的相交检测

- **注意** 视锥体是有 6 个内向平面围成的空间范围,球体与视锥体平面需要6次相交检测,所以它与球体相交,判断球体是否位于视锥体平面的负半空间。
- 其中, 检测算法如下: 借助球心到平面的距离和半径进行比较判断




图 16.7 球体与平面相交检测可能会遇到的几种情况 (a) k>r且球体与平面的正半空间相交 (b) k<-r且球体 完全位于平面后侧的负半空间之内 (c) |k|≤r且球体与平面相交

BoudingFrustum 类提供了检测函数 BoudingFrustum::Contains

## • 视锥体与轴对齐包围盒的相交检测

- 大致与上一节相同
- 其中,检测算法如下:先求出穿过包围盒体中心且方向与平面法线n最为接近的包围盒体对角向量  $v=\overline{PQ}$