备忘录 几何着色器

笔记本: DirectX 12

创建时间: 2022/8/27 14:19 **更新时间:** 2022/9/3 10:02

作者: handsome小赞

• 几何着色器阶段位于顶点着色器与像素着色器阶段之间

```
[maxvertexcount(4)]
void ShaderName (
PrimitiveType InputVertexType InputName [NumElements]
inout StreamOutputObject<OutputVertexType> OutputName)
{
... // 几何着色器的具体实现
}
```

• [maxvertexcount (N)]: 几何着色器单次调用所输出的顶点数量最大值(每个图元都会调用一次几何着色器)

N:1~20 (最佳)

N:27~40 (性能下降50%)

• 输入参数

输入参数必须是一个定义有特定图元的顶点数组

输入顶点类型即为顶点着色器输出的顶点类型 (例如 VertexOut)

输入参数前缀:

1. point: 输入图元为点 (1个顶点)

2. line: 输入图元为线列表或线条带 (2个顶点)

3. triangle: 输入的图元为三角形列表或三角形带 (3个顶点)

- 4. lineadj: 输入的图元为线列表及其邻接图元,或线条带及其邻接图元 (4个 顶点)
- 5. triangleadj:輸入的图元为三角形列表及其邻接图元,或三角形带及其邻接图元 (6个顶点)

• 输出参数

流类型:

- 1. PointStream < OutputVertexType > : 一系列顶点所定义的点列表
- 2. LineStream < OutputVertexType >: 一系列顶点所定义的线条带
- 3. TriangleStream < OutputVertexType > : 一系列顶点所定义的三角形带 向输出流列表添加单个顶点

void StreamOutputObject<OutputVertexType>::Append (OutputVertexType
v) ;

线条列表和三角形列表的实现

RestartStrip 函数表示结束当前三角形带的绘制

void StreamOutputObject<OutputVertexType>::RestartStrip() ;

• 精灵 sprite

一种不经渲染流水线而直接绘制到渲染目标的2D位图。教材中的公告牌实为应用于 3D环境中的精灵,是具有alpha通道且面向摄像机的图像。

• SV PrimitiveID

```
[maxvertexcount(4)]
void GS(point VertexOut gin[1],
    uint primID:SV_PrimitiveID,
    inout TriangleStream<GeoOut> triStream)
```

- 若指定了该语义,输入装配阶段会自动为每个图元生成图元ID。0 ~ n-1。 每次绘制调用,图元的ID都是唯一的。
- 如果代码中不存在几何着色器,可以将图元ID参数加入像素着色器的参数列表

SV_VertexID

输入装配阶段也能生成顶点ID。需要向顶点着色器签名额外添加一个由 SV VertexID 修饰的 uint 类型的参数

• 纹理数组

由 ID3D12Resource 接口来表示

DepthOrArraySize 属性指定元素个数对于3D纹理来说,此项设定则为深度值

在 HLSL中, 纹理数组是通过 Texture 2DArray 类型来表示


- **注意** 若使用 Texture2D TexArray[4] 这种形式,在 Direct3D 12之前是不行的,而且像这样的索引纹理可能会依具体硬件而产生少量开销。
- 纹理数组的采样需要三个坐标值, UVW

• 加载纹理数组

利用 DDSTextureLoader.h/.cpp 中的代码,可以加载纹理数组的DDS文件。

利用微软的 texassemble 工具可以创建含有纹理数组的DDS文件

• 纹理子资源



• alpha-to-coverage

传统MSAA并不会检测 alpha 通道所定义的树木公告牌的剪裁边缘,而只是关注纹理所映射到的四边形的边缘。

开启 MSAA 和 alpha-to-coverage 后,硬件就会检测像素着色器返回的alpha 值,并将其用于确定覆盖的情况。

D3D12_BLEND_DESC::AlphaToCoverageEnable = true