quartz 时间配置格式

D. CronTrigger 配置格式:格式: [秒] [分] [小时] [日] [月] [周] [年]

序号	说明	是否必填	允许填写的值	允许的通配符
1	秒	是	0-59	, - * /
2	分	是	0-59	, - * /

3 小时 是 0-23 , -*/

4 日 是 1-31 , -*?/LW

5 月 是 1-12 or JAN-DEC , -*/

6 周 是 1-7 or SUN-SAT , -*?/L#

7 年 否 empty 或 1970-2099, -*/

通配符说明:

- *:表示所有值.例如:在分的字段上设置 "*",表示每一分钟都会触发。
- ?:表示不指定值。使用的场景为不需要关心当前设置这个字段的值。例如:要在每月的 10 号触发一个操作,但不关心是周几,所以需要周位置的那个字段设置为"?" 具体设置为 0 0 0 10 * ?
- -: 表示区间。例如 在小时上设置 "10-12",表示 10,11,12 点都会触发。
- ,:表示指定多个值,例如在周字段上设置 "MON, WED, FRI" 表示周一,周三和周五 触发
- / : 用于递增触发。如在秒上面设置"5/15" 表示从 5 秒开始,每增 15 秒触发 (5,20,35,50)。 在月字段上设置'1/3'所示每月 1 号开始,每隔三天触发一次。
- L:表示最后的意思。在日字段设置上,表示当月的最后一天(依据当前月份,如果是二月还会依据是否是润年[1eap]),在周字段上表示星期六,相当于"7"或"SAT"。如果在"L"前加上数字,则表示该数据的最后一个。例如在周字段上设置"6L"这样的格式,则表示"本月最后一个星期五"W:表示离指定日期的最近那个工作日(周一至周五).例如在日字段上设置"15W",表示离每月15号最近的那个工作日触发。如果15号正好是周六,则找最近的周五(14号)触发,如果15号是周未,则找最近的下周一(16号)触发.如果15号正好在工作日(周一至周五),则就在该天触发。如果指定格式为"1W",它则表示每月1号往后最近的工作日触发。如果1号正是周六,则将在3号下周一触发。(注,"W"前只能设置具体的数字,不允许区间"一").'L'和'W'可以一组合使用。如果在日字段上设置"LW",则表示在本月的最后一个工作日触发
- #:序号(表示每月的第几周星期几),例如在周字段上设置"6#3"表示在每月的第三

个周星期六. 注意如果指定"6#5", 正好第五周没有星期六,则不会触发该配置(用在 母亲节和父亲节再合适不过了)周字段的设置,若使用英文字母是不区分大小写的 MON 与 mon 相同. 常用示例: 格式: 「秒] 「分] 「小时] 「日] 「月] 「周] 「年]

0 0 12 * * ?

每天 12 点触发

0 15 10 ? * *

每天 10 点 15 分触发

0 15 10 * * ?

每天 10 点 15 分触发

0 15 10 * * ? *

每天 10 点 15 分触发

0 15 10 * * ? 2005 2005 年每天 10 点 15 分触发

0 * 14 * * ?

每天下午的 2点到 2点 59 分每分触发

 $0 \ 0/5 \ 14 * * ?$

每天下午的 2点到 2点 59分(整点开始,每隔 5

分触发)

0 0/5 14, 18 * * ?

每天下午的 18 点到 18 点 59 分(整点开始,每

隔 5 分触发)

0 0-5 14 * * ?

每天下午的 2点到 2点 05 分每分触发

0 10,44 14 ? 3 WED

3月分每周三下午的2点10分和2点44分触

发

0 15 10 ? * MON-FRI

从周一到周五每天上午的 10 点 15 分触发

0 15 10 15 * ?

每月 15 号上午 10 点 15 分触发

0 15 10 L * ?

0 15 10 ? * 6L

每月最后一天的10点15分触发

每月最后一周的星期五的10点15分触发

0 15 10 ? * 6L 2002-2005 从 2002 年到 2005 年每月最后一周的星期五的 10 点

15 分触发 0 15 10 ? * 6#3

每月的第三周的星期五开始触发

0.0121/5*?

每月的第一个中午开始每隔5天触发一次

0 11 11 11 11 ?

每年的11月11号11点11分触发(光棍

节)注意:使用 SimpleTriggerBean 类只能做简单 Job 与 Job 之间的执行周期指定, 如果需要在指定时间执行,可以使用 CronTriggerBean 类。