

Ejercicio 35.1 Configuración estática de una interfaz de red

Nota: puede que tenga que usar una interfaz de red diferente a eth0. Usted puede hacer este ejercicio con **nmtui** o desde la interfaz gráfica de su sistema. Nosotros presentaremos una solución en la línea de comandos, pero tenga en cuenta que algunos detalles podrían no concordar exactamente con su distribución.

- 1. Muestre la dirección IP actual, ruta por defecto y la configuración del **DNS** para eth0. Tome una copia de los valores para reconfigurarlos más tarde.
- 2. Deshabilite eth0 y reconfigúrela para usar una dirección estática en vez de **DCHP**, usando la información que registró en el punto anterior.
- 3. Habilite la interfaz y configure el cliente del servidor de nombres con la información que anotó previamente. Verifique el hostname del sistema y luego hágale **ping**.
- 4. Asegúrese que la configuración que realizó funciona después de reiniciar el sistema.

Restaure la configuración original una vez que haya terminado el ejercicio.

Solución 35.1

```
1. $ ip addr show eth0
   $ ip route
   $ cp /etc/resolv.conf resolv.conf.keep

$ ifconfig eno1
   $ route -n
   $ cp /etc/resolv.conf resolv.conf.keep

2. $ sudo ip link set eth0 down

0
   $ sudo ifconfig eth0 down
```

Asegúrese que realiza lo siguiente en /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0, en sistemas basados en Red Hat:

```
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=noted from step 1
NETMASK=noted from step 1
GATEWAY=noted from step 1
```

En sistemas basados en **SUSE** edite el archivo /etc/sysconfig/network de la misma forma. En sistemas basados en **Debian** edite /etc/networking/interfaces e incluya:

```
iface eth0 inet static
address noted from step 1
netmask noted from step 1
gateway noted from step 1
3. $ sudo ip link set eth0 up

0
$ sudo ifconfig eth0 up
```



- \$ sudo cp resolv.conf.keep /etc/resolv.conf
 \$ cat /etc/sysconfig/network
 \$ cat /etc/hosts
 \$ ping yourhostname
- 4. \$ sudo reboot
 \$ ping hostname

