

Mi Prenda

Guía de usuario

Sistema de venta para tiendas de ropa

Versión 1.4 - Septiembre 2026 - Nicaragua - Moneda: córdobas (C\$)

Bienvenido a Mi Prenda. Esta guía explica, paso a paso y sin tecnicismos, cómo usar la aplicación completa: iniciar sesión, ingresar productos, vender al contado, por transferencia o al crédito, hacer lives de TikTok, cobrar a clientes, registrar gastos y cerrar la caja con conteo de billetes.

Incluye una sección dedicada a cómo funciona la contabilidad: qué significa cada número, cómo se calcula y un ejemplo completo de un día de tienda que se usa en todo el documento.

Importante: la contraseña de tu cuenta te la entrega el administrador del sistema. Nunca la compartas.

Contenido: 1 Qué es - 2 Cuenta y roles - 3 Iniciar sesión - 4 Panel admin - 5 Navegación - 6 Contabilidad - 7 Inicio - 8 Vender (contado y transferencia) - 9 Vender a crédito - 10 Live TikTok - 11 Caja - 12 Cierre de caja (con caja inicial) - 13 Ingresar producto - 15 Lista de clientes - 16 Hoja de cliente - 17 Gastos - 18 Estadísticas - 19 Reporte - 20 Instalar en celular - 21 Problemas comunes - 22 Rutina del día

1. Qué es Mi Prenda

Mi Prenda es el sistema de punto de venta de tu tienda de ropa. Registra ventas al contado, por transferencia y al crédito, lives de TikTok, inventario de productos, gastos del negocio y la cobranza de tus clientes. Todo en córdobas (C\$), desde computadora o celular, y se instala en el teléfono como una app más.

Regla de oro: anota cada venta, abono y gasto EN EL MOMENTO en que ocurre. La app hace todas las cuentas por ti, pero solo con lo que le dices.

2. Antes de empezar: la cuenta y los roles

- Necesitas: conexión a internet, un navegador (Chrome o Edge recomendado) y una cuenta. No hay registro público.
- El ADMINISTRADOR del sistema es quien crea las tiendas y entrega los correos y contraseñas. No vende; solo administra cuentas.
- El DUEÑO DE TIENDA entra con su correo y contraseña y usa la app con los datos de SU tienda: caja, fiados, lotes, clientes y gastos.
- Cada tienda ve únicamente sus propios datos: ninguna otra tienda puede verlos ni modificarlos.
- La dirección de la app te la indica el administrador. Ejemplo: <http://192.168.1.15:3001>

3. Iniciar sesión

- Paso 1: abre la dirección de la app. Verás la pantalla con el logo Mi Prenda y el botón "Entrar a mi tienda".
- Paso 2: escribe tu correo y tu contraseña.
- Paso 3: presiona "Entrar a mi tienda". Al entrar aterrizas en Inicio, el resumen del día.
- Si los datos están mal verás en rojo: "Correo o contraseña incorrectos. Verifica tus datos." Quedas en la misma pantalla para reintentar.
- Si no hay conexión: "No se pudo conectar al servidor. Revisa tu internet e intenta de nuevo."

4. Panel del administrador

- Entra a la dirección de la app seguida de /admin. Ejemplo: <http://192.168.1.15:3001/admin>
- Escribe la contraseña de administrador y presiona "Entrar al panel".
- Crear una tienda: llena los 4 campos: nombre del dueño, nombre del negocio, correo del cliente y contraseña (mínimo 8 caracteres).
- El botón "Generar" inventa una contraseña segura de 12 caracteres. Cópiala antes de guardar.
- Presiona "Crear tienda y cuenta". La tienda queda listada abajo con su dueño, correo y fecha.
- El nombre del negocio es EXACTAMENTE el que el cliente verá en su barra superior al entrar.
- Eliminar una tienda: botón de basura. Pide confirmación y borra TODOS sus datos (ventas, clientes, deudas). No se puede deshacer.

Entrega las contraseñas por mensaje privado, nunca en grupos. Si un cliente olvida la suya, no hay recuperación: crea la cuenta de nuevo.

5. Navegación

- Celular: las 4 secciones más usadas (Inicio, Vender, Live y Caja) están en la barra inferior, a un toque. Las demás (Inventario, Clientes y Más) están en el menú: toca el botón de hamburguesa (arriba a la izquierda).
- Computadora: el menú completo queda fijo a la izquierda de la pantalla.
- Secciones: Inicio (resumen del día), Vender (mostrador), Live TikTok (apartados en vivo), Caja (balance y cierre), Inventario (productos), Clientes (créditos y cobros) y Más (gastos y estadísticas).
- La barra superior muestra el nombre de tu tienda y debajo tu usuario.
- El botón de salida cierra la sesión y regresa al login. Tus datos quedan guardados en la nube.

6. Cómo funciona la contabilidad

Esta es la sección más importante de la guía: explica cómo la app cuenta tu dinero. Léela una vez con calma y después consulta las fórmulas cuando tengas dudas.

6.1 Los tres tipos de dinero

- **COBRADO**: dinero que ya entró. Son las ventas pagadas al momento (efectivo o transferencia) y los abonos que te pagan.
- **CRÉDITO** (por cobrar): mercancía entregada a cuenta. NO es dinero en tu caja: lo será cuando el cliente abone.
- **GASTO**: dinero que salió del negocio (bolsas, renta, proveedor).
- La caja neta del día = cobrado menos gastos. El crédito no entra ni sale: es una promesa de pago.

6.2 Los cuatro números de la Caja del día (Inicio)

- **Contado**: ventas de HOY cobradas al momento, en efectivo o transferencia. Venta a crédito no incluye.
- **Crédito**: ventas de HOY que quedaron a cuenta de un cliente.
- **Abonos**: pagos que recibiste HOY por deudas ATRASADAS (abonos de tus clientes). NO suma los cobros de ventas del día: esos ya van dentro de Contado. Si abonaran C\$100 y C\$250, Abonos muestra C\$350; no C\$500.
- **Gastos**: suma de los gastos anotados hoy.
- **Prendas**: piezas vendidas hoy (arriba del bloque).

6.3 Ejemplo completo de un día

Día de ejemplo en la tienda, con su folio de Inicio:

#001 10:15am - Venta en mostrador: 2 Blusas, C\$250 en efectivo.

#002 11:30am - Live: Vestido #43 apartado para @maria, C\$150. A las 12:00pm María lo paga por transferencia.

#003 1:00pm - Live: Vestido #44 apartado para Doña Lupita, C\$120. Se pasa a Crédito.

#004 3:00pm - Doña Lupita abona C\$100 en efectivo de una deuda VIEJA.

#005 5:00pm - Gasto: bolsas para empaque, C\$50, categoría bolsas/empaque.

Con eso, la Caja del día muestra:

Contado: C\$400 (250 de la venta en efectivo + 150 del cobro por transferencia).

Crédito: C\$120 (el vestido #44 que quedó a cuenta).

Abonos: C\$100 (solo el abono viejo de Lupita; los cobros #001 y #002 ya van dentro de Contado).

Gastos: C\$50. Prendas: 4 (2 blusas + 2 vestidos).

Ventas totales del día: C\$520 (400 contado + 120 a crédito). Margen neto: C\$350 (400 cobrado - 50 de gastos).

6.4 Cómo se pagan las deudas (una por una, de la más vieja a la más nueva)

Cada crédito es una deuda aparte. Cuando el cliente abona, el dinero se descuenta en orden: primero la deuda más antigua, luego la siguiente.

Ejemplo: Doña Lupita debe un crédito del lunes de C\$120 y otro del martes de C\$80 (deuda total C\$200). Abona C\$150: se salda el del lunes completo (C\$120) y del martes quedan C\$30. Deuda total: C\$30.

Si abona más de lo que debe, la app te avisa antes: "Sobran C\$X de vuelto para el cliente" y registra solo hasta el saldo. El excedente es VUELTO que le entregas en mano.

Un abono NUNCA borra el historial: la deuda queda marcada como saldada y el abono queda en los movimientos del cliente.

6.5 Crédito hoy, Recuperado hoy y el historial (Clientes)

- Crédito hoy: cuánto entregaste a cuenta SOLO en el día de hoy. Se reinicia cada mañana: mañana empieza en C\$0.
- Recuperado hoy: cuánto te abonaron tus clientes SOLO hoy. También se reinicia cada mañana.
- Crédito en calle (histórico): el total que te deben TODOS tus clientes ahora mismo, de cualquier fecha. Ese número NO se reinicia: baja cuando te pagan y sube cuando das crédito.
- Debajo, en "Días anteriores", el crédito y lo recuperado de cada uno de los últimos 7 días, para comparar cómo vas cobrando.

Ejemplo: hoy diste C\$120 a crédito y te abonaron C\$100. Crédito hoy: C\$120. Recuperado hoy: C\$100. Crédito en calle: el saldo pendiente real de todos tus clientes.

6.6 El efectivo esperado en el cajón (cierre de caja)

Al hacer el cierre, la app calcula cuánto efectivo DEBERÍA haber en el cajón:

Efectivo esperado = caja inicial + ventas de hoy cobradas en EFECTIVO + abonos en efectivo - gastos del día.

En el ejemplo, con caja inicial de C\$200: $200 + 250 + 100 - 50 = \text{C\$500}$ esperados.

- La CAJA INICIAL es el dinero con el que abriste el día (sección 12.1): se suma porque también está en el cajón.
- Los ABONOS en efectivo se suman: ese dinero sí está en el cajón. Los créditos NUNCA se cuentan en el esperado: ese dinero todavía no existe en tu caja.
- Las transferencias NO se esperan en el cajón (están en el banco): la app las muestra aparte para que las revises contra tu estado de cuenta.

6.7 Qué guarda el corte de caja

- Cada noche, el corte guarda: ventas al contado (efectivo + transferencia), abonos recibidos, caja inicial, gastos, y el conteo físico con su diferencia.

- El historial de cortes queda en Caja con filtro de 7, 15 y 30 días, mostrando contado, gastos, abonos y físico de cada día.
- Es tu respaldo: si alguien pregunta cómo cerró la caja, ahí está todo.

6.8 La contabilidad del inventario

- Costo por pieza de un producto = costo total que pagaste entre cantidad de prendas. Se calcula solo en el formulario de ingreso.
- Costo de lo vendido = la parte del costo de tus productos proporcional a lo que ya vendiste.
Ejemplo: entraron 100 prendas con costo C\$6,000 y llevas 40 vendidas: costo de lo vendido C\$2,400.
- Ganancia estimada = prendas que quedan x (precio de venta - costo por pieza). Ejemplo: quedan 60 prendas, costo C\$60 c/u, venta C\$150: ganancia estimada C\$5,400 si vendes todo.
Ejemplo de producto ingresado: 100 prendas, costo total C\$6,000, venta C\$150. Costo por pieza: C\$60. Ganancia por pieza: C\$90.

7. Inicio: el apartado del día

Es la primera pantalla al entrar y tu tablero de mando: de un vistazo sabes cómo va el día.

- Caja del día: los cuatro números (Contado, Crédito, Abonos, Gastos) más el total de prendas. Solo cuentan los movimientos de HOY: cada mañana empieza en cero, sin borrar nada del historial.
- Movimientos de hoy: la línea de tiempo completa del día. Cada movimiento tiene su folio único (#001, #002...) en orden cronológico, para buscarlo después.
- Cada movimiento muestra su tipo con icono: venta o crédito (flecha de entrada), abono (flecha con check) o gasto (flecha de salida), su hora y su canal (mostrador o Live).
- El buscador de arriba filtra por folio, cliente o concepto. Ejemplo: escribe #003 o "Lupita".
- Las listas largas (movimientos, clientes, cortes) tienen barra de desplazamiento propia y muestran hasta 5 filas visibles: baja dentro de la cajita para ver el resto sin que la página crezca al infinito.
- Clientes que deben: los clientes con saldo pendiente y cuánto debes cobrarles. Toca uno para abrir su ventana de abono.
- Si nadie debe nada: "Nadie te debe nada. ¡Cobranza perfecta!"

7.1 Cobrar un abono desde Inicio

- Paso 1: toca la tarjeta del cliente que debe.
- Paso 2: escribe el monto del abono, o usa +C\$100 y +C\$200 (suman) o "Todo" (pone el saldo completo).
- Paso 3: elige el método: Efectivo o Transferencia.
- Paso 4: presiona ABONAR. Verás "Abono de C\$X confirmado. Nuevo saldo: C\$X" y el saldo se actualiza al instante.
- Si el saldo queda en C\$0, el cliente sale de la lista de deudores. El abono se descuenta de su deuda más antigua (sección 6.4).

8. Vender: venta al contado

Para vender en el mostrador. Se venden los productos que hayas ingresado en Inventario (sección 13).

- Paso 1: busca el producto por nombre en el buscador. Cada tarjeta muestra el producto, su precio y cuántas quedan.
- Paso 2: toca una tarjeta para agregar 1 pieza al carrito. Tócala otra vez para sumar otra.
- Paso 3: en "Venta en curso" (el panel que aparece abajo) ajusta con los botones menos y más, o presiona "Vaciar" para empezar de nuevo.
- Paso 4: elige el método: "Al contado" (efectivo), "Transferencia" (le depositaron o le pasaron por SINPE) o "Crédito" (sección 9).
- Para contado o transferencia presiona el botón rosa "Cobrar C\$XXX" con el total.
- Qué hace la app sola: la venta queda con folio en los movimientos, el pago entra a la caja del día (si fue transferencia, la caja la separa del efectivo: no se espera en el cajón), las piezas se descuentan del stock y el contador de vendidos sube.

El descuento de piezas solo ocurre si el producto fue ingresado con cantidad (sección 13).

9. Vender: venta a crédito

- Paso 1: arma el carrito igual que en la venta al contado.
- Paso 2: marca "Crédito". Aparece un campo: escribe el nombre del cliente. Si no existe se crea solo; si ya existe, la deuda se suma a su cuenta. La app te sugiere clientes existentes mientras escribes.
- Paso 3: presiona "Dar crédito C\$XXX". Verás "Crédito de C\$X registrado".
- Resultado: la deuda queda pendiente, el cliente aparece en "Clientes que deben" (Inicio) y en la sección Clientes con su estado, y las piezas se descuentan del stock igual que al contado.

El crédito no aparece como dinero en caja hasta que el cliente abone. Ese mismo día lo ves en la cifra "Crédito" de Inicio.

10. Live TikTok: apartados al vuelo

Para vender durante un live: anotas cada prenda apartada en segundos, sin detenerte.

- Contadores de HOY (se reinician cada mañana): "Apartadas hoy" (piezas del live de hoy) y "Monto en live" (dinero total de hoy, cobrado o a crédito).
- Paso 1: en "Apartado ultrarrápido" escribe el @usuario o nombre (ej. Doña Lupita), la prenda (ej. #43 Vestido liso) y el precio. Botones de precios rápidos: 100, 120, 150, 180, 250 y 300.
- Paso 2: presiona "Apartar prenda al vuelo". Aparece en "Apartados en curso" con el estado PENDIENTE y los contadores suben.
- Paso 3: al momento o al final del live, resuelve cada pendiente con sus dos botones:

10.1 El botón "Cobrar" (el cliente ya pagó)

- Al presionarlo la app te pregunta CÓMO te pagó: Efectivo o Transferencia.
- Efectivo: el dinero entra al efectivo del cajón (se espera en el arqueo).
- Transferencia: entra a la caja del día pero NO al efectivo del cajón (está en el banco). Si

la marcas mal, el cierre de noche te mostrará una diferencia fantasma.

- En el ejemplo de la sección 6.3: el vestido de @maria de C\$150 se apartó pendiente y al presionar Cobrar con "Transferencia" quedó Cobrado.
- Si cobras un apartado de un live ANTERIOR (ayer), ese dinero entra al día de HOY: la app lo lista como "Apartado cobrado" en los movimientos del corte.

10.2 El botón de crédito (se lo lleva a cuenta)

- Busca el cliente por el nombre; si no existe lo crea solo y queda marcado con la etiqueta TikTok.
- Registra la deuda a su nombre (con la prenda como descripción) y actualiza su saldo.
- La venta pasa a estado CRÉDITO y el cliente aparece en Clientes y en "Clientes que deben".
- Una misma venta no se puede pasar a crédito dos veces: la app avisa "Esta venta ya está en crédito".

10.3 Los tres estados de un apartado

- PENDIENTE (etiqueta clara): aún no resuelto. Es el único con botones.
- COBRADO (etiqueta con check): pagado al instante.
- CRÉDITO (etiqueta oscura): pasó a la cuenta del cliente.

Antes de terminar el live, resuelve TODOS los pendientes: los apartados pendientes de hace más de 30 días se limpian solos (los que ya están en CRÉDITO jamás se borran). No dejes un pendiente olvidado por semanas.

- Debajo de la lista está "Lives de días anteriores": prendas y monto de cada live de los últimos 30 días, con filtro de 7, 15 y 30.

11. Caja: el balance en vivo

El estado del dinero del día, para revisarlo antes del cierre.

- Ventas totales de hoy y prendas vendidas (etiqueta del encabezado).
- Debajo, la barra de "Cobrado": qué porcentaje de lo vendido ya está cobrado (ej. 77%).
- Cobrado hoy: contado del día MÁS los apartados de días anteriores que te pagaron hoy. En el ejemplo: C\$400.
- Crédito: deuda NUEVA de hoy (lo que salió a la calle), marcado "Por cobrar". En el ejemplo: C\$120. Los apartados pendientes del Live NO cuentan como crédito hasta que los pases a crédito.
- Margen neto en caja: cobrado menos gastos (C\$350 en el ejemplo).
- Movimientos del corte: todas las ventas, abonos, apartados cobrados y gastos del día en lista, con su detalle (cliente o concepto, canal, método).
- Arriba está el botón "Realizar cierre de caja", que se explica en la siguiente sección.

12. Cierre de caja con conteo de billetes

Se hace UNA vez al día, al terminar la jornada. Es el arqueo: comparar lo que dice el sistema contra el dinero físico.

- Paso 1: presiona "Realizar cierre de caja". La app muestra lo esperado: caja inicial, ventas al contado, transferencias, abonos en efectivo, gastos y el EFECTIVO ESPERADO en el cajón

(sección 6.6).

- Paso 2: cuenta tus billetes y monedas por denominación (C\$1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 y 1) y anota cuántos de cada uno. Cada fila suma sola y ves el total físico.
- Paso 3: revisa la verificación: "¡Cuadra perfecto!" si coincide, o "Sobra" o "Falta" con la diferencia exacta.
- Paso 4: presiona "Cerrar caja del día". El corte queda guardado con todo el detalle.
- Si hay diferencia puedes cerrar igual: la diferencia queda anotada en el corte para revisarla después.
- Hecho el cierre, el botón cambia a "Corte ya realizado hoy" y se bloquea hasta el día siguiente. Solo puede haber UN corte por día: si otro celular o la computadora ya cerró, la app te avisa y no lo repite.

Ejemplo: con caja inicial de C\$200, una venta en efectivo de C\$250, un abono en efectivo de C\$100 y gastos de C\$50, el esperado es $200 + 250 + 100 - 50 = \text{C\$}500$. Si cuentas C\$500 físicos: ¡cuadra perfecto!

Cuenta el dinero en un momento tranquilo y dos veces: los errores de conteo son la causa más común de diferencias.

12.1 La caja inicial del día

Arriba del cierre, en Caja, está la CAJA INICIAL: el dinero con el que abriste el día (el fondo de caja). Es el dinero que dejaste en el cajón la noche anterior para tener cambio.

- Escríbelo por la mañana y presiona Guardar. Queda guardado para todo el día y la app lo suma al efectivo esperado del cierre.
- Si te equivocas, puedes corregirlo mientras NO hayas hecho el corte del día; después del cierre queda fijo.
- Si no lo registras, el esperado del cierre saldrá más bajo exactamente por ese monto y pensarás que falta dinero.

Ejemplo: dejaste C\$500 de fondo anoche. Hoy el cajón debería tener $500 + \text{ventas en efectivo} + \text{abonos en efectivo} - \text{gastos}$.

13. Inventario: ingresar un producto

Un solo paso: llenas los datos del producto una vez y sale directo a Vender con su stock.

Así la dueña no pierde tiempo con pasos intermedios.

- En Inventario presiona "Ingresar producto" (botón rosa de arriba).
- Llena los 4 campos: nombre del producto (ej. Blusa rosa), cantidad de prendas que entraron (ej. 100), costo total de lo que pagaste (ej. 6000) y precio de venta por prenda (ej. 150).
- Mientras escribes, la app te calcula sola el costo por pieza y la ganancia por pieza: así sabes si el precio está bien puesto antes de guardar.
- Presiona "Dar entrada a un producto". El producto queda en la lista con su código (P-001, P-002...) y YA está disponible en Vender.

Si no sabes el costo exacto, pon un estimado cercano: sirve para las ganancias y lo puedes corregir la próxima vez que compre.

13.1 Leer la lista de productos

- Cada producto muestra: código, nombre, cuántos lleva vendidos, "Quedan X" (piezas en stock) y su precio de venta.
- "Quedan X" se actualiza solo con cada venta. Si quedan 5 o menos se resalta; si llega a 0 dice "Agotado".
- El resumen de arriba se calcula solo con tus productos: Prendas en stock, En stock cuesta (lo invertido en lo que queda), Inversión total, Costo de lo vendido y Ganancia estimada si vendes todo lo que queda.
- Eliminar un producto: botón de basura. Pide confirmación y el producto desaparece de Vender.

15. Clientes: la lista

- Arriba: "Crédito hoy" y "Recuperado hoy" (métricas del día, se reinician cada mañana) y la línea "Crédito en calle (histórico)" con el saldo real pendiente de todos. Ver sección 6.5.
- "Agregar cliente": nombre (obligatorio), teléfono y usuario de TikTok (opcionales).
- Filtros: Todos, Con deuda y Al corriente, cada uno con su conteo.
- Buscador: por nombre, apodo o celular.
- Los clientes del live se crean solos al darles crédito y quedan con la etiqueta TikTok.

15.1 El estado de cada cliente (según su último crédito)

- Al corriente: sin deuda.
- Debe: su crédito más reciente tiene menos de 3 días.
- Pendiente: 3 días o más desde su último crédito.
- Moroso: 7 días o más.
- 30-60 días y 60+ días: cuando el último crédito tiene un mes o más. Prioriza cobrar a estos primero.

16. Clientes: la hoja de cliente

- Toca cualquier cliente para abrir su hoja: estado, saldo pendiente, abono rápido, movimientos y acciones.
- Anotar abono: igual que en Inicio (monto, +C\$100, +C\$200, "Todo", método, ABONAR). El saldo baja al instante.
- Movimientos: cada CRÉDITO suma a su deuda y cada ABONO la resta, con su fecha. Es el historial completo y en orden.
- "Dar nuevo crédito": registra un monto directo a su cuenta, para cuando el cliente se lleva mercancía sin pasar por Vender o el Live. Muestra el saldo que quedará.
Ejemplo: Lupita debe C\$20 y le das un crédito directo de C\$80: queda debiendo C\$100.
- "Eliminar cliente": borra también su deuda y su historial. Pide confirmación; no se puede deshacer.

El crédito directo SÍ aparece en el "Crédito" del día (Inicio y Caja): es mercancía que salió a cuenta. Lo que nunca se ve como venta de mostrador es su monto en el Contado, porque nadie pagó nada todavía.

17. Más: los gastos

- Pestaña Gastos: registra cada gasto con concepto, monto y categoría: luz, agua, internet, renta, proveedor (mercadería), transporte, empaque (bolsas), publicidad, teléfono, salario, limpieza, mantenimiento, impuestos u otro.
- La lista muestra cada gasto con categoría y fecha.
- Los gastos restan automáticamente del margen neto de Caja, del efectivo esperado en el cierre y aparecen en el reporte.

Anota los gastos el mismo día en que ocurren: el cierre de la noche los descuenta esa misma tarde.

18. Más: las estadísticas

- Pestaña Estadísticas: se calculan solas con tus ventas (Vender, Live y mostrador). No hay que alimentarlas a mano.
- "Más vendidos - invierte en esto": tu top 8 de productos con barras y el ingreso que deja cada uno.
- "Menos vendidos - remata o no recompras": lo que no se mueve. Bájale el precio o no vuelvas a comprarlo.
- Cómo lo calcula: lee la descripción de cada venta. "2x Blusa" cuenta 2 Blusas; una venta de una sola prenda con nombre (ej. "Vestido #43") cuenta 1 de ese nombre. Los apartados del Live aparecen aquí solos.
- Si aún no hay ventas con productos, verás un aviso.

19. Exportar el reporte

- En Caja, botón "Exportar reporte .XLSX": descarga un archivo Excel con el resumen del día (contado, crédito nuevo, gastos), el ARQUEO desglosado (fondo inicial, ventas en efectivo, abonos, apartados cobrados, gastos y el esperado del cajón), y el detalle de cada venta, abono y gasto.
- El archivo se llama "reporte-miprenda" más la fecha. Se puede compartir por WhatsApp o correo.
- El botón siempre está en la pestaña Caja, arriba de todo. En Más hay los gastos y las estadísticas, pero la descarga se hace solo desde Caja.

Expórtalo justo después del cierre para que coincida con el corte del día.

20. Instalar la app en el celular (PWA)

- En celular verás abajo a la derecha el botón rosa "Instalar App": tócalo y sigue un paso.
- Android: se instala directo. Si no aparece el diálogo: menú de Chrome > "Agregar a pantalla de inicio".
- iPhone: el botón te muestra las instrucciones (el navegador Apple no instala apps solo): Compartir > "Añadir a pantalla de inicio".
- Instalada, abre a pantalla completa con su propio ícono.
- Si se cae el internet: la app sigue abriendo y guardando tus ventas, abonos, gastos y hasta el corte de caja EN EL CELULAR (aparece un aviso "Sin internet"). Al volver la señal, todo se

sube SOLO y la pantalla se recarga sola con sus fechas originales correctas.

21. Problemas comunes

21.1 Para entrar

- "Correo o contraseña incorrectos" - revisa el correo (sin espacios) y la contraseña, o pide ayuda al administrador.
- "No se pudo conectar al servidor" - revisa tu internet y reintenta.
- "Cuenta sin tienda" - tu cuenta quedó mal creada. Contacta al administrador.

21.2 Del día a día

- Los números no se ven actualizados - recarga la página.
- "Corte ya realizado hoy" - ya cerraste caja hoy; el botón se desbloquea mañana.
- Un botón no responde - espera dos segundos (está guardando) y reintenta; si sigue, recarga.
- "Esta venta ya está en crédito" - esa venta del live ya pasó a crédito; revisa la lista de apartados.

21.3 Por qué puede no cuadrar mi caja

- No registraste la CAJA INICIAL del día: anótala arriba en Caja y el esperado se ajusta al instante.
- Un gasto salió de tu bolsillo y no lo registraste: anótalo en Más, Gastos.
- Pagaste algo con dinero de la caja sin anotarlo como gasto.
- Recibiste abonos en efectivo y NO aparecen: los abonos en efectivo SÍ se suman al esperado; si falta ese monto, revisa si el abono quedó registrado con método Efectivo y no Transferencia.
- Contaste mal los billetes: vuelve a contar, sobre todo las monedas.
- Una transferencia la contaste como efectivo físico: las transferencias están en el banco, no en el cajón.
- Una venta fiada la diste por cobrada: revisa la lista de Clientes que deben.

22. Rutina recomendada del día

- Apertura: entra, registra la CAJA INICIAL del día (Caja) y revisa Inicio: las métricas arrancan en cero, los saldos pendientes de tus clientes siguen ahí.
- Durante el día: vende en Vender (mostrador) o aparta en el Live. Anota los gastos cuando ocurran.
- Cuando un cliente con crédito paga: toca su tarjeta (Inicio o Clientes) y registra el abono al instante.
- Fin del día: revisa Caja, cuenta el dinero físico, haz el cierre de caja y exporta el reporte Excel.

Diez minutos de cierre al día te ahorran horas de cuentas a fin de mes.