Auteur : Pascal Fougeray UFR Science, L3 SYS : 2018



# La Communication entre processus Inter Processus Communications (I.P.C.)

06.11.2018

## Les tubes et la Mémoire partagée

Auteur: Pascal Fougeray



#### 1 Introduction

Nous avons vu dans le cours sur les processus qu'il était nécessaire de faire communiquer le père avec un ou plusieurs de ses fils, voir même de faire communiquer 2 fils entre eux. Pour l'instant nous avons vu que l'on ne pouvait que simplement obtenir le code de sortie d'un processus fils, ce qui est insuffisant et ne permet qu'une communication "primaire" entre un père et un fils.

Nous allons voir dans ce cours, qu'il existe 5 moyens de communication, les 2 premiers outils appartiennent au système de gestion de fichiers, les 2 suivants font partie de la famille des IPC, Communication Interprocessus (Interprocess Communication). Le dernier, les *sockets*, est principalement utilisé dans la communication Inter machines et est une "sur couche" des tubes.

- 1. Les tubes anonymes : permettent une communication séquentielle et unidirectionnelle d'un processus à l'autre.
- 2. Les **files de messages FIFO** (*First In First Out*) : similaires aux tubes avec pour avantage de permettre à 2 processus sans lien de parenté de communiquer, car ce type de tube est référencé dans le système de fichiers, on parle aussi de **tubes nommés**.
- 3. La **mémoire partagée** : les processus communiquent simplement en lisant ou en écrivant dans un emplacement mémoire se trouvant dans la mémoire de travail (RAM) partagé entre 2 processus ou plus

Auteur : Pascal Fougeray UFR Science, L3 SYS : 2018

4. La **mémoire mappée** : similaire à la mémoire partagée, à la différence que l'emplacement mémoire est associé à un fichier. Il n'est donc plus dans la mémoire de travail (RAM) mais dans la mémoire de stockage (DD, SSD, Cloud)

5. Les **sockets**<sup>1</sup> : permettent la communication entre des processus sans lien et pouvant se trouver sur des machines distantes.

**Remarque** : vu le temps imparti pour ce module nous n'aurons pas le temps de tout étudier..., mais si vous comprenez un mécanisme, vous comprendrez "rapidement" les autres. De plus la curiosité n'étant pas un vilain défaut, vous pouvez vous les approprier seul(e)...

#### 2 Utilisations

Nous pouvons citer différents cas d'utilisations, exemples :

- On désire imprimer le contenu d'un répertoire, en shell la commande serait Is 1 | Ipr, on constate la présence de 2 processus distincts qui sont créés par le shell Is et Ipr et qui communiquent par l'intermédiaire d'un tube ou pipe représenté par |. Ici la communication est unidirectionnel, le processus Is produit des données, on va considérer qu'il est le producteur et les écrit dans l'entrée du tube, alors que le processus Ipr consomme des données qu'il lit à la sortie du tube.
- Lors de la communication via le réseau avec des programmes tels Telnet, ftp, Talk etc..., on utilise des *sockets* et la communication est cette fois-ci bidirectionnelle. Nous avons 2 processus qui communiquent l'un étant généralement le serveur et l'autre le client.-

### 3 Rappels

- Les descripteurs de fichier (file descriptor) : c'est un entier positif ou nul permettant d'identifier une entréesortie en cours.
- Les descripteurs de fichier constituent l'information de plus bas niveau manipulée lors de la programmation des entrées-sorties. Tout appel système effectuant une opération sur une entrée-sortie en cours reçoit comme paramètre principal le descripteur de fichier de cette entrée-sortie.

Les 3 entrées-sorties de bas niveau associées à l'entrée (STDIN), la sortie (STDOUT) et la sortie d'erreur (STDERR) ont respectivement pour descripteur de fichier les entier 0,1 et 2.

Moyen mnémotechnique pour se souvenir si 0 c'est STDIN ou bien STDOUT, on entre avant de sortir et 0 est avant 1, ok?

Lecture : la lecture dans une entrée-sortie de bas niveau se fait par l'intermédiaire de la primitive read().

#include <unistd.h>

ssize t read(int fd, void \*buf, size t count);

read() lit jusqu'à count octets depuis le descripteur de fichier fd dans le tampon pointé par buf.

— Écriture : l'écrire dans une entrée-sortie de bas niveau se fait par l'intermédiaire de la primitive write().

#include <unistd.h>

ssize\_t write(int fd, const void \*buf, size\_t count);

write() lit au maximum count octets dans la zone mémoire pointée par buf, et les écrit dans le fichier référencé par le descripteur fd

On peut donc faire un *printf* sans *stdio.h*!!!, Bon ce n'est pas pratique mais ça marche!

```
#include <unistd.h>
int main(int argc, char *argv[]){
  char *s="Hello World! \n";
// 14 caractères à envoyer à STDOUT
  write(1, (const void*)s, 14);
  return 0;
}
```

#### 4 Les tubes

Un tube (*pipe*) est un dispositif de communication qui permet une communication **unidirectionnelle** entre 2 processus, généralement le père et un de ses fils. Les données écrites sur l'extrémité d'écriture du tube sont lues

<sup>1.</sup> Voir le cours sur les sockets un peu plus tard...



depuis l'extrémité de lecture. Les tubes sont donc des dispositifs séquentiels; les données sont toujours lues dans l'ordre où elles ont été écrites. C'est donc une mémoire à accès séquentiel!

Attention une fois que le sens d'utilisation du tube est choisi, celui-ci ne peut plus être changé. Donc un processus lecteur d'un tube ne peut pas devenir écrivain dans ce tube et vice-versa.

Comme cela a été dit dans l'introduction, les tubes sont gérés par le système au niveau du système de fichiers et correspondent à un fichier au sein de celui-ci. Lors de la création d'un tube, 2 descripteurs de fichier sont créés, permettant respectivement de lire et écrire dans le tube.

Les données dans le tube sont gérées en flots d'octets, sans préservation de la structure des messages déposés dans le tube, avec pour stratégie : Premier entré, Premier Sorti <sup>2</sup>.

Les lectures sont destructives, une donnée ne peut être lue que par un seul lecteur, à moins qu'il y ait duplication du descripteur de fichier (**dup**).

Le tube a une capacité finie qui est celle du tampon alloué. Cette capacité est définie par la constante PIPE\_BUF dans le fichier limits.h>, elle vaut 4096 octets. Si un tube est plein, le processus écrivain est alors bloqué en attendant de pouvoir réaliser une écriture.

Si un tube est vide, le processus lecteur est alors bloqué en attendant de pouvoir réaliser une lecture. Cependant, la lecture peut être non bloquante en émettant un appel à la fonction **fcntl**()(descripteur\_lecture[0], F\_SETL, O NONBLOCK).

Si tous les descripteurs de fichiers correspondant à l'entrée d'un tube sont fermés, une tentative d'écriture provoquera l'envoi du signal SIGPIPE au processus appelant.

#### 4.1 Les tubes anonymes

Les tubes anonymes sont gérés par le système de fichiers et correspondent donc à un fichier sans nom. Ils ne peuvent donc être manipulés que par les processus ayant connaissance de leurs 2 descripteurs en lecture et écriture qui leur sont associés. Ce sont donc le père et tous ses descendants **créés après** la création du tube et qui prennent connaisance des descripteurs du tube par héritage des données du père.

#### 4.1.1 Utilisation d'un tube anonyme

Il faut **créer** le tube, **lire** et **écrire** dedans, et enfin le **fermer**.

Un tube anonyme est créé en appelant la primitive *pipe*.

Voici son prototype

#### #include <unistd.h>

#### int pipe(int descripteur fichier[2])

La primitive retourne 2 descripteurs dans le tableau descripteur\_fichier.

- 1. descripteur\_fichier[0] correspondant au descripteur utilisé pour la lecture dans le tube.
- 2. descripteur\_fichier[1] correspondant au descripteur utilisé pour l'écriture dans le tube.


Les 2 descripteurs sont alloués dans la table des fichiers ouverts du processus et pointent respectivement sur un objet fichier en lecture et un objet fichier en écriture. Le tube est représenté au sein du système par un *inode* auquel n'est associé aucun bloc de données, les données transitant dans le tube étant placés dans un tampon en mémoire centrale.

Tout processus ayant connaissance du descripteur  $descripteur\_fichier[\mathbf{0}]$  peut lire dans le tube et de même

Tout processus ayant connaissance du descripteur  $descripteur\_fichier[1]$  peut écrire dans le tube, comme le montre la figure suivante.

2. On ne se double pas dans un tube, c'est interdit :)





Un tube anonyme est fermé lorsque tous les descripteurs en lecture et en écriture existants sur ce tube sont fermés. Un processus utilise pour cela la primitive :

# #include <unistd.h> int close(int fd);

- Le nombre de descripteurs ouverts en lecture détermine le nombre de lecteurs existants.
- Le nombre de descripteurs ouverts en écriture détermine le nombre d'écrivains existants.
- Un descripteur fermé ne permet plus d'accéder au tube et cela est définitif.

# La lecture et l'écriture dans un tube se font à l'aide des primitives read() et write().

#### 4.1.2 Exemples d'utilisation de tubes anonymes

#### **Communication Unidirectionnelle**

Dans cet exemple, la communication se fait entre un père et son fils.

Le fils écrit à destination de son père la chaine de caractères "bonjour".

Les étapes du programmes sont les suivantes.

- 1. Le père crée un tube à l'aide de la fonction **pipe**(),
- 2. Le père crée un fils, donc le fils hérite du tube ou a le sien?
- 3. Les descripteurs en lecture [0] et en écriture [1] sont utilisables par les 2 processus. Chacun des 2 processus ferme le descripteur qui lui est inutile.
  - Celui en écriture pour le père et bien sûr celui en lecture pour le fils.
- 4. Le fils envoie un message à son père.
- 5. Le père lit le message.

**Remarque** : il n'y a pas besoin de synchroniser le père puisque le père doit attendre que le fils écrive dans le tube avant de pouvoir lire.

3 **#include** <stdio.h>

#include <stdlib.h>

**#include** <string.h>

#include <unistd.h>

```
int main(){
      int pip[2];
       pid_t pid;
      char chaine[]="Avant..";
      int taille;
13
      pipe(pip); //on cré un tube
       if((pid=fork())==0) {//dans le fils}
         // on fait patienter le père pendant 2s
         // montre que la lecture est blocante...
18
         sleep(2);
         char chaine fils[]="Pour toi papa :)";
         close(pip[0]); // le fils ne lit pas
         write(pip[1], &chaine fils, strlen(chaine fils));
         // le fils ferme l'entrée avant de quitter
23
         close(pip[1]);
         exit(0);
       }
       else { //dans le père
         char chaine papa[]="Je vais etre effacée";
28
         taille chaine = strlen(chaine papa);
         printf("taille : %d\n", taille_chaine);
         memset(chaine_papa, '\0', taille_chaine);
         //Que des caractères NULL
         printf("Chaine avant: %s\n",chaine_papa);
         close(pip[1]); // le père n'écrit pas
33
         read(pip[0], chaine papa, taille);
         // le père ferme la sortie avant de quitter
         close(pip[0]);
         printf("Chaine après: %s\n",chaine_papa);
38
      return 0;
    }
        root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/tubes# ./tube_uni_père_fils &
        <u>root@debian95-Rx-Sys</u>-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/tubes# taille : 21
        Chaine avant:
                                   chaine vide !!!
        root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/tubes# ps jf
                                      TPGID STAT
               PID PGID
                          SID TTY
                                                 UID
                                                       TIME COMMAND
        15673 16008 16008 16008 pts/1
                                      16008 Ss+
                                                       0:00 -bash
        15673 15679 15679 15679 pts/0
                                      16174 Ss
                                                       0:00
                                                           -bash
                                                            \_ ./tube_uni_père_fils
        15679 16172 16172 15679 pts/0
                                      16174 S
                                                   0
                                                       0:00
                                                                                         père et fils
                                                                \_ ./tube_uni_père_fils
os if
        16172 16173 16172 15679 pts/0
                                      16174 S
                                                   0
                                                       0:00
        15679 16174 16174 15679 pts/0
                                      16174 R+
                                                       0:00
        root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/tubes# lsof | grep tube_uni_père_fils
        tube uni 16172
                                                                                      809255 /root/TD-TP-Systeme/TD_TP/tubes/tube_
                                      root txt
                                                    REG
                                                                      8,1
        root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/tubes# Chaine après: Pour toi papa :)
```

#### **Communication Bidirectionnelle**

Dans ce second exemple, la communication se fait toujours entre un père et son fils. Mais cette fois-ci le père et le fils écrivent et lisent dans un ou l'autre tube, mais pas les 2.

La communication bidirectionnelle nécessite l'utilisation de 2 tubes, chaque tube étant utilisé dans le sens inverse de l'autre.

Il faut ici synchroniser le père avec le fils car si le père se termine avant le fils, il quitte et le shell reprend la main et la sortie n'est pas tip top, d'où le sleep

```
/* tube bi père fils.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <wait.h>
```

```
int main(){
      int pip1[2];
      int pip2[2];
10
      pid t pid;
      char chaine[12]="Chaine vide.";
      pipe(pip1); //on cré un tube
      pipe(pip2); //puis un second
      if((pid=fork())==0) {// le fils
15
        printf("le fils : %s \n",chaine);
        //ne lit pas dans pip1
        close(pip1[0]);
        //n'écrit pas dans pip2
        close(pip2[1]);
20
        write(pip1[1], "Bonjour Papa", 12);
        close(pip1[1]);
        read(pip2[0],chaine, 12);
        close(pip2[0]);
        printf("Fils reçoit : %s \n",chaine);
25
        exit(0);
      }
      else { // le père
        printf("le père : %s\n",chaine);
        //n'écrit pas dans pip1
30
        close(pip1[1]);
        //ne lit pas dans pip2
        close(pip2[0]);
        read(pip1[0], chaine, 12);
        close(pip1[0]);
35
        write(pip2[1], "Bonjour Fils", 12);
        close(pip2[1]);
        printf("Père reçoit : %s\n",chaine);
        waitpid(pid, NULL, 0); // pour que le père attende son fils !!!
40
      return EXIT SUCCESS;
    }
```

#### 4.2 Les tubes nommés

Les tubes nommés (*pipe named*) sont aussi gérés par le système de fichiers et correspondent donc à un fichier avec nom. Ils sont donc accessibles par n'importe quel processus connaissant ce nom et ayant les droits d'accès nécessaires. Cela va permettre à 2 processus **sans lien de parenté** de pouvoir communiquer selon un mode flots d'octets.

Les tubes nommés ont les mêmes propiétés que les tubes anonymes. Leur création est réalisée à l'aide d'une primitive différente de celle des tubes anonymes : **mkfifo**() dont voici le prototype.

```
#include <sys/types.h> #include <sys/stat.h>
int mkfifo ( const char *pathname, mode t mode);
```

Une fois créé, un tube nommé persiste dans le système de fichiers, s'il n'est pas détruit par le lecteur. Il suffit d'utiliser la primitive **unlink**() à la fin du processus lecteur de **préférence** pour détruire un tube nommé.

```
#include <unistd.h>
int unlink(const char *path);
```

#### 4.2.1 Exemples d'utilisation de tubes nommés

Voici 2 sources montrant un écrivain écrivant dans un tube nommé nommé fichier\_tube\_nomme et un lecteur lisant dans ce même tube.

```
// Processus ecrivain dans le tube nommé /* ecrivain_tube_nomme.c */
```

4 #include <stdio.h>

```
#include <string.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
   #include <unistd.h>
    int main(){
      mode t mode;
      int tube;
14
      char chaine[]="Bonjour passe dans le tube";
      mode = S IRUSR | S IWUSR;
      // Création du tube nommé
      mkfifo("fichier du tube", mode);
      // Ouverture du tube
      tube = open("fichier du tube", OWRONLY);
19
      // Ecritude dans le tube
      write(tube, chaine, strlen(chaine));
      // Fermeture du tube
      close(tube);
24
   }
 1 // Processus lecteur dans le tube nommé
    /* lecteur tube nomme.c */
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
 6 #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <unistd.h>
    int main(){
11
      int tube;
      char chaine[30];
      // Ouverture du tube
      tube = open("fichier du tube", O RDONLY);
      // Ecritude dans le tube
      read(tube, chaine, 26);
16
      chaine[29]=0;
      printf("Processus Lecteur du tube ");
      printf("fichier du_tube : %s \n", chaine);
      // Fermeture du tube
      close(tube);
21
      // détruit le fichier,
        //ici en commentaire pour le voir avec la commande ls
      // unlink("fichier_du_tube");
    }
```

Un ls -l du répertoire, montre la présence du fichier  $fichier\_tube\_nomme$  avec la lettre  $\mathbf{P}$  en tête des droits d'accès. P comme Pipe...

#### 4.3 La duplication

Les tubes peuvent aussi être utilisés au niveau du *Shell* pour transmettre le résultat d'une commande à l'autre, ceci afin de réaliser des redirection d'entrée-sortie .

Par exemple la commande ls -l / wc -l permet de connaître le nombre de fichiers présent dans un répertoire. L'opérateur | représente un tube

Les commandes ls -l et wc -l sont 2 processus dont la sortie standart *STDOUT* du premier est redirigée vers l'entrée du tube et l'entrée standart *STDIN* du second reçoit des données provenant de la sortie du tube.

Pour réaliser ces redirections on utilise la primitive dup() dont le prototype est :

#include <unistd.h>
int dup(int fildes);


Cette primitive associe **le plus petit** descripteur **disponible** du processus appelant à la même entrée dans la table des fichiers ouverts que le descripteur *fildes*.

Pour rediriger un descripteur standard sur un descripteur de tube, il faut :

- 1. **Fermer** le descripteur standard
- 2. Faire l'appel dup avec comme paramètre le descripteur du tube concerné.
- 3. Fermer le descripteur du tube. Seul reste le descripteur standard rendu synonyme.

Dans l'exemple suivant nous avons un programme constitué de 2 processus,

- 1. le père qui exécute la commande wc -l
- 2. le fils la commande ps -l.



- Le père :
  - wc -l lit sur STDIN
  - Il faut rediriger l'entrée de wc -l sur pip[0]
  - STDIN = pip[0]
  - close (STDIN)
  - dup (pip[0])
  - close (pip[0])
- Le fils
  - ps -l écrit sur STDOUT
  - Il faut rediriger la sortie de ps -l sur pip[1]
  - STDOUT = pip[1]
  - close (STDOUT)
  - dup (pip[1])
  - close (pip[1])

Cet exemple montre un cas d'utilisation de la primitive **dup**().

Il existe aussi la primitive dup2() qui permet non pas d'associer le plus petit descripeur disponible du processus appelant, mais permet de choisir les 2 descripteurs que l'on va utiliser.

#### #include <unistd.h>

#### int dup2(int oldfd, int newfd);

dup2(int oldfd, newfd); transforme newfd en une copie de oldfd, fermant auparavant newfd si besoin est.

```
/* La commande ls -l | wc -l */
    /* fichier tube dup.c */
    #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    main(){
      int p[2];
10
      //création d'un tube
      if(pipe(p)){
        perror("pb pipe");
        //le P et le F connaissent le tube
15
     switch(fork()){
     case -1: //erreur fork
       perror("pb fork");
       exit(2);
     case 0: //fils exécute ls -l
20
        // Sa sortie standard est redirigée
        // sur l'entrée du tube
        close(STDOUT FILENO); //ou close(1);
        (void) dup(p[1]); // Donc la sortie
        // standard est l'entrée du tube.
25
        close(p[1]);
        // Fils ne lit pas dans le tube
        close(p[0]);
        execlp("ls", "ls", "-l", NULL);
        default : //Père exécute wc -l
30
        // Son entrée standard est redirigée
        // sur la sortie du tube
        close(STDIN FILENO); //ou close(0);
        (void) dup(p[0]); // Donc l'entrée
        // standard est la sortie du tube.
35
        close(p[0]);
        // Père n'écrit pas dans tube
       close(p[1]);
       execlp("wc", "wc", "-l", NULL);
    }
40
    }
```

# 5 La Mémoire Partagée

Une des méthodes de communication inter-processus les plus simples est d'utiliser la mémoire partagée.

Auteur : Pascal Fougeray UFR Science, L3 SYS : 2018

La mémoire partagée permet à **n processus d'accéder à la même zone mémoire** comme s'ils avaient appelé la primitive *malloc* et avaient obtenu des pointeurs vers le même espace mémoire. Lorsqu'un processus modifie la mémoire, les autres processus voient la modification.

— Avantage : Communication locale rapide

La mémoire partagée est la forme de communication inter-processus la plus rapide car les processus partagent la même mémoire. L'accès à cette mémoire partagée est aussi rapide que l'accès à la mémoire non partagée du processus et ne nécessite aucun appel système ni d'entrée (et pas d'entrer!!!) dans le noyau. Elle évite aussi les copies de données inutiles.

- Inconvénient : synchronisation

Comme le noyau ne coordonne pas les accès à la mémoire partagée, c'est au programmeur de mettre en place sa propre synchronisation.

**Exemple**: un processus ne doit pas effectuer de lecture avant que des données aient été écrites et 2 processus ne doivent pas écrire au même emplacement en même temps. Une solution, pour éviter cette concurrence est d'utiliser des sémaphores<sup>3</sup>,. Dans ce cours, les exemples ne montrent qu'un seul processus accédant à la mémoire, afin de se concentrer sur les mécanismes de la mémoire partagée et éviter d'alourdir le code avec la logique de synchronisation.

Le modèle

#### 5.1 Allocation

#### 5.2 Attachement et Détachement

Pour rendre le segment de mémoire partagée disponible, un processus doit utiliser l'appel système **shmat** () (pour **SHared Memory ATtach** ou attachement de mémoire partagée) en lui passant :

- l'identifiant du segment de mémoire partagée **SHMID** renvoyé par **shmget**().
- Le second argument est un pointeur qui indique où vous voulez que le segment soit mis en correspondance dans l'espace d'adressage de votre processus;
  - si **NULL** alors le noyau sélectionnera une adresse disponible.
- Le troisième argument est un indicateur, qui peut prendre une des valeurs suivantes :
  - SHM\_RND indique que l'adresse spécifiée par le second paramètre doit être arrondie à un multiple inférieur de la taille de page. Si vous n'utilisez pas cet indicateur, on doit aligner le second argument de shmat sur un multiple de page vous-même.
  - SHM\_RDONLY indique que le segment sera uniquement lu, pas écrit.

Si l'appel se déroule correctement, il renvoie l'adresse du segment partagé attaché.

Les processus **fils** créés par des appels à **fork** héritent des segments partagés attachés; il peuvent les détacher! Lorsque vous en avez fini avec un segment de mémoire partagée, le segment doit être détaché en utilisant **shmdt()** ( **SHared Memory DeTach** , Détachement de Mémoire Partagée) en lui

passant l'adresse renvoyée par **shmat**. Si le segment n'a pas été libéré et qu'il s'agissait du dernier processus l'utilisant, il est supprimé.

Remarque : Les appels à exit() et toute fonction de la famille d'exec détachent automatiquement les segments.

#### 5.3 Contrôler et libérer la mémoire partagée

L'appel **shmctl** ( **SHared Memory ConTroL**, contrôle de la mémoire partagée) renvoie des informations sur un segment de mémoire partagée et peut le modifier.

- Le premier paramètre est l'identifiant d'un segment de mémoire partagée.
- Pour obtenir des informations sur un segment de mémoire partagée, passez IPC\_STAT comme second argument et un pointeur vers une struct shmid\_ds.
- Pour supprimer un segment, passez IPC\_RMID comme second argument et NULL comme troisième argument.
   Le segment est supprimé lorsque le dernier processus qui l'a attaché le détache.

Chaque segment de mémoire partagée doit être explicitement libéré en utilisant **shmctl** lorsqu'on en a terminé avec lui, afin d'éviter de dépasser la limite du nombre total de segments de mémoire partagée définie par le système.

**Remarque** : Les appels exit() et exec() détachent les segments mémoire mais ne les libèrent pas.

<sup>3.</sup> et là ça se complique et nous n'aurons pas le temps...



#### 5.4 Exemple de partage de segment de mémoire

Cet exemple provient de http://www.lifl.fr/~sedoglav/OS/main021.html Il se décompose de plusieurs programmes et montre aussi l'utilité des sémaphores à la fin.

```
1. Créer un segment
  #include <errno.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/ipc.h>
  #include <sys/shm.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  int creeSegment(int size, char *name, int cle){
    int shmid ; // l'identificateur de la memoire partagee
    key t clef; // la clef associee au segment
    /* L'instruction ftok(name,(key_t) cle) permet de construire
       une cle identifiant le segment */
    clef = ftok(name,(key t) cle) ;
    /* L'instruction IPC CREAT|IPC EXCL|SHM R|SHMW permet d'indiquer
       les droits d'acces de ce segment de memoire */
    shmid = shmget( clef,
                     IPC CREAT | IPC EXCL | SHM R | SHM W ) ;
    if (shmid==-1) {
      perror("La creation du segment de memoire partage a echouee") ;
       exit(1); // On sort
    }
    printf("l'identificateur du segment est %d \n",shmid) ;
    printf("ce segment est associe a la clef %d \n", clef) ;
    return shmid;
  }
  int main(){
    char *name = (char *) malloc(100*sizeof(char)) ;
    name = "memoirePartageeAmoi";
    creeSegment(100,name, 1);
    // pour avoir le temps de faire ipcs et ipcrm shm xxxxxxxx
    sleep(100);
    return 0;
  }
   root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD TP/Mem-partage# ./creer-segment &
   [1] 16903
   root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/Mem-partage# l'identificateur du segment est 3276812
  ce segment est associe a la clef -1
           tue le processus et on voit le segment reste
   root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/Mem-partage#
                                                                   ipcs
   ----- Segment de mémoire partagée ------
  clef
             shmid
                        propriétaire perms
                                                octets
                                                           nattch
                                                                      états
  0x00000000 163840
                         root
                                   600
                                              393216
                                                         2
                                                                     dest
  0x00000000 196609
                                   600
                                              393216
                                                         2
                                                                    dest
                        root
  0x00000000 1409034
                         root
                                   600
                                              12288
                                                         2
                                                                     dest
  0x000000000 3211275
                                   600
                         liahtdm
                                               33554432
                                                          2
                                                                     dest
                                                          0
  0xffffffff 3276812
                        root
                                   600
                                               100
   root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD TP/Mem-partage# ipcrm shm 3276812
   ressources supprimées
   root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/Mem-partage#
```

```
root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/Mem-partage# ./exemple
l'identificateur du segment est 3506188
ce segment est associe a la clef -1
Je suis le pere
Je commence par m'attacher le segment de memoire
je vais afficher un message que mon fils a ecrit
Sacree plaisantin ce fiston
Bon, c'est pas tout ca mais il est temps de mourrir
avant tout detachons le segment partageeLe pere attend la mort de son fils
Salut, je suis le fils 16998
Je commence par m'attacher le segment de memoire
je vais ecrire un message que papa va afficher
Bon, c'est pas tout ca mais il est temps de mourrir
avant tout detachons le segment partagee
maintenant que c'est fait, bye bye
Le fils se suicide
Bon, faisons le menage et supprimons le segment partagee
Le pere se suicide
root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/Mem-partage#
root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD TP/Mem-partage# ./exemple-ok
l'identificateur du segment est 3571724
ce segment est associe a la clef -1
On cr\'ee un s\'emaphore dont le num\'ero est 32768
pere: je me bloque en faisant ``down'' sur le semaphore
fils: Salut, je suis le fils 17174
fils: Je commence par m'attacher le segment de memoire
fils: je vais ecrire un message que papa va afficher
fils: Bon, c'est pas tout ca mais il est temps de mourrir
fils: avant tout detachons le segment partagee
fils: on va liberer papa
pere: Je commence par m'attacher le segment de memoire
pere: je vais afficher un message que mon fils a ecrit
La vie est belle
pere: Sacree plaisantin ce fiston
pere: Bon, c'est pas tout ca mais il est temps de mourrir
pere: avant tout detachons le segment partagee
pere: Le pere attend la mort de son fils
fils: maintenant que c'est fait, bye bye
fils: Le fils se suicide
pere: Bon, faisons le menage et supprimons le segment partagee
destruction du s\'emaphore 32768
pere: Je suis le pere et je viens de detruire le semaphore
pere: Le pere se suicide
root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:~/TD-TP-Systeme/TD_TP/Mem-partage#
```

#### 5.5 Débogage

#### 6 Conclusion

Les tubes qu'ils soient anonymes ou nommés sont un bon moyen de communication entre 2 processus ayant ou n'ayant pas de lien de parenté. C'est même un moyen très fiable et très simple à mettre en oeuvre, occupant très peu de ressources système.

Néanmoins, leur domaine d'utilisation reste limité à des processus tournant sur une seule machine. Si on veut faire communiquer des processus tournant sur des machines distantes, il faudra utiliser les sockets et se lancer dans la programmation réseau. Chose que nous allons faire dans les prochains cours...