



La communication par Socket

12.11.2018

Auteur: Pascal Fougeray







What about UDP?

You can also have UDP sockets.

UDP means "lol I don't care
if my message gets there". It
is a different protocol?

TCP is like FedEx.

Source: https://twitter.com/b0rk

1 Introduction

Lorsque l'on désire réaliser des applications client-serveur, il est nécessaire d'utiliser les Socket ¹ et dans votre domaine de prédilection, l'informatique, vous devez avoir quelques notions sur la programmation d'une application client-serveur.

Dans ce chapitre, nous allons juste voir les grandes lignes et appréhender le développement d'une simple application.

En effet, il existe une multitude de solutions selon que l'on désire créer un serveur **itératif** ou un serveur **parallèle** en utilisant une communication en **mode connecté** ou **non connecté**.

Ce cours est loin d'être exhaustif et je vous invite à lire différents ouvrages à ce sujet, notamment celui de Jean-Marie Rifflet : *La communication sous UNIX, Applications réparties*, dans lequel j'ai pioché quelques exemples.

Il existe de nombreux sites qui l'expliquent surement même mieux que moi.

Vous pourrez faire le TP en python ou un autre langage plus moderne, java par exemple ©si vous le voulez.


2 Rappels

Quelques rappels sur la notion client/serveur et le modèle en couche?

1. La traduction littérale est : prise ou point de communication



2.1 Un Appel Synchrone Requête-Réponse!



2.2 Serveur, Client et Service

Dans une application répartie, les processus utilisés sont divisés en 2 catégories : un ou plusieurs processus serveurs et des processus clients. Ces différents processus échangent des messages : le client adresse à un serveur une requête par l'intermédiaire d'un message et le serveur transmet au client un message de réponse, après avoir satisfait la requête du client. On distingue ainsi :

- le **service** : C'est une tâche particulière dont on peut demander la réalisation;
 - Sur Linux, on connaît les **services** avec le **N° de port** associé, en lisant le fichier /etc/services.

Dont voici un extra	ai <u>t</u>			
msp	18/tcp		#	message send protocol
msp	18/udp			
chargen	19/tcp	ttytst source		
chargen	19/udp	ttytst source		
ftp-data	20/tcp			
ftp	21/tcp			
fsp	21/udp	fspd		
ssh	22/tcp		#	SSH Remote Login Protocol
telnet	23/tcp			
smtp	25/tcp	mail		
time	37/tcp	timserver		
time	37/udp	timserver		
rlp	39/udp	resource	#	resource location
nameserver	42/tcp	name	#	IEN 116
whois	43/tcp	nicname		
tacacs	49/tcp		#	Login Host Protocol (TACACS)

- le **serveur** : C'est une machine sur laquelle un service est réalisé ou un **processus** (**thread**) qui rend ce service ;
- le **client** : C'est une machine faisant appel à une machine serveur ou un **processus** (*thread*) sollicitant un processus serveur.

Question: Quel est le seul protocole où il n'y a qu'un seul client et plein de serveurs?

Réponse : SNMP : Simple Network Managment Protocol

C'est un protocole utilisé par les différents éléments actifs d'un réseau (Ordinateurs, switchs, routeurs etc..) sont interrogés régulièrement pas un client (le manager) pour connaître leur état à chacun.

2.3 Les ports

Il y a 65536 ports différents, le codage sur 16 bits donne 2¹⁶ possibilités.

Tous les ports n'ont pas les mêmes caractéristiques.

À chaque N° de port peut correspondre un service différent, mais il y a beaucoup plus de N° de ports que de services.

- Le port 0 : Il n'est pas utilisable pour une application, c'est un "joker" indiquant au système que c'est à lui de compléter automatiquement le numéro entre 49152 et 65535.
- De 1 à 1023 : Pour utiliser cette zone il faut avoir les droits du root, sinon, à l'exécution le bind retourne une erreur.
 - Les serveurs "classiques" (**ftp**, **smtp**, **telnet**, **ssh**...) utilisent cette plage de N° de ports.
 - si si vous vous souvenez le TP ou l'on parlait le SMTP avec telnet : telnet @Ip N°port
- De 1024 à 49151 est la zone des services enregistrés par l'IANA² et qui fonctionnent avec des droits ordinaires.

^{2.} Internet Assigned Numbers Authority: www.iana.org



— Port de **49152** à 65535 est la zone d'attribution automatique des ports, pour la partie cliente des connexions (si le protocole n'impose pas une valeur particulière) et pour les tests de serveurs locaux.

2.4 Modes connecté et non-connecté

Dans le domaine des réseaux il existe 2 modes principaux de communication :

— Dans le mode **connecté**, la communication est réalisée sur un canal dont l'établissement a été réalisé, il y a négociation entre les 2 entités entre lesquelles la communication est établie. La rupture de la connexion peut également être négociée. Cette communication est fiable.

On parle aussi de transmission par flux, Stream : Téléphone , TCP.

L'avantage de l'utilisation d'un protocole comme TCP/IP est la fiabilité!

La couche **transport** effectue elle même

- le "cheksum",
- la ré-émission de morceaux de messages perdus,
- l'élimination des morceaux dupliqués,
- l'adaptation du débit.
- Dans le mode non-connecté chaque message est transmis individuellement sans relation particulière avec aucun message antérieur.

Ce mode de communication est **non fiable** et ne donne aucune garantie d'arrivée, et de respect de l'ordre des messages n'est assurée.

On parle aussi de transmission par paquets, Data-grams : Courrier, UDP.

Un protocole comme UDP/IP n'effectue pas ces vérifications qui doivent alors être faites par le protocole de communication de **niveau applicatif**.

Pour cette raison, la programmation de **clients ou serveurs en mode non connecté est plus complexe** qu'en mode connecté.

Cependant, en réseau local (même réseau!!!) où le transport est fiable, il est avantageux d'utiliser UDP car ce mode de communication demande moins d'opérations que TCP.

Ce qui est le cas quand on n'a pas de nombreux sauts de routage (couche 3) à réaliser.

— Le 3 ème mode dont on parle peu et pas plus difficile à programmer (quoi que...) est le mode RAW un mode qui n'est ni TCP, ni UDP... mais qu'est-ce qu'il y a sur la couche 4 du modèle OSI, vous savez la couche... Transport...?

Et bien c'est le **ping**!

Je ne vais pas en parler d'avantage car le temps est compté et surtout qu'il faut être root pour faire les TP...

3 Les sockets

Mécanisme de communication permettant d'utiliser l'interface de transport TCP-UDP donc la couche 4 du modèle OSI et s'appuyant sur IP.

Ce mécanisme fut introduit dans Unix dans les années 80, c'est un standard aujourd'hui!

3.1 Définition

Un (ou une...) socket est un point de contact dans une communication.

Elle permet à 2 entités, généralement un client et un serveur de se retrouver en relation et de pouvoir communiquer, un peu comme les tubes que nous avons étudiés précédemment mais avec une puissance plus conséquente.

Pour faire beaucoup plus simple, une socket est soit un téléphone, soit une boîte aux lettres...

ATTENTION:

Je ne veux pas entendre qu'un socket c'est une IP et un N° de port, ce n'est pas que ça!!! et la couche 4 vous en faites quoi?

Et puis des sockets il y en a plein sur une machine!!!

La preuve : la commande find - type s | wc - l sur ma VM me renvoie 44 donc 44 sockets

Voici le résultat, ceux qui sont soulignés doivent vous parler...



```
./run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.extra
root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:/# find -type s
                                                                                                          ./run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.browser
./tmp/.ICE-unix/1101
./tmp/ssh-wLgg2UM1XGrT/agent.1055
                                                                                                          ./run/user/0/gnupg/S.gpg-agent
./run/user/0/systemd/private
./tmp/.Xll-unix/Xl
                                                                                                          ./run/user/0/systemd/notify
./tmp/.Xll-unix/X0
/var/lib/courier/sqwebmail.sock
                                                                                                          ./run/user/114/gnupg/S.gpg-agent
                                                                                                          ./run/user/114/gnupg/S.gpg-agent.ssh
/root/L3/TD_TP/socket/chapitre_14/local/socket_serveur
/root/L3/TD_TP/socket/local/socket_serveur
                                                                                                          ./run/user/114/gnupg/S.gpg-agent.extra
                                                                                                          ./run/user/114/gnupg/S.gpg-agent.browser
./run/openvswitch/ovs-vswitchd.723.ctl
                                                                                                          ./run/user/114/bus
./run/openvswitch/ovsdb-server.687.ctl
./run/openvswitch/db.sock
./run/docker/libnetwork/b917ad3e95e4fbc61658e58db48f52a7f4ec43112c39cd00c1eea1f7ae1d2e1a.sock
                                                                                                           ./run/user/114/systemd/private
                                                                                                          ./run/user/114/systemd/notify
                                                                                                           ./run/systemd/fsck.progress
./run/docker/metrics.sock
                                                                                                           ./run/systemd/journal/syslog
./run/docker/containerd/docker-containerd.sock
                                                                                                           /run/systemd/journal/socket
./run/docker/containerd/docker-containerd-debug.sock
                                                                                                           ./run/systemd/journal/stdout
/run/mysqld/mysqld.sock
/run/uuidd/request
                                                                                                          ./run/systemd/journal/dev-log
                                                                                                          ./run/systemd/private
 /run/docker.
./run/avahi-daemon/socket
                                                                                                          ./run/systemd/cgroups-agent
./run/systemd/notify
/run/dbus/system_bus_socket
                                                                                                          ./run/systemd/inaccessible/sock
./run/cups/cups.sock
                                                                                                           ./run/udev/control
./run/user/0/bus
                                                                                                          root@debian95-Rx-Sys-Fougeray:/#
./run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.ssh
```

Voyons ce que sont celles qui sont dans /root/L3/TD TP/socket juste par curiosité!

Un ls -l /root/L3/TD_TP/socket/local/socket_serveur et un file /root/L3/TD_TP/socket/local/socket_serveur

UN ou UNE SOCKET c'est donc un fichier sous Linux mais pas que ça!!!!

3.2 Principe de fonctionnement

Il y a 3 phases!

- 1. le serveur crée une "socket serveur" associée à un port et se met en attente, il écoute (Listen)
- 2. le client se connecte à la socket serveur;

deux sockets sont alors crées :

(a) une "socket client", côté client,

et

(a) une "socket service client" côté serveur.


Ces sockets sont connectées entre elles

3. Le client et le serveur communiquent par les sockets.

L'interface est celle des fichiers (*read*, *write*). Car tout est fichiers!!!

La socket serveur peut accepter de nouvelles connexions

En 1 dessin cela donne : 1234 etc... sont les N° de ports, remarquez que dans notre cas le client a très soif \odot



3.3 Deux réalisations possibles du client-serveur avec sockets

- 1. Mode connecté (TCP)
 - Ouverture d'une liaison, suite d'échanges, fermeture de la liaison



- Le serveur préserve son état entre deux requêtes
- Garanties de TCP : ordre, contrôle de flux, fiabilité
- Adapté aux échanges ayant une certaine durée (plusieurs messages)

2. Mode **non connecté** (UDP)

- Les requêtes successives sont indépendantes
- Pas de préservation de l'état entre les requêtes
- Le client doit indiquer son adresse à chaque requête (pas de liaison permanente)
- Pas de garanties particulières (UDP)
- Adapté aux échanges brefs (réponse en 1 message)

Points communs

- Le client a l'initiative de la communication; le serveur doit être à l'écoute
- Le client doit connaître la référence du serveur [adresse IP, n° de port]
 il peut la trouver dans un annuaire si le serveur l'y a enregistrée au préalable, ou la connaître par convention (/etc/services): n°socket de port pré-affectés
- Le serveur peut servir plusieurs clients (1 Processus/thread unique ou 1 Processus/thread par client)

3.4 Créer, attacher et supprimer une Socket

- La création d'une socket est réalisée par la primitive socket dont la valeur de retour est un descripteur, tout comme un descripteur de fichiers, sur lequel il est possible de réaliser des opérations de lecture et d'écriture puisque contrairement aux tubes une communication par socket est bidirectionnelle.
- L'attachement : Il existe une différence fondamentale entre une socket et un fichier, c'est que le nommage des sockets est une opération distincte de leur création. Bien sûr, ouverture et création ne peuvent être dissociées comme pour les tubes, mais il est ensuite possible d'attacher une adresse de son domaine à l'objet créé. Pour cela on utilise la primitive bind.
 - Sans ce principe de nommage, le processus qui héritent du descripteur peuvent lire et/ou écrire sur la socket, mais personne ne peut envoyer de données. car contrairement à un tube, la socket n'est qu'un point de communication qui n'est relié à rien et nécessite d'être désignée de l'extérieur pour pouvoir être contactée. On lui donne pour cela une adresse.
- La **suppression** : une socket est supprimée à la réalisation effective de la fermeture du dernier descripteur permettant d'y accéder. On utilise pour cela les primitives **close** ou **shutdown**.

Le code source dessous est celui d'une fonction permettant de créer et d'attacher une *socket*. Quelques explications...

- La ligne 11 donne le type de structure utilisée pour l'adresse (voir plus loin).
- La ligne 17 crée la *socket* en utilisant la primitive **socket**.
- La ligne 25 attache la socket.
- Les lignes 21 à 23 permettent de remplir la structure contenant l'adresse.
- La ligne 27 montre la fermeture du fichier descripteur
- La ligne 30 permet d'obtenir le nom de la *socket*.
- La ligne 31 donne en retour la valeur du descripteur de fichier avec lequel nous aurons accès à la socket.

^{3.} Et pour faire une droite, il faut 2 points...

```
1 // Permet de créer une socket
2 // que l'on compilera avec
3 // gcc -c creer socket.c -o creer socket.o
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <sys/types.h>
7 #include <sys/socket.h>
8 #include <unistd.h>
9 #include <netinet/in.h>
10
11 static struct sockaddr_in adresse;
13 int creer socket(int type, int *ptr port, struct sockaddr in *ptr adresse){
14 int desc; // Descripteur de la socket
15 int longueur = sizeof(struct sockaddr in); // Taille de l'adresse
16 // Création de la socket
17 if((desc=socket(AF INET, type, 0)) == -1) {
18 perror("Création de socket impossible");
    return -1;}
19
20 /* Préparation de l'adresse d'attachement */
21 adresse.sin family = AF INET;
22 adresse.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
23 adresse.sin port= htons(*ptr port); // n° de port au format réseau
24 /* Demande d'attachement de la socket */
25 if(bind(desc, &adresse, longueur) == -1) {
26 perror("Attachement de la socket impossible");
27 close(desc); // Donc suppression de la socket
28
    return -1;}
29
    if(ptr_adresse != NULL)
30
    getsockname(desc, ptr adresse, &longueur);
    return desc;}
```

3.4.1 Le domaine d'une socket

Une *socket* est identifiée localement dans un processus par un **descripteur**, cette identification n'est valable que dans le contexte du processus!!!

Comme le montre le programme suivant!

```
// programme 3-sockets.c
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <unistd.h>
   #include <sys/types.h>
6 #include <sys/socket.h>
   #include <netinet/in.h>
   #include <arpa/inet.h>
   int main() {
11
            int sockfd serveur TCP, sockfd serveur UDP; // descripteurs pour les 3 sockets
            int sockfd serveur RAW;
            // On cree les sockets serveurs en écoute
            sockfd serveur TCP = socket(AF INET, SOCK STREAM, IPPROTO TCP);
16
            sockfd_serveur_UDP = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP);
            sockfd serveur RAW = socket(AF INET, SOCK RAW, IPPROTO RAW);
            printf("Valeur du descripteur de la socket TCP: %d \n", sockfd serveur TCP);
            printf("Valeur du descripteur de la socket UDP : %d \n",sockfd_serveur_UDP);
21
            printf("Valeur du descripteur de la socket RAW: %d \n", sockfd serveur RAW);
            while(1) {} // bon et bien plus qu'à le tuer ^^
```

}

Dont le résultat renvoie :

Question: Pourquoi les valeurs 3, 4 et 5 et pas 0,1 et 2

Réponse : Voir le cours précédent sur les tubes

Si on désire que d'autres processus (sans lien de parenté) transmettent des données à destination de la *socket*, il est nécessaire que ceux-ci disposent d'un moyen externe de nommer cette *socket*.

Le domaine d'une socket définit le format des adresses possibles, les *sockets* avec lesquelles elle pourra communiquer, ainsi qu'une famille de protocoles utilisables.

Quelques domaines:

Nom symbolique	domaine	format adresses
AF_UNIX	local	sockaddr_un
AF_INET	Internet	sockaddr_in
AF_APPLETALK	Apple talk	????

- 3.4.2 Le type d'une socket : détermine la sémantique des communications qu'elle permet de réaliser.
 - SOCK_RAW : socket orientée vers l'échange de data-grammes à un niveau bas de protocole (IP par exemple).
 - Elle est notamment utilisée par la commande ping... Ce mode n'est accessible qu'au super-utilisateur.
 - SOCK_DGRAM : socket orientée vers la transmission de data-grammes structurées en mode non-connecté avec une fiabilité minimale : UDP
 - **SOCK_STREAM** : *socket* orientée vers l'échange de séquences continues de caractères, en mode connecté avec garantie du maximum de fiabilité : **TCP**.
- **3.4.3** Le protocole d'une socket : L'argument protocole dans l'appel système socket est généralement mis à 0. Dans certaines applications spécifiques, il faut cependant spécifier la valeur du protocole.

3.4.4 Le format de l'adresse

AF UNIX

Une socket est désignée dans le domaine UNIX comme un fichier, elle a un i-nœud.

Une telle adresse correspond à la structure suivante :

```
#include <sys/un.h>
    struct sockaddr_un {
        short sun_family; /* AF_UNIX */
        char sun_path[108]; /*reference */
};
```

L'attachement d'une socket est faite seulement si la référence n'existe pas encore.

Cette référence peut être supprimée soit à l'aide de la commande externe rm ou bien dans le programme avec la primitive unlink.

AF INET

Une *socket* est désignée dans le domaine INET non pas comme un fichier, mais possède une adresse construite en utilisant les structures suivantes :

Une telle adresse correspond à la structure suivante :

```
#include <netinet/in.h>
  /* adresse Internet d'une machine */
  struct in_addr {
    u_long s_addr; /* 32 bits non signé */
```



- Le champ sin_addr.s_addr peut avoir la valeur INADDR_ANY permettant ainsi d'associer la socket à toutes les adresses possibles de la machine.
- Le champ **sin_port** peut avoir une valeur particulière, afin de permettre au client d'avoir accès à un service particulier. (Voir le fichier /etc/services).

Remarque : si un processus crée un *socket* et commence à émettre sans un attachement de cette *socket*, le système fera un attachement sur un port quelconque généralement compris entre 49152 et 65535!!!

3.5 Exemple d'utilisation

Le source suivant montre comment utiliser la fonction *creer socket* dont le code est donné précédemment.

```
1 // Exemple d'utilisation de la fonction créer_socket
3 #include <unistd.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <stdlib.h>
6 #include <sys/types.h>
7 #include <sys/socket.h>
8 #include <netinet/in.h>
10 int creer socket(int, int *, struct sockaddr in *);
11
12 int main(){
13 struct sockaddr_in adresse_udp, adresse_tcp;
   short port udp, port tcp;
15
   int socket_udp, socket_tcp;
17 port udp=0;
18 if((socket udp=creer socket(SOCK DGRAM, &port udp, &adresse udp))!=-1)
     printf("Socket UDP attaché au port : %d\n",ntohs(adresse udp.sin port));
19
20
21 port tcp=0;
22 if((socket tcp=creer socket(SOCK STREAM, &port tcp, &adresse tcp))!=-1)
23
     printf("Socket TCP attachée au port : %d\n",ntohs(adresse tcp.sin port));
24
25 sleep(60);
26 return 0;
27 }
```

4 La communication en local

Les *sockets* sont principalement utilisées dans le domaine des réseaux afin de permettre à un serveur et un client se trouvant sur 2 machines distinctes de communiquer. On peut néanmoins les utiliser pour faire communiquer 2 processus en local.

On utilise pour cela les *sockets* dans le domaine local : AF_UNIX. Cela va nous permettre de voir rapidement le fonctionnement et les mécanismes mis en jeu et nous aurons l'occasion de voir cela plus en détails lors du TP.



```
1 // Le serveur local
                                                                                 // On peut maintenant lire et écrire via sockfd
                                                                            47
                                                                                 read(sockfd client, &ch, 1);
  2
                                                                            48
  3 #include <stdio.h>
                                                                            49
                                                                                  printf("Le serveur a lu : %c\n", ch);
  4 #include <stdlib.h>
                                                                            50
                                                                                 ch++;
  5 #include <unistd.h>
                                                                            51
                                                                                 printf("Le serveur écrit : %c\n", ch);
                                                                                  write(sockfd_client, &ch,1);
                                                                            52
  7 #include <sys/types.h>
                                                                            53
                                                                                  //on ferme le socket avec le client
  8 #include <sys/socket.h>
                                                                            54
  9 #include <sys/un.h>
                                                                            55
                                                                                 close(sockfd client);
  10
                                                                            56
                                                                                }
                                                                            57
 11 int main() {
 12
                                                                            58
                                                                                return 0;}
 13 int sockfd serveur, sockfd client; // descripteurs pour les 2 sockets
                                                                             1 // Le client local
  14 struct sockaddr_un adresse_serveur; // la structure pour le socket
                                                                             2
                                                                             3 #include <stdio.h>
serveur
  15
       struct sockaddr_un adresse_client; // la structure pour le socket
                                                                             4 #include <stdlib.h>
                                                                             5 #include <unistd.h>
client
 16 char ch;
 17
     int long_client;
                                                                             7 #include <sys/types.h>
 18
                                                                             8 #include <sys/socket.h>
 19
      // On supprime un éventuel socket déjà existant...
                                                                             9 #include <sys/un.h>
 20
     unlink("socket_serveur");
                                                                            10
 21
                                                                            11 int main() {
 22. // On crée le socket pour le client
                                                                            12
 23
      sockfd_serveur = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
                                                                            13
                                                                                int sockfd; // le descripteur pour le socket
 24
                                                                                struct sockaddr_un adresse; // la structure pour le socket
                                                                            14
 25 // On nomme le socket
                                                                                char ch = 'A';
 26 adresse_serveur.sun_family = AF_UNIX;
                                                                            16
 27
     strcpy(adresse_serveur.sun_path, "socket_serveur");
                                                                            17
                                                                                // On crée la socket pour le client
 28
                                                                            18
                                                                                sockfd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
 29 // On attache le socket
                                                                            19
  30 if(bind(sockfd_serveur, (struct sockaddr *)&adresse_serveur, si-
                                                                            20
                                                                                // On nomme le socket en "osmose" avec le serveur
zeof(adresse serveur))==-1){
                                                                            21
                                                                                adresse.sun family = AF UNIX;
       perror("pb bind : Serveur");
                                                                            22
                                                                                strcpy(adresse.sun_path, "socket_serveur");
                                                                            23
 32
        exit(1);
 33 }
                                                                            24
                                                                                // On connect le socket au serveur
                                                                              25
 34
                                                                                    if((connect(sockfd, (struct sockaddr *)&adresse, si-
     // On crée une file d'attente de connexion et on attend le client
 35
                                                                          zeof(adresse))==-1)){
 36 listen(sockfd_serveur, 5);
                                                                                   perror("pb connect : Client");
                                                                            26
 37
     while(1){
                                                                            27
                                                                                   exit(1);
                                                                            28 }
      printf("Le serveur attend \n");
 38
 39
                                                                            29
 40
       // Le serveur accepte la connexion
                                                                            30
                                                                                // On peut maintenant écrire et lire via sockfd
      long client = sizeof(adresse client);
                                                                                printf("Le client a écrit : %c \n",ch);
 41
   42.
            if((sockfd_client = accept(sockfd_serveur, (struct sockaddr
                                                                                write(sockfd, &ch, 1); // le client écrit
*)&adresse client, &long client))==-1){
                                                                                read(sockfd, &ch, 1); // le client lit
                                                                            33
 43
        perror("pb accept : Serveur");
                                                                            34
                                                                                printf("Le serveur a renvoyé : %c\n", ch);
 44
        exit(1);
                                                                            35
 45
       }
                                                                            36 //on ferme le socket qui n'est plus utile
                                                                            37 close(sockfd);
 46
                                                                            38 return 0;
                                                                            39 }
```

5 La communication en mode connecté

C'est le mode de communication associé aux *sockets* de type **SOCK_STREAM**. Il permet à des applications réparties de s'échanger des séquences de caractères **continues** et **non structurées en messages**. Il est adapté à l'implantation d'un mécanismes de connexion à distance tel **telnet**.

Avec ces *sockets* et la communication en mode connecté, la dissymétrie entre le client et le serveur est réelle au niveau de l'établissement de la connexion : le serveur est en attente passive de demande de connexion que lui adressera le client. Ce dernier prend l'initiative de la demande de connexion, il est actif.

5.1 L'établissement de la connexion

5.1.1 Le serveur : Un serveur est passif dans l'établissement d'une connexion.

De son côté, il crée la *socket* (**socket**), l'attache (**bind**), prévient le système auquel il appartient qu'il est prêt à accepter les demandes de connexion des clients (**listen**). Il se met en attente de demande de connexion.



Il dispose d'une **socket d'écoute** attachée au port correspondant au service et supposé connu des clients. Lorsqu'une demande de connexion arrive, le système crée une **nouvelle socket** dédiée à cette nouvelle connexion que l'on nomme **socket de service**, ce qui permet de multiplexer sur la même **socket** plusieurs connexions.

Le processus serveur prend connaissance de l'existence d'une nouvelle connexion par un appel à la primitive accept : au retour de cet appel, le processus reçoit un descripteur lui permettant d'accéder à cette socket de service.

Après avoir accepté une connexion le serveur qui est le père crée un fils (**fork**) ou une activité (**pthread_create**) et le dialogue se fait alors entre le fils et un client. Cela permet au serveur de pouvoir prendre plus rapidement en compte les nouvelles demandes de connexion. C'est ce mécanisme qui est utilisé lorsque vous êtes plusieurs à vouloir vous connecter simultanément sur un serveur Web, FTP, telnet etc...


Une connexion TCP est identifiée par un 4-uple :

(adresse_machine_1, port_machine_1, adresse_machine_2, port_machine_2)

5.1.2 Le client : est l'entité active ⁴ dans le processus d'établissement d'une connexion avec un serveur

C'est lui qui prend l'initiative. Cette demande de connexion est réalisée à l'aide de la primitive **connect.** Il n'est pas nécessaire, pour appeler la primitive **connect**, que la *socket* locale ait été au préalable attachée à une adresse : si un appel à la primitive *bind* n'a pas été fait avant la demande de connexion, un attachement sur un port quelconque sera automatiquement réalisé à l'appel de la primitive **connect.**

L'image qui suit donne le déroulement d'une communication entre un serveur **itératif** TCP et un client TCP, ainsi que la communication entre un serveur **parallèle** TCP et un client TCP.



Côté serveur

- 1. Création de la socket serveur
- 2. Récupération de l'adresse IP et du numéro de port du serveur donc le lien de la socket à l'adresse du serveur
- 3. Mise en mode passif de la socket : elle est prête à accepter les requêtes des clients
- 4. Un peu comme les étudiants qui sont actifs et le prof qui est passif et attend leurs questions afin d'y répondre :)



- 4. (opération bloquante) : acceptation d'une connexion d'un client et création d'une socket service client, dont l'identité est rendue en retour
- 5. Lecture,

traitement et

- 6. Écriture (selon algorithme du service)
- 7. Fermeture de la socket et remise en attente

Côté client

- 1. Création de la socket
- 2. Connexion de la socket au serveur
 - (a) choix d'un port libre pour la socket par la couche TCP
 - (b) attachement automatique de la socket à l'adresse (IP machine locale + n° de port)
 - (c) connexion de la socket au serveur en passant en paramètre l'adresse IP et le n° de port du serveur
- 3. Écriture donc dialogue avec le serveur (selon algorithme du service)

traitement et

- 4. Lecture
- 5. Fermeture de la connexion avec le serveur

6 La communication en mode non connecté

Un serveur en mode non connecté est comme un étudiant en amphi sur son téléphone portable, il n'écoute pas et n'accepte pas l'information donné par le prof!!! donc pas de listen() ni d'accept()!!!

C'est le mode de communication associé aux sockets de type SOCK_DGRAM.

Il permet à des applications réparties de s'échanger des données.

6.1 L'établissement de la connexion :) ATTENTION!!!

On ne peut pas faire le même plan qu'avec TCP, car nous sommes en mode non connecté donc il n'y a pas d'établissement de la connexion...

Les mécanismes sont beaucoup plus simples que pour le mode connecté vu précédement :

Un processus désirant communiquer avec une *socket* de type SOCK_DGRAM doit donc réaliser les opérations suivantes :

- Demander la création d'une socket du domaine AF_UNIX pour les communications locales ou du domaine AF_INET pour les communications distantes en utilisant le protocole UDP.
- Demander éventuellement l'attachement de cette *socket* sur un port convenu s'il est le serveur ou un port quelconque s'il est le client prenant l'initiative d'interroger le serveur.
- Construire l'adresse de son interlocuteur en mémoire.
 - Un client qui s'adresse à un serveur doit en connaître l'adresse et donc la préparer en mémoire, il peut pour cela consulter la base de données des services et utiliser la primitive gethostbyname pour obtenir l'adresse IP du serveur.
 - Si c'est un serveur, il recevra avec chaque message l'adresse du client qu'il utilisera pour renvoyer la réponse.

Chaque demande d'envoi de datagramme est accompagné de la spécification complète de l'adresse de son destinataire et de même, chaque réception est accompagné de la spécification complète de l'adresse de son destinataire l'émetteur.


Remarque : il est possible avec des sockets de type SOCK_DGRAM de réaliser des pseudo-connexions, mais nous n'aurons pas le temps de les étudier alors je ne vais pas en parler!

Attention, on rappelle que dans le domaine AF_INET, la communication s'appuie sur le protocole UDP. Il n'y a donc pas de service permettant à l'émetteur de savoir si son message est arrivé à destination ou non.

De plus, si plusieurs messages sont envoyés au même destinataire, l'émetteur n'est pas assuré que ses messages seront délivrés dans le bon ordre.



L'image qui suit donne le déroulement d'une communication entre un serveur **itératif** UDP et un client UDP, ainsi que la communication entre un serveur **parallèle** UDP et un client UDP.



Côté serveur

- 1. Création de la socket serveur
- 2. Récupération de l'adresse IP et du numéro de port du serveur donc le lien de la socket à l'adresse du serveur
- 3. Réception d'une requête de client
- 4. Traitement de la requête; préparation de la réponse
- 5. Réponse à la requête en utilisant la socket et l'adresse du client obtenues par **recvfrom**; retour pour attente d'une nouvelle requête

Côté client

- 1. Création de la socket avec l'association à une adresse locale [adresse $IP + n^{\circ}$ port] est faite automatiquement lors de l'envoi de la requête.
- 2. Envoi d'une requête au serveur en spécifiant son adresse dans l'appel

traitement et

- 3. Réception de la réponse à la requête
- 4. Fermeture de la socket

Exemples de 2 codes de clients pour se connecter au serveur Daytime.

```
1 // Client TCP
   // Usage : Client @IP

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
6 #include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sysexits.h>

#include <sys/types.h>
11 #include <sys/socket.h>
#include <sys/param.h>
```

```
#include <netinet/in.h>
    #include <arpa/inet.h>
16 #define USAGE "Usage:%s adresse du serveur\n"
    #define MAXMSG 1024
    #define NPORT 13
    int main(int argc, char *argv[]) {
    int n, sfd ;
    char buf[MAXMSG] ;
    struct sockaddr_in saddr ;
    if (argc != 2) {
      (void)fprintf(stderr,USAGE,argv[0]);
26
      exit(EX USAGE) ;
     }
     if ((sfd = socket(PF INET,SOCK STREAM,IPPROTO TCP)) < 0) {</pre>
       perror("socket") ;
       exit(EX OSERR);
31
     }
     saddr.sin_family = AF_INET ;
     saddr.sin port = htons(NPORT) ; /* Attention au NBO ! */
     saddr.sin addr.s addr = inet addr(argv[1]) ;
     if (connect(sfd,(struct sockaddr *)&saddr,sizeof saddr) < 0) {</pre>
36
       perror("connect") ;
       exit(EX_OSERR) ;
     }
     if ((n = read(sfd, buf,MAXMSG-1)) < 0) {
       perror("read");
41
       exit(EX_OSERR) ;
     buf[n] = ' \ 0' ;
     (\mathbf{void}) printf("Date(%s) = %s\n", argv[1], buf);
     exit(EX_OK) ; /* close(sfd) implicite */
46 }
    // Client UDP
    // Usage : Client @IP
 4 #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <sysexits.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>
    #include <sys/param.h>
    #include <netinet/in.h>
   #include <arpa/inet.h>
    #define USAGE "Usage:%s adresse du serveur\n"
    #define MAXMSG 1024
    #define NPORT 13
19
    int main(int argc, char *argv[]) {
      int n, sfd;
      char buf[MAXMSG] ;
      struct sockaddr_in saddr ;
24
      if (argc != 2) {
        (void)fprintf(stderr,USAGE,argv[0]);
        exit(EX USAGE) ;
      }
      if ((sfd = socket(PF INET,SOCK DGRAM,IPPROTO UDP)) < 0) {</pre>
```

```
29
        perror("socket") ;
        exit(EX OSERR);
      saddr.sin family = AF INET ;
      saddr.sin_port = htons(NPORT) ; /* Attention au NBO ! */
34
      saddr.sin addr.s addr = inet addr(argv[1]) ;
      if (sendto(sfd, buf, 1, 0, (struct sockaddr *)&saddr, sizeof saddr) !=1) {
        perror("sendto");
        exit(EX_OSERR);
39
      if ((n = recv(sfd, buf,MAXMSG-1,0)) < 0) {
        perror("recv") ;
        exit(EX OSERR) ;
      buf[n] = ' \setminus 0' ;
44
      (void) printf("Date(%s) = %s\n", argv[1], buf);
      exit(EX OK) ; /* close(sfd) implicite */
    }
```

7 Les primitives

Dans cette partie nous allons voir comment utiliser les primitives de base pour programmer des applications réseau. Certaines de ces primitives sont utilisées pour les modes connecté et non connecté, d'autres ne fonctionnent qu'avec le mode connecté et bien sûr d'autres que pour le mode non connecté.

Il faudra donc bien faire attention lors de la programmation d'un client et/ou un serveur selon qu'il soit destiné au mode oui/non connecté.

Remarque: Tout n'est pas expliqué, si vous voulez une documentation plus exhaustive, je vous autorise à aller consulter les man:)

7.1 Créer une Socket

En modes connecté et non connecté

```
La primitive socket permet de créer une int socket(

socket ayant un domaine, un type et un protocole.

protocole.

La valeur de retour est un descripteur sur la socket.

Pour le protocole, on peut utiliser les constantes IPPROTO_UDP et IPPROTO_TCP prédéfinies dans le fichier d'en tête <nettinet/in.h>

int domaine, /* AF_UNIX, AF_INET*/

int type /* SOCK_DGRAM, SOCK_STREAM*/

/* 0 : protocole par défaut */

>> ** O : protocole par défaut */

** O : protocole par défaut */
```

7.2 attacher une Socket

En modes connecté et non connecté

```
La primitive bind permet d'attacher la int bind(
socket de descripteur descripteur à int descripteur, /* descripteur socket */
l'adresse *adresse. Le paramètre lon-
gueur_adresse est égale à la taille, en octets, de cette adresse.

int bind(
struct sockadr *adresse,/* adresse */
int longueur_adresse /* longueur zone adresse */
tets, de cette adresse.
```

7.3 Connexion à une adresse distante

En mode connecté seulement



7.4 Spécifier une file d'attente

En mode connecté seulement

```
La primitive listen permet à un processus int listen(
de déclarer un service ouvert auprès de int descripteur,
son système local. Après cet appel, l'entité int nb_pendantes,
TCP commence à accepter les connexions. ) /* descripteur socket */
/* nb max de connexions pendantes acceptables */
```

7.5 Accepter une connexion

En mode connecté seulement

```
La primitive accept permet à un processus de prendre connaissance de l'existence int descripteur, /* descripteur socket */
d'une nouvelle connexion, extraite de la struct sockadr/* adresse du client */
liste des connexions pendantes. Un des-
*adresse_client, /* longueur adresse destinataire */
cripteur sur une socket de service dé-
diée à cette nouvelle connexion est ren-
)
voyé.
```

Ce nouveau descripteur permet d'identifier localement la connexion. Voir le 4-uple de la partie mode connecté. La socket, dite socket de service de ce descripteur renvoyé permet d'envoyer et de recevoir des caractères sur la connexion. Mais elle ne permet pas d'accepter de nouvelles connexions!!!

L'adresse de la socket du client est alors écrite en mémoire à l'adresse *adresse_client.

7.6 Envoyer des données

La primitive write permet de d'envoyer int write(

En mode connecté

```
sur la socket nb caractères caractères
                                               int descripteur,
                                                                       /* descripteur socket */
                                                                       /* adresse de réception*/
   qui seront lus de la mémoire à l'adresse
                                               void *message,
   message.
                                               int nb caractères,
                                                                       /* quantité octets */
   La fonction renvoie le nombre de carac- )
  tères envoyés.
En mode non connecté
   La primitive sendto permet d'envoyer, via int sendto(
  la socket identifiée localement par le des-
                                                                       /* descripteur socket */
                                               int descripteur,
   cripteur donné, le message de longueur
                                               void *message,
                                                                       /* message à envoyer*/
   spécifiée à destination de la socket dont
                                                                       /* longueur de message */
                                               int longueur,
  l'adresse est pointée par adresse et est de
                                               int option,
                                                                       /* 0 */
  longueur_adresse.
                                              struct sockadr *adresse,/* adresse destinataire */
  La valeur de retour est le nombre de ca-
                                               int longueur_adresse /* longueur adresse destinataire */
```

7.7 Recevoir des données

ractères effectivement envoyés.

En mode connecté

```
La primitive read permet de lire sur la so- int read(
cket d'au plus taille caractères qui seront écrit en mémoire à l'adresse message.

La fonction renvoie le nombre de caractères lus.

** descripteur socket */
** descripteur socket */
** adresse de réception*/
** quantité octets */
** quantité octets */
```

En mode non connecté



```
La primitive recvfrom permet de lire, int recvfrom(
sur la socket de descripteur spécifié,
                                                                   /* descripteur socket */
                                           int descripteur,
le message et d'en récupérer le contenu
                                           void *message,
                                                                    /* adresse de réception*/
à l'adresse message. Le paramètre lon-
                                                                    /* taille zone réservée */
                                           int longueur,
gueur indique le nombre d'octets alloué à
                                                                    /* 0 */
                                           int option,
cette adresse.
                                           struct sockadr *adresse,/* adresse émetteur */
                                           int *longueur adresse /* pointeur sur longueur zone
                                                                    adresse */
```

7.8 Terminer une connexion

En mode connecté seulement

Elle n'est nécessaire que pour le mode connecté, il existe 2 primitives pour cela :

 La première close entraîne la suppression de la socket, si elle est faite sur le dernier descripteur. Dans le cas d'une socket de type SOCK_STREAM, s'il y a encore des données dans le tampon, le système continu de les acheminer.

```
#include <unistd.h>
int close(int fildes);
```

2. La seconde shutdown, elle permet de rendre la communication entre 2 sockets non full-duplex.

Si le champ *how*, qui définit le sens vaut

- 0 ou SHUT RD alors la socket n'accepte plus de lecture, un appel read ou recv renverra la valeur 0;
- 1 ou SHUT_WR alors la socket n'accepte plus d'écriture, un appel write ou send provoquera, comme pour les tubes, la génération d'un exemplaire du signal SIGPIPE;
- 2 ou SHUT_RDWR alors la socket n'accepte plus ni lecture, ni écriture...

```
#include <sys/socket.h>
```

int shutdown(int socket, int how);

8 Conclusion


Ce n'est qu'un début... et les exemples sont en langage C, si vous voulez programmer une application dans d'autres langages, à quelques exceptions prêt vous n'aurez qu'à faire du transcodage...

Il faudra surtout veiller à respecter les consignes données dans le déroulement d'une communication entre un serveur et un client ou plusieurs clients en fonction des protocoles etc...

Exemple en python!

```
# -*- coding: utf-8 -*-
   # Le serveur.py
   import socket
   hote = ''
   port = 1664
    connexion principale = socket.socket(socket.AF INET, socket.SOCK STREAM)
    connexion_principale.bind((hote, port))
   connexion principale.listen(5)
   print()
    print()
    print("____Le_serveur_écoute_à_présent_sur_le_port_{{}}".format(port))
14 print("
           ____Je_vous_sert_quoi_:)_?")
   print()
   print()
    connexion avec client, infos connexion = connexion principale.accept()
19
   msg recu = b""
    while msg_recu != b"fin":
        msg_recu = connexion_avec_client.recv(1024)
```

```
24
        # L'instruction ci-dessous peut lever une exception si le message
        # Réceptionné comporte des accents
        print("Le_client_commande_:_" + msg_recu.decode())
        print()
        connexion_avec_client.send(b"vous_m'avez_demand\xc3\xa9_:_" + msg_recu + b"_bien_recu_5_/_5")
29
    print("Fermeture_de_la_connexion")
    connexion avec client.close()
    connexion_principale.close()
    # -*- coding: utf-8 -*-
    # Le client.py
   import socket
    hote = "localhost"
    port = 1664
    connexion_avec_serveur = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    connexion_avec_serveur.connect((hote, port))
    print()
    print()
    print("_____Connexion_établie_avec_le_serveur_sur_le_port_{}}".format(port))
    print()
    print()
    msg a envoyer = b""
    while msg a envoyer != b"fin":
        msg_a_envoyer = input(">_")
18
        # Peut planter si vous tapez des caractères spéciaux
        msg_a_envoyer = msg_a_envoyer.encode()
        # On envoie le message
        connexion_avec_serveur.send(msg_a_envoyer)
23
        msg recu = connexion avec serveur.recv(1024)
        print(msg_recu.decode()) # Là encore, peut planter s'il y a des accents
    print("Fermeture_de_la_connexion")
    connexion_avec_serveur.close()
       Cela donne
        C:\WINDOWS\SYSTEM32\cmd.exe
           Le serveur écoute à présent sur le port 1664
Je vous sert quoi :) ?
            Marte de sécurité Windows
                Le Pare-feu Windows Defender a bloqué certaines
                fonctionnalités de cette application.
```



et

