1. Transformer

Transformer 库源于 Google 在 2017 年提出的 Transformer 模型(《Attention is All You Need》论文),这是第一个完全基于自注意力机制的模型,极大地推动了自然语言处理(NLP)和生成任务的发展。该模型的结构跳过了传统 RNN 和 CNN 的限制,从而提高了训练效率和模型性能。

Hugging Face 开发的 Transformers 库是一种开源的工具包,支持不同的 NLP 任务,如文本分类、情感分析、翻译和生成等。这个库包含了大量预训练模型,例如 BERT、GPT、T5 等,可以通过少量代码和训练资源应用于各种任务,极大地简化了模型的应用。

Transformers 库的优点:

- 预训练模型: Transformers 库提供了多种大型预训练模型,涵盖各种语言和任务,为研究人员和开发者节省了大量训练时间。
- **简单易用的 API**: 库的 API 设计友好,可以快速加载模型、进行推理和微调,非常适合初学者和开发者。
- 广泛支持的任务:除 NLP 任务外,该库还支持图像和多模态任务,在更广泛的应用场景中提供了深度学习支持。

1.1. Transformer调用Qwen模型 (Qucik start)

```
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
def load_model(model_path):
   # device = "cuda" # 将模型加载到 GPU 上
   device = "cuda:0" # 将模型加载到指定GPU 上
   model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
       model_path,
       torch_dtype="auto",
       # device_map="auto"
       device_map={"": 0} # 指定模型加载到第 5 张 GPU 上
   tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)#加载分词器
   return device, tokenizer, model
# 定义一个名为 chat_qwen 的函数,用于与模型进行交互。
def chat_qwen(device, tokenizer, model, prompt):
   messages = (
       {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
       {"role": "user", "content": prompt}
   # 使用分词器的 apply_chat_template 方法将消息格式化为模型可理解的输入格式
   text = tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False,
add_generation_prompt=True)
   model_inputs = tokenizer((text), return_tensors="pt").to(device)
   #生成模型输出
   generated_ids = model.generate(
       model_inputs.input_ids,
       max_new_tokens=512
   )
```

```
# 由于模型输出包括输入模型,这里切去输入部分
generated_ids = (output_ids[len(input_ids):] for input_ids, output_ids in
zip(model_inputs.input_ids, generated_ids))
# 将模型输出解码为文本
response = tokenizer.batch_decode(generated_ids, skip_special_tokens=True)[0]
print(response)

# 载入模型, 这里需要更改为本地模型的具体路径
model_path = './qwen/Qwen2___5-7B-Instruct'

device, tokenizer, model = load_model(model_path)

# 进行测试
chat_qwen(device, tokenizer, model,'你好,请你介绍一下自己')
```

接下来,我们依次解释这段代码

1.1.1. 加载基座大模型和分词器

```
def load_model(model_path):
    # device = "cuda" # 将模型加载到 GPU 上
    device = "cuda:0" # 将模型加载到指定GPU 上
    model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
        model_path,
        torch_dtype="auto",
        # device_map="auto"
        device_map={"": 0} # 指定模型加载到指定 GPU 上
    )
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)#加载分词器
    return device, tokenizer, model
```

1.1.1.1. AutoModelForCausalLM

AutoModelForCausalLM 是一个自动类,用于加载任何支持因果语言建模(Causal Language Modeling,CLM)的预训练模型。因果语言建模主要用于生成任务,如文本生成。这个类能够自动识别和加载给定的预训练模型配置,无需指定具体的模型类(如 GPT、GPT-2)。这使得它在处理不同的模型时非常灵活,简化了代码的复杂性。

(1) AutoModelForCausalLM.from_pretrained

在 Hugging Face 的 Transformers 库中,AutoModelForCausalLM.from_pretrained 方法是用来加载一个预训练的因果语言模型(Causal Language Model)。这里使用 from_pretrained 方法从指定的本地目录加载模型和分词器。目录"./Qwen/Qwen1___5-4B-Chat"应包含预训练模型的文件。torch_dtype="auto"自动选择合适的torch数据类型,device_map="auto"允许自动分配模型到可用的设备上。以下是一些主要参数及其作用:

1.model_name_or_path

• 作用:指定预训练模型的名称或路径。可以是 Hugging Face Model Hub 上的模型标识符,也可以是 ** 是本地文件系统上的路径。

- 示例: "gpt2" 或 "./my_model_directory/"
- 2. cache_dir
- 作用:指定模型和配置文件的缓存目录。如果未指定,将使用默认的缓存目录。
- 示例: "./my_cache_directory/"
- 3. force_download
- 作用:即使在缓存中已有模型的情况下,也强制重新下载模型。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False
- 4. resume_download
- 作用: 如果下载被中断,则从中断的地方继续下载。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False
- 5. proxies
- 作用: 定义代理配置以使用代理服务器进行下载。
- 示例: {"http": "http://10.10.1.10:3128", "https": "https://10.10.1.10:1080"}
- 6. revision
- 作用: 指定模型的特定修订版, 主要用于模型版本控制。
- **示例**: "main" 或某个特定的 git 哈希值。
- 7. use_auth_token
- 作用: 如果你需要通过认证的方式访问私有模型或者使用额外的 API 令牌,可以使用这个参数。
- 示例:可以是一个字符串或 True , 如果是 True , 则会使用 Hugging Face 库配置的 token。
- 8. local_files_only
- **作用**:只从本地文件系统加载模型,不尝试从互联网下载。
- **类型**: 布尔值, 如 True 或 False
- 9. torch_dtype
- 作用:设置加载模型时使用的 PyTorch dtype。这对于模型精度和性能调优特别有用。
- 示例: torch.float64 、torch.float32 、torch.float16 、torch.int8 、torch.int4
- 10. device_map
- 作用: device_map 参数用于控制模型的计算图如何分配到不同的设备(如GPU、CPU)上,尤其在多个GPU环境下,用来优化显存利用和加速模型推理或训练。
 - 。 "sequential": 模型按顺序加载到多个GPU上,并依次在这些设备之间传递数据。这种方式适合在多个GPU内存有限的情况下,将不同层分配到不同的GPU上。例如 `device_map="sequential"``
 - o ``auto'': 自动检测系统中的设备并根据负载情况在设备之间进行最优分配。它会智能地将模型的一部分加载到不同的GPU或CPU中,尽可能平衡资源。例如 device_map="auto"
 - o "balanced": 尽可能均匀地将模型加载到所有可用的设备上,适合在多个设备之间平衡负载。
 - o "balanced_low_0": 与 balanced`类似,但会优先使用设备0上更多的内存(通常是主GPU),然后在其他设备之间平衡。

- 手动指定: device_map={"": "cuda:0"}; 指定在gpu0上加载模型
- 。 指定多个GPU:

```
import torch
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
def load_model(model_path):
    model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
       model_path,
       torch_dtype=torch.float16, # 使用 float16 来减少内存使用
       device_map="auto",
       max_memory={0: "24GiB", 1: "24GiB"}, # 根据你的GPU内存大小调整
       low_cpu_mem_usage=True
   )
   tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)
   # 使用 GPU 0 作为主设备
   main_device = 'cuda:0'
    return main_device, tokenizer, model
def chat_qwen(main_device, tokenizer, model, prompt):
   messages = (
       {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
       {"role": "user", "content": prompt}
   )
    text = tokenizer.apply_chat_template(messages, tokenize=False,
add_generation_prompt=True)
   model_inputs = tokenizer(text, return_tensors="pt").to(main_device)
   generated_ids = model.generate(
       model_inputs.input_ids,
       max_new_tokens=512
   )
   generated_ids = generated_ids[:, model_inputs.input_ids.shape[-1]:]
    response = tokenizer.batch_decode(generated_ids,
skip_special_tokens=True)[0]
   print(response)
# 载入模型
model_path = './qwen/Qwen2___5-7B-Instruct'
main_device, tokenizer, model = load_model(model_path)
# 打印模型的设备分布
print(model.hf_device_map)
# 进行测试
chat_qwen(main_device, tokenizer, model, '你好,请你介绍一下自己')
```

1.1.1.2. AutoTokenizer

AutoTokenizer 同样是一个自动类,它用于加载与给定的预训练模型相对应的分词器。分词器负责文本的预处理,包括分词、添加必要的特殊标记(如起始、结束标记),以及将文本转换为模型可以理解的数字格式(通常是 token ID)。由于不同的模型架构可能需要不同格式的输入,因此每个模型通常都有与之配套的分词器。预训练的大模型通常与特定的分词器配套使用。这是因为模型在训练过程中使用了特定的分词方式,如果使用不同的分词器,可能会导致模型性能下降或者完全无法理解输入的数据。以下是一些主要参数及其作用:

- 1. pretrained_model_name_or_path
- 作用:指定预训练分词器的名称或路径。可以是 Hugging Face Model Hub 上的模型标识符,也可以是本地文件系统上的路径。
- 示例: "bert-base-uncased" 或 "./my_tokenizer_directory/"
- 2. cache_dir
- 作用: 指定分词器和配置文件的缓存目录。如果未指定,将使用默认的缓存目录。
- 示例: "'./my_cache_directory/"
- 3. force_download
- 作用: 即使在缓存中已有分词器的情况下, 也强制重新下载分词器。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False
- 4. resume download
- 作用: 如果下载被中断,则从中断的地方继续下载。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False
- 5. proxies
- 作用: 定义代理配置以使用代理服务器进行下载。
- 示例: {"http": "http://10.10.1.10:3128", "https": "https://10.10.1.10:1080"}
- 6. revision
- 作用:指定分词器的特定修订版,主要用于版本控制。
- 示例: "main" 或某个特定的 git 哈希值。
- 7. use_auth_token
- 作用:如果你需要通过认证的方式访问私有分词器或者使用额外的 API 令牌,可以使用这个参数。
- 示例:可以是一个字符串或 True,如果是 True,则会使用 Hugging Face 库配置的 token。
- 8. local_files_only
- 作用: 只从本地文件系统加载分词器, 不尝试从互联网下载。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False
- 9. use fast
- 作用:是否使用分词器的快速实现(如果有的话)。快速分词器是用 Rust 编写的,提供更高的性能。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False (默认通常是 True, 如果提供了快速实现)

10. from_pt

- 作用:如果原始分词器是基于 PyTorch 的,则设置此参数以确保正确加载。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False
- 11. padding_side="left"
- 作用:指定填充 (padding) 的方向。对于某些模型 (特别是用于生成任务的模型) ,可能需要将填充令牌添加到序列的开始处,以保持重要的信息靠近序列的结尾。
- 示例: "left" 或 "right"。默认值通常是 "right",表示填充令牌被添加到序列的末尾。

12. add_eos_token=True

- 作用:指示分词器在序列的末尾自动添加一个结束符 (End-Of-Sequence, EOS) 令牌。这在自回归语言模型中非常重要,因为 EOS 令牌标识着序列的结束,对于模型生成句子的完整性和结构性至关重要。
- 类型: 布尔值, 如 True 或 False。设置为 True 时, 分词器将自动添加 EOS 令牌。

13. add_bos_token=True

- 作用:指示分词器在序列的开始自动添加一个起始符 (Begin-Of-Sequence, BOS) 令牌。这同样适用于需要明确标识序列开始的场景,如在文本生成中,确保模型从一个清晰的起点开始生成文本。
- 类型:布尔值,如 True 或 False。设置为 True 时,分词器将自动添加 BOS 令牌。

14. use_fast=False

- 作用:决定是否使用分词器的快速实现版本。快速分词器基于 Rust 编写,提供了更优的性能和更低的内存消耗,特别是在处理大规模数据时。
- 类型: 布尔值,如 True 或 False。默认情况下,如果分词器有快速实现,use_fast 通常设为 True。设为 False 可能是因为需要确保与 Python 版本的行为完全一致或解决快速版本的特定问 题。

特殊token:

在自然语言处理中,尤其是在使用语言模型如BERT、GPT等时,通常有几种特殊的令牌用于特定目的:

- EOS (End-Of-Sequence) Token:用于标记序列的结束。在生成任务中,这帮助模型识别何时停止生成更多的内容。
- PAD Token:用于在批处理多个序列时,填充较短的序列以匹配批次中最长序列的长度,确保所有序列具有相同的长度以便并行处理。

1.1.2. 定义输入和格式化

在Transformers库中, apply_chat_template 是一个tokenizer的方法,用于将聊天格式的消息列表转换为模型可以处理的格式。这个方法特别适用于聊天或对话场景,其中消息通常以角色 (如"system"、"user"、"assistant")和相应的内容组成。

这里我们先使用tokenizer.apply_chat_template构建模版,再通过model_inputs = tokenizer((text), return_tensors="pt").to(device)实现转化。这样相对灵活,并且方便我们检查模型的输入。

1.1.2.1. apply_chat_template

apply_chat_template 方法的签名如下:

```
def apply_chat_template(
    self,
    messages,
    tokenize=True,
    separator_style="two",
    add_role_type_strings=True,
    add_generation_prompt=True,
):
```

参数解释:

- messages: 一个列表,包含表示聊天消息的字典。每个字典应该有两个键:"role"和"content",分别表示消息的角色和内容。
- tokenize:一个布尔值.指示是否对结果进行tokenization。默认为True。
- separator_style: 一个字符串,指定用于分隔不同消息的分隔符样式。可选值为"one"或"two"。默认为"two"。
- [add_role_type_strings]: 一个布尔值,指示是否在每个消息前添加角色类型字符串。默认为 True。
- add_generation_prompt:一个布尔值.指示是否在结果末尾添加生成提示符。默认为True。

除了 apply_chat_template, Transformers库还提供了其他一些模板方法,用于将不同格式的输入转换为模型可以处理的格式。以下是一些常见的模板方法:

- 1. apply_text_template:用于将简单的文本输入转换为模型可以处理的格式。
- 2. apply_question_answering_template:用于将问答格式的输入(包含问题和上下文)转换为模型可以处理的格式。

- 3. [apply_sequence_classification_template:用于将序列分类格式的输入(包含文本和标签)转换为模型可以处理的格式。
- 4. [apply_token_classification_template:用于将标记分类格式的输入(包含文本和对应的标签)转换为模型可以处理的格式。

这些模板方法可以根据不同的任务和输入格式进行选择和使用。它们提供了一种方便的方式来预处理和转换输入数据,使其与模型的预期格式相匹配。你可以根据具体的任务需求选择适当的模板方法,并将其与相应的模型和tokenizer一起使用,以实现对输入数据的预处理和转换。

我们对比一下使用apply_chat_template前后的prompt

使用前:

```
[{'role': 'system', 'content': 'You are a helpful assistant.'}, {'role': 'user', 'content': '你是谁?'}]
```

使用后:

```
<|im_start|>system
You are a helpful assistant.<|im_end|>
<|im_start|>user
你是谁? <|im_end|>
<|im_start|>assistant
```

1.1.2.2. 准备模型输入

```
model_inputs = tokenizer([text], return_tensors="pt").to(device)
```

这里将处理后的文本通过分词器转换为模型需要的输入格式, return_tensors="pt"表示返回PyTorch 张量格式,并将输入传送到前面指定的设备上(GPU)。

当你使用 Hugging Face 的 transformers 库中的 AutoTokenizer 对文本进行处理,并调用 return_tensors="pt",你实际上是在为模型准备输入数据,并且这些数据是以 PyTorch 张量的形式 返回的。这行代码做了什么?

- 1. **分词** (tokenizer): 这个函数调用首先使用分词器将传入的文本([text])进行分词。分词是将连续的文本字符串转换成模型可以理解的离散单元(tokens)。
- 2. **转换为张**量 (return_tensors="pt"): 分词后的数据被转换为张量(tensor),这里的 "pt" 表示 生成的是 PyTorch 张量。这意味着分词器会输出一个包含多个键(key)的字典,其中每个键对应 一种不同的输入数据类型,例如 input_ids 、attention_mask 等。
- 3. **转移到指定设备**(to(device)): .to(device) 会将张量从 CPU 移动到指定的设备上,这里的 device 是一个字符串,可以是 "cuda" (GPU) 或 "cpu",这取决于你之前如何定义 device 变量。这一步是为了在适当的硬件上

什么是 model_inputs.input_ids?

• **input_ids**: 这是上述字典中的一个键。 **input_ids** 是一个二维的 PyTorch 张量,每一行代表输入序列的一个示例(在这个情况下只有一个示例)。这些值是分词后的词汇表索引,模型将使用这些索引来查找相应的词嵌入,从而进行进一步的处理和理解。

input_ids 是模型理解和生成回复的基础,因为这些索引直接对应于模型训练时使用的词汇表中的词语。这些索引构成了模型输入的主要部分,是后续所有操作(如前向传播)的基础。

这样的处理流程使得文本数据能够被模型以数学形式理解和操作,从而进行任务如问答、文本生成等的处理。

1.1.3. 使用模型生成输出

```
generated_ids = model.generate(
    model_inputs.input_ids,
    max_new_tokens=512
)
generated_ids = [
    output_ids[len(input_ids):] for input_ids, output_ids in
zip(model_inputs.input_ids, generated_ids)
]
```

使用模型的 generate 方法生成响应。 max_new_tokens=512 限制生成的最大新词数。

生成的文本以ID列表形式返回,并通过列表推导式截取生成部分。这里由于input和output都是只是1个问题,1个输出,实际上只有1对回答。需要注意的是output_ids[len(input_ids):] 这一部分,其实是因为输出时,包含了输入,因此把输入部分的长度截掉,就只剩下实际的输出。

1.1.3.1. qwen1.5的bug

在使用qwen1.5模型时,生成输出的代码为:

```
generated_ids =
self.model.generate(encoded_input.input_ids,max_new_tokens=512,eos_token_id=15164
5,pad_token_id=151645)
# 检查默认的eos_token_id
# print(self.tokenizer.eos_token_id,self.tokenizer.pad_token_id)
generated_ids = [
    output_ids[len(input_ids):] for input_ids, output_ids in
zip(encoded_input.input_ids, generated_ids)
]
```

此处手动设置 pad_token_id to eos_token_id ,原因在于qwen中可能这里面两个ID有bug,因此不设置会导致自问自答的问题

如上图所示, qwen模型输入问题后, 一直自问自答, 同时我们也看到模型提示

"Setting pad_token_id to eos_token_id:151643 for open-end generation."

这实际上是结束符ID不一致的问题。

解决方案是生成模型中设置:

```
generated_ids =
self.model.generate(encoded_input.input_ids,max_new_tokens=512,eos_token_id=15164
5,pad_token_id=151645)
```

在不设置eos_token_id=151645的情况下,我们观察一下:

```
print(self.tokenizer.eos_token_id,self.tokenizer.pad_token_id)
```

输出的是151643

然后我们观察把问题输入后, tokenizer后的编码是什么:

可以发现起始的编码(<|im_start|>s)是151644,结束编码<|im_end|>是151645。和实际不符合。 因此我们需要像1.3.1.2中一样,生成模型时,手动设置结束编码:

1.1.4. 解码输出

```
response = tokenizer.batch_decode(generated_ids, skip_special_tokens=True)[0]
```

最后使用分词器的 batch_decode 方法将ID转换回文本,并通过 skip_special_tokens=True 去除任何特殊符号或编码,得到最终的文本响应。