



安装说明

Melodic 版本的 ROS(Ubuntu18.04 环境下)



010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

• • 振

目录

_,	ROS 的版本选择	1
二、	Ubuntu 版本和 ROS 版本的对应关系	2
三、	ROS 的安装	3
	(一) ROS 的安装方式	3
	(二) 软件源安装步骤	
	1. 配置系统软件源	3
	2. 添加 ROS 软件源(sources.list)	4
	3. 添加密钥	5
	4. 下载软件包列表	5
	5. 安装 ROS 软件包	6
	6. 安装 turlesim 功能包	7
	7. 为系统设置 rosdep	7
	8. 设置环境变量	8
	9. 完成安装	
	10. 安装 rosinstall	10



一、 ROS 的版本选择

ROS 目前主要支持 Ubuntu、OSX、Android、Arch、Debian 等系统, ROS 也针对 ARM 处理器编译了核心库和部分功能包。新发布的 ROS2 也支持 Windows 系统。目前 ROS 的主流版本主要有以下四个:

Distro	Release date	Poster	Tuturtle, turtle in tutorial	EOL date
ROS Noetic Ninjemys (Recommended)	May 23rd, 2020	NOETIC- NINJEMYS		May, 2025 (Focal EOL)
ROS Melodic Morenia	May 23rd, 2018	Melodic Notronia		May, 2023 (Bionic EOL)
ROS Lunar Loggerhead	May 23rd, 2017	IIROS IIIROS IIIROS		May, 2019
ROS Kinetic Kame	May 23rd, 2016	MATERIAL STATES		April, 2021 (Xenial EOL)

官方推荐 ROS Noetic Ninjemys, ROS Melodic Morenia 也是长期支持版本, ROS 官方称为该版本提供长达 5 年的支持和服务,并保证其与 Ubuntu 18.04 长期支持版的 生命周期同步。



二、 Ubuntu 版本和 ROS 版本的对应关系

(安装什么版本 Ubuntu 就安装对应的版本的 ROS)

Ubuntu	ROS	End of Life
14.04 LTS	indigo Igloo	April, 2019
16.04 LTS	Kinetic Kame	April, 2021
18.04 LTS	Melodic Morenia	May, 2023
20.04 LTS	Noetic Ninjemys (Recommended)	May, 2025

官方推荐 ROS Noetic Ninjemys, ROS Melodic Morenia 也是长期支持版本, ROS 官方称为该版本提供长达 5 年的支持和服务,并保证其与 Ubuntu 18.04 长期支持版的 生命周期同步。



三、 ROS 的安装

(一) ROS 的安装方式

ROS 的安装主要分为软件源安装 和 源码安装。软件源(Repository)为系统提供了一个庞大的应用程序仓库,只需通过简单的命令即可从仓库中找到需要的软件并完成下载安装。相反,源码编译需要手动解决繁杂的软件依赖关系,适合那些对系统比较熟悉而且希望在未支持的平台上安装 ROS 的开发者。

(二) 软件源安装步骤

本例以软件源安装为例,安装环境为 Ubuntu 18.04。

1. 配置系统软件源

首先需要配置 Ubuntu 系统允许 re-stricted (不完全的自由软件)、universe (Ubuntu 官方不提供支持与补丁,全靠社区支持)、multiverse (非自由软件,完全不提供支持和补丁) 这三种软件源。如果没有对系统软件源做过修改,Ubuntu 系统安装完毕后会默认允许以上三种软件源。Ubuntu 软件中心的软件源配置界面如下:



2. 添加 ROS 软件源 (sources.list)

sources.list 是 Ubuntu 系统保存软件源地址的文件,位于 etc/apt 目录下。我们需要将 ROS 的软件源地址添加到该文件中,确保后续安装可以正确找到 ROS 相关软件的下载地址。

如下所示,添加 ROS 官方软件源镜像:

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu \$(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

也可以使用国内镜像源,国内镜像源下载速度一般比 ROS 官方的快的多,以下是可供选择的国内镜像源;

// 中国科学技术大学 (USTC) 镜像源:

\$ sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb

http://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu/ \$DISTRIB_CODENAME main" >

/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

// 中山大学 (Sun Yat-Sen University) 镜像源:

\$ sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb

http://mirror.sysu.edu.cn/ros/ubuntu/ \$DISTRIB CODENAME main" >

/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

// 易科机器人实验室 (ExBot Robotics Lab) 镜像源:



\$ sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb

http://ros.exbot.net/rospackage/ros/ubuntu/ \$DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

3. 添加密钥

安装 ROS 软件包之前, 你必须有它的授权密钥。首先在下列网址下载:

wget https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key

如果下载成功,当前目录下会有一个较小的名为 ros.key 的二进制文件。接下来,用这个密钥配置 apt 软件包管理系统:

sudo apt-key add ros.key

完成该步之后(apt-get 提示 "ok"),可以放心删除 ros.key。

也可以直接通过下面的命令添加密钥(但是我试了好像不成功):

\$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80

--recv-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116

4. 下载软件包列表

一旦配置完软件版本仓库(repositories)之后,可以用下列命令得到最新的可用软件包列表:

sudo apt-get update

需要注意的是,这会更新你系统中所有的软件版本仓库,而不仅仅是新添加的 ROS 库。

5. 安装 ROS 软件包

ROS 系统非常庞大,包含众多功能包、函数库和工具,所以 ROS 官方为用户提供了多种安装版本:

● 桌面完整版安装 (Desktop-Full)

这是最为推荐的一种安装版本,除了包含 ROS 的基础功能(核心功能包、构建工具和通信机制)外,还包含丰富的机器人通用函数库、功能包(2D/3D 感知功能、机器人地图建模、自主导航等)以及工具(rviz 可视化工具、gazebo 仿真环境、rqt 工具箱等)。命令为:

\$ sudo apt-get install ros-melodic-desktop-full

● 桌面版安装 (Desktop)

该版本是完整安装的精简版,去掉了机器人功能包和部分工具,仅包含 ROS 基础功能、机器人通用函数库、rqt 工具箱和 rviz 可视化工具。安装命令为:

\$ sudo apt-get install ros-melodic-desktop

● 基础版安装 (ROS-Base)

基础版精简了机器人通用函数库、功能包和工具,仅保留了没有任何 GUI 的基础功能 (核心功能包、构建工具和通信机制)。因此该版本软件的规模最小,也是 ROS 需求的 "最小系统",非常适合直接安装在对性能和空间要求较高的控制器之上,为嵌入式系统使用 ROS 提供了可能。安装命令如下:

\$ sudo apt-get install ros-melodic-ros-base

● 独立功能包安装 (Individual Package)

无论使用以上哪种安装方式,都不可能将 ROS 社区内的所有功能包安装到计算机上, 在后期的使用中会时常根据需求使用如下命令安装独立的功能包:

\$ sudo apt-get install ros-melodic-PACKAGE

其中PACKAGE代表需要安装的功能包名,例如安装机器人SLAM 地图建模gmapping功能包时,可使用如下命令安装:

\$ sudo apt-get install ros-melodic-slam-gmapping

6. 安装 turlesim 功能包

turlesim 功能包是一个简单的仿真器,它能帮我们理解 ROS 的工作机制。安装命令如下:

sudo apt-get install ros-melodic-turtlesim

7. 为系统设置 rosdep

rosdep 是 ROS 自带的工具,主要功能是为某些功能包安装依赖关系,同时某些 ROS 核心功能报必须用到的工具,这个初始化步骤是一次性的,一旦 ROS 正常工作,多数用户不再需要访问 rosdep。完成上述安装步骤之后,需要使用如下命令进行初始化操作:

\$ sudo rosdep init

\$ rosdep update

注意:在线文档中偶尔会提到一个叫做 rosinstall 的工具,使用它可以从源码安装 ROS 系统。本书中我们需要的软件在 Ubuntu deb 软件源中都包含了,所以可以不用 rosinstall。

rosdep update 会在你的账户中初始化 rosdep 系统,该命令在你的根目录下保存一些文件,文件夹名为 .ros,因为是初始化,这个命令只需要运行一次。该命令是在普通用户下运行。

8. 设置环境变量

ROS 已经成功安装到计算机中,默认在 /opt 路径下。由于需要在终端频繁使用 ROS 命令,所以最好对环境变量进行简单的设置,ROS 是通过环境变量找到命令所在的位置。
Ubuntu 默认使用的终端是 bash,在 bash 中设置 ROS 环境变量如下:

\$ echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc

\$ source ~/.bashrc

如果你使用的终端是 newBash, 则需将以上命令中 bash 都修改为 newBash:

\$ echo "source /opt/ros/melodic/setup.zsh" >> ~/.newBash

\$ source ~/.newBash

如果存在多个 ROS 版本,那么怎样确定当前终端使用的命令是哪个 ROS 版本呢?可以通过如下命令进行设置:

\$ source /opt/ros/ROS-RELEASE/setup.bash



其中 ROS-RELEASE 代表希望使用的 ROS 版本 (如 lunar、kinectic, indigo, hydro, groovy, melodic) 等。

注意: 以上的方法只能修改当前终端,如果再重新打开一个终端,还是会默认使用bash 或 newBash 的配置文件中设置的环境变量。终极办法就是打开 ~/.bashrc 或 ~/.newBash 文件,找到设置环境变量的命令,然后修改对应的 ROS 版,保存退出,此后重新打开所有终端就没问题了。

9. 完成安装

到这一步就完成了 ROS 的安装了, 现在在终端输入:

\$ roscore

可以看到 ROS 有没有运行起来:

```
nokov@nokov-virtual-machine:~/jyg$ roscore
... logging to /home/nokov/.ros/log/49e5ae88-1c3a-11ec-a9b6-000c29e182e7/roslau
nch-nokov-virtual-machine-27976.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.
started roslaunch server http://nokov-virtual-machine:38943/
ros comm version 1.14.11
SUMMARY
=======
PARAMETERS
  /rosdistro: melodic
  /rosversion: 1.14.11
NODES
auto-starting new master
process[master]: started with pid [27987]
ROS_MASTER_URI=http://nokov-virtual-machine:11311/
setting /run_id to 49e5ae88-1c3a-11ec-a9b6-000c29e182e7
process[rosout-1]: started with pid [27998]
started core service [/rosout]
```

• \



10. 安装 rosinstall

rosinstall 也是 ROS 一个常用的工具,可以下载和安装 ROS 中的功能包程序,建议

安装上:

\$ sudo apt-get install python-rosinstall python-rosinstall-generator

python-wstool build-essential

世界顶级的中国动作捕捉





北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com

北京总部:北京市朝阳区安慧里四区15号五矿大厦8层820室武汉分公司:武汉市东湖高新区武大航域二区A2栋1010深圳分公司:深圳市宝安区满京华艺峦大厦4座301-A-035