日志介绍

有很多的日志框架, 以为二大类

- 日志抽象层(日志门面)
- 日志实现层

之所以会分成这样二大类是因为每次如果都对实现编程的话,那么就会改动很多,再此基础上提取一个抽象层,然后针对接口编程以达到目的

日志分类

日志抽象层

• JCL: jakarta commons logging

• SLF4j: simple logging facade for java

jboss-logging

日志实现层

- log4j
- log4j2
- logback
- JUL: java.util.logging

SLF4j, log4j, logback是同一个人写的

JUL: java.util.logging 是jdkl.4自带的,为了防止被log4j占有市场,所以临时出的,功能不咋地

log4j2是apache的

发展历史

最早Apache 提供的Log4j

SUN觉得我也要搞个,然后就在jdk1.4中模仿创建了JUL

又因为有的人使用log4 i,有的人又使用JUL,造成了混乱

所以Apache又创建了Apache Commons Logging,这是一个日志门面接口,支持动态加载实现,底层可以是log4j也可以是JUL

后来log4j的作者觉得这个不行,他又创建了slf4j

slf4j和Apache Commons Logging类似,也是一个日志门面接口,同时他还写了一个日志的实现logback,替代了log4j

Logger

配置文件详解

较为常用的配置项设置

- # handlers 配置要输出的位置
- # java.util.logging.ConsoleHandler = 控制台
- # java.util.logging.FileHandler = 文件

handlers = java.util.logging.ConsoleHandler,java.util.logging.FileHandler

全局配置,其凌驾于所有的等级配置之上 .level= WARNING

- # 文件具体配置项
- # 文件路径和名称的格式
- # "/" 本地路径名分隔符
- # "%t" 系统临时目录
- # "%h" "user.home" 系统属性的值
- # "%q" 区分循环日志的生成号
- # "%u" 解决冲突的惟一号码
- # "%%" 转换为单个百分数符号"%"

java.util.logging.FileHandler.pattern = z:/work/test/log/log%u.log

每个文件最大的存放的字节数

java.util.logging.FileHandler.limit = 50000

指代能存放多少个文件,例如上方配置50000字节,当达到时就会因为count=1导致需要删除满的,然后创建新的存放

java.util.logging.FileHandler.count = 1

- # 文件输出格式,默认是xml格式 = java.util.logging.XMLFormatter
- # java.util.logging.SimpleFormatter 会以字符串的形式输出

java.util.logging.FileHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter

#设置每次输出是否追加的已有文件的后面,默认是false

java.util.logging.FileHandler.append = true

- # 设置默认控制台输出的Level (受全局Level影响)
- java.util.logging.ConsoleHandler.level = WARNING
- # 设置控制台输出格式

java.util.logging.ConsoleHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter

- # 设置SimpleFormatter的输出格式
- java.util.logging.SimpleFormatter.format=%4\$s: %5\$s [%1\$tc]%n
- # 设置具体的类的输出Level

com.chenx.test = WARNING

配置文件位置

java.util.logging 是java 1.4 自带出现的,因此其配置文件自然在其Java安装目录下配置文件位置: C:\Program Files\Java\jdkl.8.0_191\jre\lib\logging.properties

如何使用自己的配置文件

```
Logger 有一个管理类 LogManager, 通过此类加载具体配置文件位置
public static void main(String[] args) {
    // 创建LogManager
  LogManager manager = LogManager.getLogManager();
  // 创建Logger
  Logger log = Logger.getLogger("test");
  try {
    // 获取配置文件的输入流, 配置文件放在src下
    InputStream input = test.class
        .getClassLoader()
        .getResourceAsStream("log.properties");
    // 读取配置输入流
    manager.readConfiguration(input);
    // 将logger加入manager, 以获取到配置文件中的配置
    manager.addLogger(log);
    log.info("dd");
  } catch(Exception e) {
    System.out.print(e);
  }
}
需要了解
```

加载了配置之后,需要将使用的logger加入到管理中,不然使用的还是全局配置文件的配置

Commons—Logging

Logger, 反之则使用其自带的SimpleLog

```
common-logging 内部使用流程
common-logging 是用于简化Log4j
common-logging 通过查找classpath 是否有 commons-logging.properties,根据里面的信息判断使用什么进行log输出(Logger,SimpleLog,Log4JLogger),如果没有此配置文件则查看是否有Log4j的包,有的话再去 classpath 下查找是否有 Log4j 的配置文件 log4j.properties,如果没有Log4j的包,那么看JDK是否是1.4以上,是则使用JDK中的
```

- # commons-logging 配置文件
- #设置commons-Logging使用何种方式输出
- #org.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger

org.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.SimpleLog

- # simplelog.properties 配置文件
- # 是否显示logName
- org.apache.commons.logging.simplelog.showlogname=true
- # 是否以简短的方式显示logName
- org.apache.commons.logging.simplelog.showShortLogname=false
- # 是否显示日期
- org.apache.commons.logging.simplelog.showdatetime=true
- #显示日期的格式
- org.apache.commons.logging.simplelog.dateTimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- #指定名称的log对象的输出等级
- org.apache.commons.logging.simplelog.log.XXXXXX=debug
- # 所有的log对象的输出等级,其优先级低于具体配置的对象
- org.apache.commons.logging.simplelog.defaultlog=debug

Log4j

使用 commons-logging 配合使用 Log4j

需要加入Log4j的包

classpath下加入log4j.properties文件

log4j 配置文件详解

Level: 输出等级

- debug 输出"调试"级别的日志信息
- info 输出"信息"级别的日志信息
- warn 输出"警告"级别的日志信息
- error 输出"错误"级别的日志信息
- fatal 输出"致命错误"级别的日志信息

Appender: 输出目的地

- org.apache.log4j.ConsoleAppender (控制台)
- org.apache.log4j.FileAppender (文件)
- org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender (每天产生一个日志文件)
- org.apache.log4j.RollingFileAppender (文件大小到达指定尺寸的时候产生一个新的文件)
- org.apache.log4j.WriterAppender(将日志信息以流格式发送到任意指定的地方)

Layout: 日志输出格式

- org.apache.log4j.HTMLLayout (以HTML表格形式布局)
- org.apache.log4j.PatternLayout(可以灵活地指定布局模式)
- org.apache.log4j.SimpleLayout (包含日志信息的级别和信息字符串)
- org.apache.log4j.TTCCLayout(包含日志产生的时间、线程、类别等等信息)

打印参数

- %m 输出代码中指定的消息
- %p 输出优先级,即DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL
- %r 输出自应用启动到输出该log信息耗费的毫秒数
- %c 输出所属的类目,通常就是所在类的全名
- %t 输出产生该日志事件的线程名
- %n 输出一个回车换行符,Windows平台为"\r\n",Unix平台为"\n"
- %d 输出日志时间点的日期或时间,默认格式为ISO8601,也可以在其后指定格式,比如:%d{yyy MMM dd HH:mm:ss, SSS},输出类似:2002年10月18日22:10:28,921
- %I 输出日志事件的发生位置,包括类目名、发生的线程,以及在代码中的行数。举例: Testlog4.main(TestLog4.java: 10)
- # log4j.properties配置文件
- # 配置要求:控制台输出,文件输出,指定输出格式 log4j.rootLogger = debug, MyConsole, MyFileDebug, MyFileError

#配置控制台输出

log4j.appender.MyConsole = org.apache.log4j.ConsoleAppender # 使用System.out 输出(以信息的形式,黑色字体),还可以使用System.err(以报错的方式,红色字体)

log4j.appender.MyConsole.Target = System.out

log4j.appender.MyConsole.layout = org.apache.log4j.PatternLayout

log4j.appender.MyConsole.layout.ConversionPattern = %d{ yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%p]:%c: %m%n

配置输出到文件

每天产生一个日志文件

log4j.appender.MyFileDebug = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender

输出位置

log4j.appender.MyFileDebug.File = Z:/work/test/src/Test/logs/log.log

是否追加到文件

log4j.appender.MyFileDebug.Append = true

输出等级

log4j.appender.MyFileDebug.Threshold = DEBUG

log4j.appender.MyFileDebug.layout = org.apache.log4j.PatternLayout

 $log4j. appender. My File Debug. layout. Conversion Pattern = \%d\{\ yyyy-MM-dd$

HH:mm:ss} [%p]:%c: %m%n

配置输出到文件

每天产生一个日志文件

log4j.appender.MyFileError = org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender # 输出位置

log4j.appender.MyFileError.File = Z:/work/test/src/Test/logs/errorlog.log # 是否追加到文件

log4j.appender.MyFileError.Append = true

输出等级

log4j.appender.MyFileError.Threshold = error

log4j.appender.MyFileError.layout = org.apache.log4j.PatternLayout log4j.appender.MyFileError.layout.ConversionPattern = %d{ yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%p]:%c: %m%n