SpringBoot设置CORS的的本质都是通过设置响应头信息来告诉前端该请求是否支持跨域。

SpringBoot设置CORS的方式主要有以下三种。

```
1. 配置过滤器CorsFilter
@Configuration
public class CorsConfig {
    @Bean
  CorsFilter corsFilter() {
    CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
    configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("*"));
    configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("*"));
    configuration.setAllowedHeaders(Arrays.asList("*"));
    configuration.setAllowCredentials(true);
    UrlBasedCorsConfigurationSource source = new
UrlBasedCorsConfigurationSource();
    source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
    return new CorsFilter(source);
  }
}
2. 实现接口WebMvcConfigurer
@Configuration
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
  public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
    registry.addMapping("/**")
         .allowedOrigins("*")
         .allowedHeaders("*")
         .allowedMethods("*")
         .allowCredentials(true);
  }
3. 使用注解@CrossOrigin
@CrossOrigin注解可以用在类或者方法上
```

用在控制器类上,表示 该类的所有方法都允许跨域

```
@RestController
@CrossOrigin
public class TestController {
  @GetMapping("test")
  public String test() {
    return "success";
 }
}
@CrossOrigin注解源码
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface CrossOrigin {
 /**
 * 这origins和value是一样的
 * 允许来源域名的列表,例如 www.baidu.com,匹配的域名是跨域预请求Response头中
的Access-Control-Aloow origin字段值。
 * 不设置确切值时默认支持所有域名跨域访问。
 */
 @AliasFor("origins")
String[] value() default {};
 @AliasFor("value")
 String[] origins() default {};
 /**
 * 高版本下Spring2.4.4使用originPatterns而不是value和origins
 String[] originPatterns() default {};
 * 跨域请求中允许的请求头中的字段类型, 该值对应跨域预请求Response头中的Access-
Control-Allow-Headers字段值。
 * 不设置确切值默认支持所有的header字段(Cache-Controller、Content-Language、
Content-Type、Expires、Last-Modified、Pragma) 跨域访问
 String[] allowedHeaders() default {};
 /**
 * 跨域请求请求头中允许携带的除Cache-Controller、Content-Language、Content-
Type、Expires、Last-Modified、Pragma这六个基本字段之外的其他字段信息,
 * 对应的是跨域请求Response头中的Access-control-Expose-Headers字段值
```

```
*/
String[] exposedHeaders() default {};
/**
 * 跨域HTTP请求中支持的HTTP请求类型(GET、POST...),
 * 不指定确切值时默认与 Controller 方法中的 methods 字段保持一致。
RequestMethod[] methods() default {};
 *浏览器是否将本域名下的cookie信息携带至跨域服务器中。默认携带至跨域服务器中,
但要实现cookie共享还需要前端在AJAX请求中打开withCredentials属性。
 *该值对应的是是跨域请求 Response 头中的 'Access-Control-Allow-Credentials' 字段
值。
 */
String allowCredentials() default "";
/**
 *该值的目的是减少浏览器预检请求/响应交互的数量。默认值1800s。设置了该值后,浏
览器将在设置值的时间段内对该跨域请求不再发起预请求。
 * 该值对应的是是跨域请求Response头中的Access-Control-Max-Age字段值,表示预检
请求响应的缓存持续的最大时间。
 */
long maxAge() default -1;
```