

本科生实验报告

实验课程:	操作系统原理实验	
实验名称:	编译内核/利用已有内核创建 OS	
专业名称:	计算机科学与技术	
学生姓名:		
学生学号:	23336316	
· 上 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实验楼 B203	
实验成绩:	NATE DE LO	
报告时间:	2024年4月10日	
1K 🗆 h1 h1 ·	2024 T 4 / 10 H	

Section 1 实验概述

- 实验任务 1:
 - 1. 复现 Example 1, 结合具体的代码说明 C 代码调用汇编函数的语法和汇编 代码调用 C 函数的语法。
 - 2. 学习 make 的使用, 并用 make 来构建 Example 1。
- 实验任务 2: 完成...
- 实验任务 3:
 - 1. 在 src/8 的基础上, 仿照 Example 3 编写段错误的中断处理函数, 正确实现段错误的中断处理并正确地在中断描述符中注册。
 - 2.额外思考:使用尽可能多的方法触发段错误,并在实验报告里总结一下,引发段错误都有哪几种。
- 实验任务 4: 复现 Example 4, 仿照 Example 中使用 C 语言来实现时钟中断的例子,利用 C/C++、 InterruptManager、STDIO 和你自己封装的类来实现你的时钟中断处理过程,并通过这样的时钟中断,使用 C/C++语言来复刻 lab2的 assignment 4 的字符回旋程序。

Section 2 实验步骤与实验结果

- 任务要求:
 - 1.复现 Example 1,结合具体的代码说明 C 代码调用汇编函数的语法和汇编代码调用 C 函数的语法。
 - 2.学习 make 的使用,并用 make 来构建 Example 1。
- 思路分析:本实验通过 C++调用汇编函数,再由汇编调用 C 和 C++函数,展示混合编程机制。关键点包括:
 - 1. extern "C" 确保 C++函数名不被修饰, 使汇编能正确调用。
 - 2. global 和 extern 在汇编中声明导出/导入函数。
 - 3. Makefile 自动化编译链接,处理不同语言的编译规则。
- 实验步骤:
 - 1. 在文件 c_func.c 中定义 C 函数 function_from_C。

```
1 #include <stdio.h>
3 void function_from_C() {
     printf("This is a function from C.\n");
5 }
   2. 在文件 cpp_func.cpp 中定义 C++函数 function_from_CPP。
1 #include <iostream>
3
4 extern "C" void function_from_CPP() {
    std::cout << "This is a function from C++." << std::endl;</pre>
6 }
   3. 在文件 asm_utils.asm 中定义汇编函数 function_from_asm, 在
      function from asm 中调用 function from C和 function from CPP。
1 [bits 32]
2 global function from asm
3 extern function_from_C
4 extern function from CPP
6 function from asm:
     call function from C
     call function from CPP
     ret
   4.在文件 main.cpp 中调用汇编函数 function from asm。
1 #include <iostream>
3 extern "C" void function from asm();
5 int main() {
     std::cout << "Call function from assembly." << std::endl;</pre>
7
     function from asm();
     std::cout << "Done." << std::endl;
9 }
    5.c 代码调用汇编函数的语法:
       1) main.cpp 调用 function_from_sam();
       2) asm_utils.asm 调用 function_from_C()和 function_from_CPP()。
       3) asm utils.asm 的语法
                            ;声明 function from asm 为全局符号,可供其他模
global function_from_asm
块调用
                            ;声明 function from_C 为外部符号,将在其他模块
extern function from C
中定义
                            ;声明 function from CPP 为外部符号,将在其他模
extern function from CPP
块中定义
function_from_asm:
   call function_from_C
                            ;调用 C 函数 function_from_C()
```

;调用 C++函数 function from CPP()

call function from CPP

ret ;返回

4) c_func.c 的语法

```
#include <stdio.h>

void function_from_C() {
    printf("This is a function from C.\n"); //打印引号中的内容
}
```

5) cpp_func.cpp 的语法

```
#include <iostream>

extern "C" void function_from_CPP() {//禁用 C++的名称修饰,使函数名保持为简单的"function_from_CPP"
    std::cout << "This is a function from C++." << std::endl; //打印引号中的内容
}
```

6) main.cpp 语法

```
#include <iostream>
extern "C" void function_from_asm(); //extern "C"用于声明汇编函数,确保名称匹配
int main() {
    std::cout << "Call function from assembly." << std::endl;
    function_from_asm();
    std::cout << "Done." << std::endl;
}
```

6.普通编译

```
zyy@VirtualBox:~/下载/sysu-2025-spring-operating-system-master/lab4/src/4$
gcc -o c_func.o -m32 -c c_func.c
g++ -o cpp_func.o -m32 -c cpp_func.cpp
g++ -o main.o -m32 -c main.cpp
nasm -o asm_utils.o -f elf32 asm_utils.asm
g++ -o main.out main.o c_func.o cpp_func.o asm_utils.o -m32
zyy@VirtualBox:~/下载/sysu-2025-spring-operating-system-master/lab4/src/4$
./main.out
Call function from assembly.
This is a function from C.
This is a function from C++.
Done.
```

- 7. 使用 make 来构建。
 - 1) MakeFile 文件的编写。

2)编译运行,展示结果。

```
zyy@VirtualBox:-/下载/sysu-2025-spring-operating-system-master/lab4/src/4$ make g++ -o main.o -m32 -c main.cpp gcc -o c_func.o -m32 -c c_func.c g++ -o cpp_func.o -m32 -c cpp_func.cpp make: *** 没有规则可制作目标"asm_utils.o",由"main.out" 需求。 停止。 zyy@VirtualBox:-/下载/sysu-2025-spring-operating-system-master/lab4/src/4$ ./main.out call function from assembly. This is a function from C. This is a function from C++. Done.
```

------- 实验任务 2: 使用 c/c++来编写内核-------

- 任务要求: 复现 Example 2, 在进入 setup_kernel 函数后, 将输出 Hello World 改为输出你的学号。
- 思路分析:这个实验的核心思路是通过 bootloader 加载操作系统内核并完成 控制权交接。主要分为以下几个步骤:
- 1. bootloader 完成保护模式初始化后,从硬盘第 6 扇区加载 200 个扇区的内核到内存 0x20000 地址处,然后跳转到该地址执行。
- 2. 内核采用 C/C++和汇编混合编程,确保: 内核入口代码(entry.asm)被放置在二进制文件开头,使用 objcopy 生成纯净的机器指令文件(kernel.bin)
- 3. 目录结构采用标准 C/C++项目布局,通过 Makefile 管理编译过程,使用-I 参数简化头文件引用。
- 4. 最终通过 dd 命令将 MBR、bootloader 和内核按顺序写入硬盘映像,实现完整的启动流程。
- 实验步骤:
 - 1.文件目录结构。

```
├─ build
  └─ makefile
 - include
   - asm_utils.h
   - boot.inc
   - os_type.h
   __ setup.h
   ├─ gdbinit
└─ hd.img
 - src
   - boot
      bootloader.asm
      entry.asm mbr.asm
   - kernel
   └─ utils
  └─ asm_utils.asm
```

2.把读取内核的代码置于 bootloader 的最后。

```
mov eax, KERNEL_START_SECTOR
mov ebx, KERNEL_START_ADDRESS
mov ecx, KERNEL_SECTOR_COUNT

load_kernel:
    push eax
    push ebx
    call asm_read_hard_disk ; 读取硬盘
    add esp, 8
    inc eax
    add ebx, 512
    loop load_kernel

jmp dword CODE_SELECTOR:KERNEL_START_ADDRESS ; 跳转到kernel
```

3. 常量的定义放置在 5/include/boot.inc 下,新增的内容如下。

```
kernel____kernel___
KERNEL_START_SECTOR equ 6
KERNEL_SECTOR_COUNT equ 200
KERNEL_START_ADDRESS equ 0x20000
```

4. 在 src/boot/entry.asm 下定义内核进入点。

```
global enter_kernel
extern setup_kernel
enter_kernel:
    jmp setup_kernel
```

5.将 setup_kernel 的定义在文件 src/kernel/setup.cpp 中。

```
1 #include "asm_utils.h"
2
3 extern "C" void setup_kernel()
4 {
5    asm_hello_world();
6    while(1) {
7
8    }
9 }
```

6. 将汇编函数放置在 src/utils/asm_utils.h 下。

```
[bits 32]
global asm_hello_world
asm_hello_world:
   push eax
   xor eax, eax
   mov ah, 0x68;
   mov al, 'h'
   mov [gs:2 * 0], ax
   mov al, 'e'
   mov [gs:2 * 1], ax
   mov al, '1'
   mov [gs:2 * 2], ax
   mov al, '1'
   mov [gs:2 * 3], ax
   mov al, 'o'
   mov [gs:2 * 4], ax
   mov al, ''
   mov [gs:2 * 5], ax
   mov al, 'w'
   mov [gs:2 * 6], ax
   mov al, 'o'
   mov [gs:2 * 7], ax
   mov al, 'r'
   mov [gs:2 * 8], ax
   mov al, 'l'
   mov [gs:2 * 9], ax
   mov al, 'd'
   mov [gs:2 * 10], ax
   pop eax
   ret
```

如果要输出 23336316, 把代码改成如下。

```
mov ah, 0x68;
mov al, '2'
mov [gs:2 * 0], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 1], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 2], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 3], ax
mov al, '6'
mov [gs:2 * 4], ax
mov al, '3'
mov [gs:2 * 5], ax
mov al, '1'
mov [gs:2 * 6], ax
mov al, '6'
mov [gs:2 * 7], ax
```

7. 统一在文件 include/asm_utils.h 中声明所有的汇编函数,这样我们就不用单独地使用 extern 来声明了,只需要#include "asm_utils.h"即可。

```
1 #ifndef ASM_UTILS_H
2 #define ASM_UTILS_H
3
4 extern "C" void asm_hello_world();
5
6 #endif
```

8.利用 make 进行编译。

```
(version 1.15.0-1)
iPXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F8B590+07ECB590 CA00
Booting from Hard Disk...
```

```
Machine View
Hello Worldrsion 1.15.0-1)

iPXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F8B590+07ECB590 CA00

Booting from Hard Disk...
```

9.利用 make debug 进行调试。

● 任务要求:

- 1. 在 src/8 的基础上, 仿照 Example 3 编写段错误的中断处理函数, 正确实现段错误的中断处理并正确地在中断描述符中注册。
- 2.额外思考:使用尽可能多的方法触发段错误,并在实验报告里总结一下,引发段错误都有哪几种。

● 思路分析:

本实验通过实现段错误的中断处理机制,深入理解操作系统的内存保护与中断管理。核心步骤包括: 1) 定义中断管理器类(InterruptManager),初始化 IDT 并设置默认中断描述符; 2) 编写段错误处理函数,通过 IDT 注册; 3) 触发段错

误(如访问非法内存、空指针等),验证处理流程。实验重点在于掌握 IDT 结构、中断描述符配置及保护模式下的异常处理机制,同时通过多种方式触发段错误(如越界访问、权限违规),分析其原理与防护措施。

● 实验步骤:

1. 为了能够抽象地描述中断处理模块,定义一个类,称为中断管理器 InterruptManager,其定义放置在 include/interrupt.h 中。

```
1 #ifndef INTERRUPT H
2 #define INTERRUPT_H
4 #include "os_type.h"
6 class InterruptManager
7 {
8 private:
9
     uint32 *IDT;
                           // IDT起始地址
11 public:
     InterruptManager();
12
13
     void initialize();
14
     // 设置中断描述符
15
     // index 第index个描述符, index=0, 1, ..., 255
     // address 中断处理程序的起始地址
               中断描述符的特权级
     // DPL
     void setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32 address,
 byte DPL);
19 };
20
21 #endif
```

2. 在 include/os_type.h 定义了基本的数据类型的别名。

```
1 #ifndef OS_TYPE_H
2 #define OS_TYPE_H
3
4 // 类型定义
5 typedef unsigned char byte;
6 typedef unsigned char uint8;
7
8 typedef unsigned short uint16;
9 typedef unsigned short word;
10
11 typedef unsigned int uint32;
12 typedef unsigned int uint;
13 typedef unsigned int dword;
14
15 #endif
```

- 3. 在使用中断之前,我们首先需要初始化 IDT。
 - 1) 初始化 IDT 的重要函数为 InterruptManager::initialize。

2)将 IDT 设定在地址 0x8880 处,即 IDT_START_ADDRESS=0x8880。

4 #define IDT START ADDRESS 0x8880

3)在汇编代码中实现能够将 IDT 的信息放入到 IDTR 的函数 asm_lidt, 代码放置在 src/utils/asm_utils.asm 中。将 IDT 的信息放入到 IDTR 后,我们就可 以插入 256 个默认的中断处理描述符到 IDT 中。

```
; void asm_lidt(uint32 start, uint16 limit)
asm_lidt:
    push ebp
    mov ebp, esp
    push eax

    mov eax, [ebp + 4 * 3]
    mov [ASM_IDTR], ax
    mov eax, [ebp + 4 * 2]
    mov [ASM_IDTR + 2], eax
    lidt [ASM_IDTR]

pop eax
    pop ebp
    ret
```

4.将段描述符的设置定义在函数 InterruptManager::setInterruptDescriptor 中。

- 5.编写段错误的中断处理函数。
- 1) 定义默认的中断处理函数 asm_interrupt_empty_handler。函数首先关中断,然后输出提示字符串,最后做死循环。

```
; void asm_unhandled_interrupt()
asm_unhandled_interrupt:
    cli
    mov esi, ASM_UNHANDLED_INTERRUPT_INFO
    xor ebx, ebx
    mov ah, 0x03
```

```
.output_information:
    cmp byte[esi], 0
    je .end
    mov al, byte[esi]
    mov word[gs:bx], ax
    inc esi
    add ebx, 2
    jmp .output_information
.end:
    jmp $
```

2)初始化页目录寄存器并启用分页机制的函数 asm_init_page_reg(int *directory),将传入的页目录表地址(directory 参数)加载到 CR3 寄存器,设置 CR0 寄存器的 PG 位(第 31 位)为 1,启用分页机制。

```
; void asm_init_page_reg(int *directory);
asm_init_page_reg:
    push ebp
    mov ebp, esp

push eax

mov eax, [ebp + 4 * 2]
    mov cr3, eax; 放入页目录表地址
    mov eax, cr0
    or eax, 0x80000000
    mov cr0, eax ; 置 PG=1, 开启分页机制

pop eax
    pop ebp

ret
```

3)检查当前中断状态的函数 asm_interrupt_status(),可以查询当前 CPU 是 否允许中断。先读取 EFLAGS 寄存器,然后提取中断标志位(第9位,0x200),最后返回该位的状态(0表示中断禁用,非0表示中断启用)。

```
; int asm_interrupt_status();
asm_interrupt_status:
    xor eax, eax
    pushfd
    pop eax
    and eax, 0x200
    ret
```

4)禁用处理器中断函数 asm_disable_interrupt(),执行 cli 指令清除中断标志, 在进入临界区前关闭中断。

```
; void asm_disable_interrupt();
```

```
asm_disable_interrupt:
    cli
    ret
; void asm_init_page_reg(int *directory);
asm_enable_interrupt:
    sti
    ret
```

5)启用处理器中断函数 asm_enable_interrupt(),执行 sti 指令设置中断标志, 离开临界区后恢复中断。

```
asm_enable_interrupt:
    sti
    ret
```

6) asm_in_port(uint16 port, uint8 *value) 功能为从指定 I/O 端口读取一个字节。先使用 in 指令从端口读取数据,再将结果存储到传入的指针指向的内存位置,实现与硬件设备通信。

```
; void asm in port(uint16 port, uint8 *value)
asm_in_port:
   push ebp
   mov ebp, esp
   push edx
   push eax
   push ebx
   xor eax, eax
   mov edx, [ebp + 4 * 2]; port
   mov ebx, [ebp + 4 * 3]; *value
   in al, dx
   mov [ebx], al
   pop ebx
   pop eax
   pop edx
   pop ebp
   ret
```

7) asm_out_port(uint16 port, uint8 value)功能为向指定 I/O 端口写入一个字节,可以向硬件设备发送命令或数据。

```
; void asm_out_port(uint16 port, uint8 value)
asm_out_port:
   push ebp
```

```
mov ebp, esp

push edx
push eax

mov edx, [ebp + 4 * 2]; port
mov eax, [ebp + 4 * 3]; value
out dx, al

pop eax
pop edx
pop ebp
ret
```

6. 在 InterruptManager::initialize 最后,调用 setInterruptDescriptor 放入 256 个 默认的中断描述符,这 256 个默认的中断描述符对应的中断处理函数是 asm_unhandled_interrupt。

```
20  for (uint i = 0; i < 256; ++i)
21  {
22    setInterruptDescriptor(i,
   (uint32)asm_unhandled_interrupt, 0);
23  }</pre>
```

7. 最后,我们在函数 src/kernel/setup_kernel.cpp 中定义并初始化中断处理器、输出管理器和内存管理器。

```
extern "C" void setup_kernel()
{

// 中断管理器
interruptManager.initialize();

// 输出管理器
stdio.initialize();

// 内存管理器
memoryManager.openPageMechanism();

// 除零错误
// int t = 1 / 0;

// 段错误触发
*(int*)0x1000000 = 1;

asm_halt();
}
```

8.在 include/os_modules.h 声明实例。

```
1 #ifndef OS_MODULES_H
2 #define OS_MODULES_H
3
4 #include "interrupt.h"
5 #include "stdio.h"
6 #include "memory.h"
7
8 extern InterruptManager interruptManager;
9 extern STDIO stdio;
10 extern MemoryManager memoryManager;
11
12 #endif
```


9. 将一些常量统一定义在文件 include/os constant.h 下。

```
1 #ifndef OS_CONSTANT_H
2 #define OS_CONSTANT_H
3
4 #define IDT_START_ADDRESS 0x8880
5 #define CODE_SELECTOR 0x20
6 #define MAX_PROGRAM_NAME 16
7 #define MAX_PROGRAM_AMOUNT 16
8
9 #define MEMORY_SIZE_ADDRESS 0x7c00
10 #define PAGE_SIZE 4096
11 #define BITMAP_START_ADDRESS 0x10000
12
13 #define PAGE_DIRECTORY 0x100000
14
15 #endif
```

10.编译运行!中断被触发。

// 段错误触发

(int)0x100000 = 1;



```
Machine View

Jnhandled interrupt happened, halt...

iPXE (https://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F8B590+07ECB590 CA00

Booting from Hard Disk...
```

11.debug, 在 gdb 下使用 x/256gx 0x8880 命令可以查看我们是否已经放入默认的中断描述符。

12.**其他段错误:** 之前 lab2 的 assignment3 写的代码曾经触发过段错误,说明我的程序试图访问非法内存,导致操作系统强制终止程序并生成 core dump 文件。

```
able stack
/usr/bin/ld: NOTE: This behaviour is deprecated and will be removed in a future
version of the linker
/usr/bin/ld: student.o: warning: relocation against `while_flag' in read-only s
ection `.text'
/usr/bin/ld: warning: creating DT_TEXTREL in a PIE
>>> begin test
make: *** [makefile:17: run] Segmentation fault (core dumped)
```

```
your_while:
   mov ebx, [a2]
loop:
   cmp ebx, 25
   jge end_while
   call my_random
   shl ebx, 1
   mov ecx, [while_flag]
   add ebx,ecx
   mov [ebx], eax
```

```
mov ecx,[a2]
add ecx,1
mov [a2],ecx
mov ebx, [a2]
jmp loop
end_while:
%include "end.include"
```

其他的段错误的触发方式:访问空指针,访问内核空间,栈溢出等。

思考题总结:因为实验内核通常采用平坦内存模型,未严格隔离内存区域,导致越界访问仍落在有效范围内,所以有时候"数组越界"等错误并不会触发中断。但是访问未映射内存、权限违规或执行不可执行代码会触发段错误,因为现代操作系统通过分页等机制来严格的检测错误,内核缺少这些保护,导致这些非法访问未被拦截威胁内核,因而显示报错。

------ 实验任务 4 ------

● 任务要求: 复现 Example 4, 仿照 Example 中使用 C 语言来实现时钟中断的 例子,利用 C/C++、 InterruptManager、STDIO 和你自己封装的类来实现你 的时钟中断处理过程,并通过这样的时钟中断,使用 C/C++语言来复刻 lab2 的 assignment 4 的字符回旋程序。

● 思路分析:

本实验通过实现时钟中断处理机制,结合 C/C++和汇编完成动态字符显示功能。核心步骤包括: 1) 初始化 8259A 中断控制器,配置时钟中断; 2) 封装屏幕输出类(STDIO)管理光标和显示; 3) 编写中断处理函数,实现实时时钟显示、固定学号输出及字符回旋动画。实验重点在于理解硬件中断机制、8253/8259A 芯片的编程方法,以及混合编程下的中断响应与处理流程,最终通过时钟中断驱动动态界面,复现字符回旋效果。

● 实验步骤:

- 1. 复现 example4。按照教程不再赘述。
- 2. 利用 C/C++、 InterruptManager、STDIO 和你自己封装的类来实现你的时钟中断处理过程,并通过这样的时钟中断,使用 C/C++语言来复刻 lab2 的 assignment 4 的字符回旋程序。

1) 为中断控制器 InterruptManager 加入如下成员变量和函数。

```
class InterruptManager
private:
                          // IDT起始地址
   uint32 *IDT;
   uint32 IRQ0 8259A MASTER; // 主片中断起始向量号
   uint32 IRQ0_8259A_SLAVE; // 从片中断起始向量号
   InterruptManager();
   void initialize();
   // 设置中断描述符
   // index 第index个描述符, index=0, 1, ..., 255
   // address 中断处理程序的起始地址
   // DPL
             中断描述符的特权级
   void setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32 address,
byte DPL);
   // 开启时钟中断
   void enableTimeInterrupt();
   // 禁止时钟中断
   void disableTimeInterrupt();
   // 设置时钟中断处理函数
   void setTimeInterrupt(void *handler);
private:
   // 初始化8259A芯片
   void initialize8259A();
```

2)初始化8259A芯片,初始化的代码放置在成员函数initialize8259A中。

```
void InterruptManager::initialize8259A()
     // ICW 1
     asm_out_port(0x20, 0x11);
     asm_out_port(0xa0, 0x11);
     // ICW 2
     IRQ0_8259A_MASTER = 0\times20;
    IRQ0_8259A_SLAVE = 0x28;
asm_out_port(0x21, IRQ0_8259A_MASTER);
     asm_out_port(0xa1, IRQ0_8259A_SLAVE);
     // ICW 3
     asm_out_port(0x21, 4);
     asm_out_port(0xa1, 2);
    // ICW 4
     asm_out_port(0x21, 1);
    asm_out_port(0xa1, 1);
    // OCW 1 屏蔽主片所有中断,但主片的IRQ2需要开启
    asm_out_port(0x21, 0xfb);
    // OCW 1 屏蔽从片所有中断
     asm_out_port(0xa1, 0xff);
```

3) 初始化 8259A 芯片的过程是通过设置一系列的 ICW 字来完成的。由于我们并未建立处理 8259A 中断的任何函数,因此在初始化的最后,我们需要屏蔽主片和从片的所有中断。其中,asm_out_port 是对 out 指令的封装,放在asm_utils.asm 中。

```
; void asm_out_port(uint16 port, uint8 value)
asm_out_port:
    push ebp
    mov ebp, esp

push edx
push eax

mov edx, [ebp + 4 * 2]; port
mov eax, [ebp + 4 * 3]; value
out dx, al

pop eax
pop edx
pop ebp
ret
```

- 4)接下来处理时钟中断,我们处理的时钟中断是主片的 IRQ0 中断。在计算机中,有一个称为 8253 的芯片,其能够以一定的频率来产生时钟中断。当其产生了时钟中断后,信号会被 8259A 截获,从而产生 IRQ0 中断。处理时钟中断并不需要了解 8253 芯片,只需要对 8259A 芯片产生的时钟中断进行处理即可。
- I. 编写中断处理函数。我们希望能够像 printf 和 putchar 这样的函数来调用,因此,我们简单封装一个能够处理屏幕输出的类 STDIO。

```
#ifndef STDIO H
#define STDIO_H
#include "os_type.h"
class STDIO
private:
   uint8 *screen;
public:
   STDIO();
   // 初始化函数
   void initialize();
   // 打印字符c,颜色color到位置(x,y)
   void print(uint x, uint y, uint8 c, uint8 color);
   // 打印字符c,颜色color到光标位置
   void print(uint8 c, uint8 color);
   // 打印字符c,颜色默认到光标位置
   void print(uint8 c);
   // 移动光标到一维位置
   void moveCursor(uint position);
   // 移动光标到二维位置
   void moveCursor(uint x, uint y);
   // 获取光标位置
   uint getCursor();
private:
   // 滚屏
   void rollUp();
};
#endif
```

接下来处理光标,屏幕的像素为 25*80,所以光标的位置从上到下,从左到 右依次编号为 0-1999,用 16 位表示。与光标读写相关的端口为 0x3d4 和 0x3d5,在对光标读写之前,我们需要向端口 0x3d4 写入数据,表明我们操作的是光标的低 8 位还是高 8 位。写入 0x0e,表示操作的是高 8 位,写入 0x0f 表示操作的是低 8 位。如果我们需要需要读取光标,那么我们从 0x3d5 从读取数据;如果我们需要更改光标的位置,那么我们将光标的位置写入 0x3d5。

移动光标函数:

```
void STDIO::moveCursor(uint position)
    if (position >= 80 * 25)
    {
        return;
    }
    uint8 temp;
    // 处理高8位
    temp = (position >> 8) & 0xff;
    asm_out_port(0x3d4, 0x0e);
    asm_out_port(0x3d5, temp);
    // 处理低8位
    temp = position & 0xff;
    asm_out_port(0x3d4, 0x0f);
    asm out port(0x3d5, temp);
}
    获取光标位置的函数:
uint STDIO::getCursor()
{
   uint pos;
   uint8 temp;
   pos = 0;
   temp = 0;
   // 处理高8位
   asm_out_port(0x3d4, 0x0e);
   asm_in_port(0x3d5, &temp);
pos = ((uint)temp) << 8;</pre>
   // 处理低8位
   asm_out_port(0x3d4, 0x0f);
   asm_in_port(0x3d5, &temp);
   pos = pos | ((uint)temp);
   return pos;
}
```

封装 in 指令:

```
iasm_in_port:
     push ebp
     mov ebp, esp
     push edx
     push eax
     push ebx
    xor eax, eax
    mov edx, [ebp + 4 * 2] ; port
    mov ebx, [ebp + 4 * 3]; *value
    in al, dx
    mov [ebx], al
    pop ebx
    pop eax
    pop edx
    pop ebp
    ret
```

实现滚屏的函数:

```
void STDIO::rollUp()
{
    uint length;
    length = 25 * 80;
    for (uint i = 80; i < length; ++i)
    {
        screen[2 * (i - 80)] = screen[2 * i];
        screen[2 * (i - 80) + 1] = screen[2 * i + 1];
    }

    for (uint i = 24 * 80; i < length; ++i)
    {
        screen[2 * i] = ' ';
        screen[2 * i + 1] = 0x07;
    }
}</pre>
```

定义中断处理函数: c_time_interrupt_handler,每 18 次中断记作一秒,按时钟格式显示。实现功能: 1.把计数器改成时钟格式显示; 2。固定显示学号; 3.实现字符串回旋。

Jump 类: 实现移动、变色、变字符

I). 把计数器改成时钟格式显示。

```
extern "C" void c_time_interrupt_handler()
   static Jump jump;
   ++ticks;
   // 每 18 次中断大约 1 秒
   if(ticks% 18 == 0) {
       ++seconds;
       char timeStr[9] = "00:00";
       uint32_t minutes = seconds / 60;
       uint32_t secs = seconds % 60;
       // 分钟十位和个位
       timeStr[0] = '0' + minutes / 10;
       timeStr[1] = '0' + minutes % 10;
       // 秒数十位和个位
       timeStr[3] = '0' + secs / 10;
timeStr[4] = '0' + secs % 10;
       stdio.moveCursor(13,35);
       // 打印完整时间字符串
       for(int i = 0; i \& lt; 5; ++i) {
           stdio.print(timeStr[i]);
       }
```

Ii) 固定显示学号。

```
if(!id_shown){
        const int center_row = 12;
        const int center_col = (80 - 8)/2;

        stdio.moveCursor(center_row, center_col);
        const char* student_id = "23336316";
        for(int i = 0; i < 8; ++i) {
            stdio.print(student_id[i]);
        }

        id_shown = true;
    }
}
```

Iii)每一次中断都更新一次回旋字符串。

```
// 更新位置
switch(jump.dir) {
    case 0:
        if(++jump.x >= 24) {
            jump.x=23;
            jump.dir=1;
```

```
} break;
       case 1:
          if(++jump.y >= 79) {
              jump.y=78;
              jump.dir=2;
             } break;
       case 2:
          if(--jump.x < 0) {
              jump.x=0;
              jump.dir=3;
            } break;
       case 3:
          if(--jump.y < 0) {
              jump.y=0;
              jump.dir=0;
            } break;
   }
   // 更新字符和颜色
   jump.charIdx = (jump.charIdx + 1) % 10;
   jump.colorIdx = (jump.colorIdx + 1) % 11;
   stdio.print(jump.x, jump.y,
             jump.chars[jump.charIdx],
             jump.colors[jump.colorIdx]);
asm_out_port(0x20, 0x20); // EOI
```

完整的时钟处理函数。

asm_time_interrupt_handler:

pushad

}

```
; 发送EOI消息,否则下一次中断不发生
mov al, 0x20
out 0x20, al
out 0xa0, al

call c_time_interrupt_handler

popad
iret

Ii. 设置时钟中断的中断描述符,也就是主片 IRQ0 中断对应的描述符。

void InterruptManager::setTimeInterrupt(void *handler)
```

setInterruptDescriptor(IRQ0_8259A_MASTER, (uint32)handler, 0);

封装一下开启和关闭时钟中断的函数。关于 8259A 上的中断开启情况,我们可以通过读取 OCW1 来得知;如果要修改 8259A 上的中断开启情况,我们就需要先读取再写入对应的 OCW1。

```
ivoid InterruptManager::enableTimeInterrupt()
    uint8 value;
    // 读入主片ocw
    asm_in_port(0x21, &value);
    // 开启主片时钟中断,置9开启
    value = value & 0xfe;
    asm_out_port(0x21, value);
1}
i void InterruptManager::disableTimeInterrupt()
' {
    uint8 value;
    asm_in_port(0x21, &value);
    // 关闭时钟中断,置1关闭
    value = value | 0x01;
    asm_out_port(0x21, value);
1}
```

Iii & iv 在 setup_kernel 中定义 STDIO 的实例 stdio,最后初始化内核的组件,然后开启时钟中断和开中断。

```
extern "C" void setup_kernel()

interruptManager.initialize();

stdio.initialize();

// 设置时钟中断处理程序
interruptManager.setTimeInterrupt((void
*)asm_time_interrupt_handler);
interruptManager.enableTimeInterrupt();

asm_enable_interrupt();
asm_halt();
```

声明实例。


```
1 #ifndef OS_MODULES_H
2 #define OS_MODULES_H
3
4 #include "interrupt.h"
5 #include "stdio.h"
6
7 extern InterruptManager interruptManager;
8 extern STDIO stdio;
9
10 #endif
```

开中断指令。

```
asm_enable_interrupt:
    sti
    ret
```

最后编译运行。

● 实验结果展示:通过执行前述代码,可得下图结果。



Section 5 实验总结与心得体会

从这次实验中,我更深入理解了操作系统底层的中断处理机制,学习了混合编程,段错误的触发方式等。本次学习还是很有难度的,我会继续学习加深理解,为后续的实验和理论做好充分的准备。